VISIT…

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ СССР

БОЕВОЙ УСТАВ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК

ЧАСТЬ II

БАТАЛЬОН, РОТА

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ СССР

БОЕВОЙ УСТАВ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК

ЧАСТЬ II

БАТАЛЬОН, РОТА

Введен в действие приказом главнокомандующего Сухопутными войсками от 9 апреля 1989 г. № 35

МОСКВА
ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1990

В Боевом уставе Сухопутных войск, часть II (батальон, рота), излагаются основные положения по подготовке и ведению современного общевойскового боя мотострелковыми и танковыми батальонами и ротами во взаимодействии с подразделениями родов войск и специальных войск Сухопутных войск и других видов Вооруженных Сил СССР.

В настоящем уставе главное внимание уделяется подготовке и ведению боя с применением только обычного оружия; в то же время подчеркивается, что подразделения должны быть способны успешно действовать и в условиях применения ядерного и других видов оружия массового поражения.

Содержащиеся в уставе положения следует применять творчески, сообразуясь с обстановкой. Они являются основой для разработки тактических приемов и способов действий в каждом конкретном случае.

С выходом настоящего устава Боевой устав Сухопутных войск, часть II (батальон, рота), введенный в действие приказом главнокомандующего Сухопутными войсками 1982 г. № 50, утрачивает силу.

ОСНОВЫ СОВЕТСКОЙ ВОЕННОЙ ДОКТРИНЫ

1. Союз Советских Социалистических Республик твердо и неуклонно проводит ленинскую миролюбивую внешнюю политику. Главной ее целью является создание благоприятных внешних условий для дальнейшего развития советского общества, его революционного обновления на основе перестройки, обеспечение советскому народу возможности трудиться в условиях мира и свободы, устранение гонки вооружений и угрозы новой мировой войны, упрочение международной безопасности.

В соответствии с основными целями этой политики разработана **советская военная доктрина — система официально принятых основополагающих взглядов на предотвращение войны, военное строительство, подготовку страны и Вооруженных Сил СССР к отражению агрессии и способы ведения вооруженной борьбы в защиту социализма.** Ее положения отражают основные принципы нового политического мышления, базируются на марксистско-ленинском учении о войне и армии, выводах XXVII съезда КПСС по коренным проблемам войны и мира в ядерный век и указаниях В. И. Ленина о том, что «всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет

защищаться...» (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 37. С. 122).

2. Советская военная доктрина согласуется с военной доктриной государств — участников Варшавского Договора, одновременно учитывает общие задачи обороны СССР как в Европе, так и в других регионах. Объективно вытекая из характера советского общественного и государственного строя, политики СССР, она имеет **однозначно оборонительную направленность**, подчинена главной задаче — недопущению войны, как ядерной, так и обычной, защите страны от возможной агрессии извне.

В случае агрессии советский народ и его Вооруженные Силы со всей решительностью будут защищать завоевания социализма, свою Родину. В равной мере совместно с братскими армиями они будут защищать от агрессии также народы дружественных социалистических государств на основе заключенных договоров.

Советская военная доктрина включает две стороны — политическую и военно-техническую.

3. **ПОЛИТИЧЕСКАЯ сторона советской военной доктрины**, отражая политику КПСС и Советского государства в области обороны, определяет отношение к войне, характер военной угрозы для СССР и его союзников, вытекающие из этого политические задачи Советского государства. Основу этой стороны советской военной доктрины составляют нижеследующие положения:

— **Советский Союз решительно отвергает войну как средство разрешения международных проблем**, межгосударственных политических, экономических и идеологических противоречий, исторического спора между двумя противоположными мировыми общественными системами, исходит из того, что в современных условиях война не может быть рациональным средством достижения политических целей. Мировая война, как ядерная, так и обычная, недопустима и должна быть исключена.

— **Руководствуясь принципами мирного сосуществования, Советский Союз ни к одному государству не имеет территориальных притязаний**, ни к одному народу не относится как к своему врагу, выступает за решение всех спорных международных вопросов лишь мирным путем, основывает свою оборонную политику на том, что в ракетно-ядерный век безопасность государств может быть только взаимной, а в международном плане — всеобщей. Для ее достижения все большее значение приобретают политические средства и соответствующие политические действия.

В соответствии со взятыми на себя международными обязательствами СССР и другие государства — участники Варшавского Договора никогда, ни при каких обстоятельствах не начнут военных действий против какого-либо государства или союза государств ни в Европе, ни в каком-либо другом регионе, если сами не станут объектом вооруженной агрессии. Советский Союз никогда не применит первым ядерное оружие. Но в случае воору-

женного нападения он вместе со своими союзниками использует все необходимые силы и средства, чтобы отразить агрессию и дать агрессору сокрушительный отпор.

— **Военная угроза для Советского Союза и других социалистических стран** в современных условиях, как и прежде, исходит от империализма, который, встав на путь тотального противоборства, не отказывается от войны как средства достижения своих агрессивных, захватнических целей, ликвидации социализма как общественно-политической системы, устранения прогрессивных режимов и установления политического господства в мире, настойчиво ищет пути к достижению этих целей как посредством широкомасштабных политических, экономических и идеологических подрывных действий, так и военными средствами, рассчитывая в благоприятной для себя обстановке развязать войну и добиться в ней победы. Военная опасность для Советского Союза исходит также со стороны блокирующихся с империализмом государств, проводящих антисоветскую, антисоциалистическую политику.

— **Выступая за взаимный отказ от применения военной силы,** создание всеобъемлющей системы международной безопасности, добиваясь снижения уровня военного противостояния государств, поэтапной ликвидации ядерного оружия, других видов оружия массового уничтожения, решительного сокращения обычных вооружений и вооруженных сил, недопущения переноса гонки вооружений на космическое пространство, Советский Союз вместе

с тем принимает необходимые меры для укрепления своей обороноспособности, совершенствования своих вооруженных сил, упрочения и развития боевого содружества с вооруженными силами братских социалистических стран.

— **Главными военно-политическими задачами** Советского государства являются:

в мирное время — поддержание обороноспособности страны на уровне необходимой оборонной достаточности, удержание империалистических государств от агрессивных действий, недопущение развязывания ими мировой войны, обеспечение неприкосновенности границ СССР, пресечение возможных провокаций и посягательств на суверенитет страны и других братских социалистических государств, обеспечение постоянной всесторонней готовности Вооруженных Сил для отражения вооруженной агрессии, откуда бы она ни исходила;

в случае войны — отражение совместно с другими братскими социалистическими государствами агрессии, защита социалистических завоеваний и территориальной целостности СССР и стран социалистического содружества, нанесение решительного поражения агрессору и лишение его возможности продолжать войну.

— **Решающее значение для успешного выполнения оборонных задач СССР** имеют советский общественный и государственный строй, социалистическая экономика, нерушимый союз рабочего класса, крестьянства и народной интеллигенции, политическое и идей-

ное единство советского общества, дружба народов СССР, советский патриотизм и социалистический интернационализм, единство армии и народа, высокие морально-боевые качества личного состава Советских Вооруженных Сил. Они составляют социально-политическую и экономическую основу его оборонного могущества. Идейно-теоретической основой оборонной мощи СССР является марксизм-ленинизм и его неотъемлемая часть — марксистско-ленинское учение о войне и армии.

— **Основой основ укрепления обороны социалистической Родины является руководство Коммунистической партии Советского Союза военным строительством и Вооруженными Силами СССР.**

4. **ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ сторона советской военной доктрины** с учетом вероятных противников и союзников СССР определяет: возможный характер вооруженной борьбы при отражении агрессии; состав и структуру Вооруженных Сил, необходимых для отражения агрессии и обороны страны; способы их применения; направленность подготовки страны и Вооруженных Сил к выполнению оборонных задач. Ее установки вытекают из политической стороны доктрины, подчинены ей и реализуются в практике советского военного строительства, в соответствующих положениях советской оборонительной военной стратегии, оперативном искусстве и тактике. Основу этой стороны советской военной доктрины составляют нижеследующие положения.

— **Мировая война, если агрессор навяжет ее Советскому Союзу и братским социалистическим государствам, явится величайшим испытанием всех военных, экономических и моральных сил народов, острейшим противоборством двух противоположных мировых общественных систем.** Такая война будет вестись мощными коалициями. При этом блоку империалистических держав и поддерживающих или совместно выступающих с ним государств будет противопоставлен союз стран социалистического содружества, основу которого составляет Организация Варшавского Договора.

— **С началом и в ходе войны агрессором могут быть использованы только обычные виды оружия или все средства борьбы, включая и ядерное оружие.** Отражая агрессию, Советские Вооруженные Силы вынуждены будут отвечать такими же средствами. Поэтому сохраняется вероятность различных видов войн, как **мировой обычной,** так и **мировой ядерной,** и необходимость подготовки страны и Вооруженных Сил к отражению агрессии в равной степени с применением и без применения ядерного оружия.

Вооруженная борьба в войне в случае ее развязывания агрессором приобретает новые политические и стратегические черты, будет отличаться предельной напряженностью и истребительным характером. Ядерная война может иметь катастрофические последствия для обеих сторон и всего человечества. В такой войне Вооруженные Силы СССР должны быть способны в любых условиях нанести аг-

рессору неприемлемый ущерб. В мировой обычной войне Вооруженные Силы СССР должны отразить агрессию, дать противнику решительный отпор, нанести ему поражение и вынудить его прекратить военные действия.

— **Наряду с мировой войной возрастает опасность локальных войн и военных конфликтов.** Противодействуя их развязыванию, Советский Союз может оказывать народам и странам, ведущим национально-освободительную борьбу, морально-политическую, экономическую, а при необходимости и соответствующую военную помощь. Вместе с тем должно быть исключено прямое использование Советских Вооруженных Сил в локальных войнах и военных конфликтах, если они непосредственно не связаны с обороной страны и союзников по Варшавскому Договору.

— **Советский Союз в своей оборонной политике и военном строительстве руководствуется принципами равной безопасности, военного равновесия и разумной достаточности для обороны.** Оборонный потенциал СССР, всех государств — участников Варшавского Договора, состав их вооруженных сил, структура, оснащение, группировки и направленность подготовки соизмеряются с характером военной угрозы, составом и состоянием вооруженных сил вероятного противника, интенсивностью его военных приготовлений. Уровень разумной оборонной достаточности определяется таким образом, чтобы обеспечивались стратегическая стабильность при возможно более низком уровне военного противостояния сторон, на-

дежное отражение агрессии и успешное выполнение поставленных перед Вооруженными Силами стратегических задач. Главное внимание при этом уделяется поддержанию паритета в стратегических ядерных средствах, обеспечению равенства военных сил на главных театрах военных действий и их достаточности для обороны на других направлениях.

Эффективность советского оборонного строительства основывается преимущественно на качественных параметрах как в отношении техники, военной науки, так и в отношении состава Вооруженных Сил. При этом Вооруженным Силам придается все большая оборонительная направленность.

— **В целях предупреждения агрессии** противника и надежного ее отражения должны приниматься все меры, чтобы не позволить застигнуть себя врасплох. Вооруженные Силы СССР должны находиться в высокой боевой и мобилизационной готовности, обеспечивающей их своевременное развертывание, организованное вступление в войну, отражение возможного внезапного нападения противника, немедленное нанесение по нему мощных ответно-встречных и ответных ударов.

В случае агрессии противника Вооруженные Силы СССР будут отражать ее ответными действиями. Оборона в начале войны явится основным видом действий Советских Вооруженных Сил. Соответственно главными операциями в начальном периоде войны будут оборонительные операции, осуществляемые как преднамеренно, так и вынужденно. Вместе с

тем Вооруженные Силы СССР должны быть готовы к нанесению по агрессору мощных ударов и переходу в контрнаступление.

При дальнейшем ведении войны в случае продолжения агрессии Советские Вооруженные Силы должны действовать с предельной решительностью и активностью. Активной обороной, контрнаступлением и наступлением агрессор должен быть разгромлен или принужден к прекращению войны.

5. **Советский Союз и другие братские социалистические государства по сравнению со странами вероятного противника обладают важными военно-политическими преимуществами,** обусловленными социалистическим способом производства, прогрессивным характером общественного и государственного социалистического строя, марксистско-ленинской идеологией, справедливыми целями войны, которую они будут вести в случае ее развязывания империалистами. Используя эти преимущества, Вооруженные Силы СССР вместе с союзными армиями способны успешно выполнить поставленные перед ними задачи. Для реализации этого требуются постоянная высокая бдительность, заблаговременная всесторонняя подготовка к обороне страны и Вооруженных Сил, их умелое применение при отражении агрессии, а также эффективное использование всех сил и ресурсов, морально-политического, экономического и военного потенциалов государства в ходе войны.

Глава первая

ОСНОВЫ ОБЩЕВОЙСКОВОГО БОЯ

1. Современный общевойсковой бой, его характер, способы ведения и средства борьбы

1. Единственным средством достижения победы частями и подразделениями в вооруженном столкновении с противником является бой.

Бой — основная форма тактических действий войск, представляет собой организованные и согласованные по цели, месту и времени удары, огонь и маневр соединений, частей и подразделений в целях уничтожения (разгрома) противника, отражения его ударов и выполнения других задач в ограниченном районе в течение короткого времени. Бой может быть общевойсковым, противовоздушным, воздушным и морским.

Удар — одновременное поражение группировок войск и объектов противника путем мощного воздействия на них всеми имеющимися средствами или войсками. Удары могут быть: в зависимости от применяемого оружия и участвующих сил — ядерные, огневые и удары войсками; по средствам доставки — ракетные,

артиллерийские и авиационные; по количеству участвующих средств и поражаемых объектов — массированные, групповые и одиночные.

Огонь — поражение противника стрельбой из различных видов оружия. Он ведется с задачей уничтожения, подавления и изнурения противника или разрушения его объектов. Огонь различается: по решаемым тактическим задачам — на уничтожение, подавление, изнурение, разрушение, задымление (ослепление), освещение и другие; по видам оружия — огонь из стрелкового оружия, танков (танковых пушек и пулеметов), боевых машин пехоты (бронетранспортеров), огонь артиллерии, минометов, комплексов противотанковых управляемых ракет, зенитных средств и другие; по способам ведения — прямой, полупрямой наводкой, с закрытых огневых позиций и другие; по напряженности стрельбы — одиночными выстрелами, короткими или длинными очередями, непрерывный, кинжальный, беглый, методический, залповый и другие; по направлению стрельбы — фронтальный, фланговый и перекрестный; по способам стрельбы — с места, с остановки, с ходу и другие; по видам огня — по отдельной цели, сосредоточенный, заградительный и другие.

Маневр — организованное передвижение войск в ходе боя в целях занятия выгодного положения по отношению к противнику и создания необходимой группировки сил и средств, а также перенос или перенацеливание (массирование, распределение) ударов и огня для наиболее эффективного поражения противни-

ка. Видами маневра являются охват, обход, отход и маневр ударами и огнем.

2. Общевойсковой бой составляет основу армейских, а также ряда совместных (десантных, противодесантных) операций. Он ведется объединенными усилиями соединений, частей и подразделений различных родов войск, специальных войск Сухопутных войск, а также Военно-воздушных сил, Войск противовоздушной обороны, а на приморском направлении и Военно-Морского Флота.

Характерными чертами современного общевойскового боя являются: решительность целей, высокая напряженность, скоротечность и динамичность боевых действий, их наземно-воздушный характер, одновременное мощное огневое воздействие на всю глубину построения сторон, применение разнообразных способов выполнения боевых задач, быстрый переход от одних видов действий к другим, сложная радиоэлектронная обстановка.

Современный общевойсковой бой требует от участвующих в нем войск непрерывного ведения разведки, умелого применения вооружения, техники, средств защиты и маскировки, высокой подвижности и организованности, полного напряжения всех моральных и физических сил, непреклонной воли к победе, железной дисциплины и боевой сплоченности. Это достигается: высокой боевой выучкой; сознательным выполнением своего воинского долга, стойкостью, храбростью, отвагой и готовностью личного состава в любых условиях добиться полной победы над врагом; знанием

начальниками своих подчиненных, личным общением с ними, вниманием к их нуждам и учетом трудности жизни в боевой обстановке, высокой требовательностью к ним; воспитанием у подчиненных веры в правоту нашего дела, преданности социалистической Родине и Советскому правительству.

Залогом успеха в сложных условиях современного общевойскового боя является высокая боевая выучка. Она достигается в ходе напряженной боевой подготовки, которая является основным содержанием повседневной деятельности войск в мирное время и продолжается при подготовке боя и в промежутках между боевыми действиями.

В ходе боевой подготовки должны учитываться высокая напряженность, скоротечность боевых действий и другие характерные черты современного общевойскового боя. Подразделения, взаимодействующие при выполнении боевых задач, занимаются боевой подготовкой совместно. В условиях военного времени основная цель боевой подготовки — изучить противостоящего противника и овладеть наиболее эффективными способами его разгрома в сложившейся обстановке.

3. Общевойсковой бой может вестись с применением только обычного оружия или с применением ядерного оружия и других средств поражения. Способы ведения общевойскового боя (порядок применения сил и средств при решении поставленных задач) зависят от условий обстановки и применяемых видов оружия.

Основным способом ведения боя с применением только обычного оружия является последовательный разгром подразделений противника. При этом важное значение будут иметь: надежное огневое поражение непосредственно противостоящего противника с одновременным воздействием на его резервы и важные объекты в глубине; своевременное сосредоточение сил и средств для удержания важных районов, позиций и наращивание усилий для развития успеха на главном направлении; постоянная готовность войск к действиям с применением ядерного оружия.

Основным способом ведения боя с применением ядерного оружия является одновременное поражение ядерными ударами группировок войск и важных объектов противника на всю глубину их расположения с последующим завершением его разгрома ударами общевойсковых частей. При этом важное значение будут иметь: принятие эффективных мер для отражения (срыва, ослабления) ядерных ударов агрессора; надежное ядерное и огневое поражение противника; решительное использование подразделениями результатов ядерных и огневых ударов для завершения его разгрома; упреждение противника в восстановлении боеспособности своих войск и организации их последующих действий.

4. **Обычное оружие** включает все огневые и ударные средства, применяющие артиллерийские, зенитные, авиационные, стрелковые и инженерные боеприпасы и ракеты в обычном снаряжении, зажигательные боеприпасы и

смеси. В бою с применением только обычного оружия огонь артиллерии, танков, боевых машин пехоты (бронетранспортеров), зенитных средств и стрелкового оружия в сочетании с ударами авиации является основным средством поражения противника. Обычное оружие может применяться самостоятельно и в сочетании с ядерным оружием.

Наиболее эффективным видом обычного оружия является высокоточное оружие, к которому относятся разведывательно-ударные (разведывательно-огневые) комплексы, а также другие комплексы (системы) вооружения, применяющие управляемые (корректируемые) и самонаводящиеся ракеты и боеприпасы, способные поражать цели, как правило, с первого выстрела (пуска).

Зажигательные боеприпасы и смеси применяются для поражения живой силы и огневых средств противника, расположенных открыто или находящихся в долговременных огневых и других фортификационных сооружениях, а также его вооружения, техники и других объектов.

5. Ядерное оружие является наиболее мощным средством поражения противника. Оно позволяет в короткие сроки уничтожать группировки войск противника, разрушать военные и промышленные объекты, создавать районы массовых разрушений и зоны радиоактивного заражения, а также оказывать на его личный состав сильное моральное и психологическое воздействие. Ядерное оружие включает ядерные боеприпасы и средства их доставки до

целей. Разновидностью ядерного оружия является нейтронное оружие.

6. Основными видами общевойскового боя являются оборона и наступление. В начале войны оборона будет важнейшим и наиболее распространенным видом боя.

Оборона осуществляется преднамеренно или вынужденно с главной целью — отразить наступление противника, нанести ему потери и создать условия для перехода своих войск в наступление. Она будет широко применяться не только в начале, но и в ходе войны. Но одной обороной добиться победы невозможно.

Наступление проводится в целях полного разгрома противника и овладения важными районами (объектами) местности. Наиболее типичным для частей и подразделений в начале войны будет переход в наступление в условиях непосредственного соприкосновения с противником, как правило, из положения обороны.

Оборона и наступление тесно взаимосвязаны. Любая оборона содержит элементы наступления, а наступление — элементы обороны.

7. Основными принципами ведения современного общевойскового боя являются: постоянная боевая готовность подразделений; решительность, активность и непрерывность ведения боя; согласованное применение подразделений родов войск и специальных войск и поддержание непрерывного взаимодействия между ними; внезапность действий и применение военной хитрости (обман противника); ре-

шительное сосредоточение усилий на главном направлении и в решающий момент; маневр подразделениями, ударами и огнем; своевременное восстановление боеспособности подразделений, всестороннее обеспечение боя; полное напряжение моральных и физических сил, использование морально-политического фактора в интересах выполнения боевой задачи; твердое и непрерывное управление подразделениями.

8. **Постоянная боевая готовность подразделений** заключается в их способности в любое время организованно, в установленные сроки вступить в бой и успешно выполнить поставленные задачи.

Важнейшими элементами боевой готовности подразделений являются: знание предстоящих задач и своевременное, еще в мирное время, проведение мероприятий по подготовке к их выполнению; четкое несение боевого дежурства; высокая боевая выучка; поддержание вооружения и техники в готовности к немедленному применению, содержание запасов материальных средств в необходимых размерах; постоянная готовность к отражению внезапного нападения противника, организованное приведение подразделений в высшие степени боевой готовности; высокое политико-моральное состояние, дисциплина и бдительность личного состава.

9. **Решительность, активность и непрерывность ведения боя** заключаются в постоянном стремлении к полному разгрому противника, нанесении по нему мощных ударов, навязы-

вании своей воли, срыве его планов и создании ему невыгодных условий, в дерзких, смелых и энергичных действиях, проводимых настойчиво, упорно, днем и ночью и в любую погоду.

Решение командира разгромить противника должно быть твердым и без колебаний доведено до конца. Самого сурового осуждения заслуживает тот, кто, боясь ответственности, проявил бездействие и не использовал всех сил, средств и возможностей для достижения успеха в бою.

10. Согласованное применение подразделений родов войск и специальных войск и поддержание непрерывного взаимодействия между ними — одно из основных условий достижения успеха в современном общевойсковом бою. Оно достигается согласованием действий подразделений всех родов войск и специальных войск между собой, а также с огневым и ядерным поражением противника по задачам, направлениям, рубежам, времени и способам ведения боя в интересах наиболее успешного выполнения боевых задач мотострелковыми и танковыми подразделениями.

11. Внезапность действий и применение военной хитрости (обман противника) позволяют застигнуть противника врасплох, вызвать панику, парализовать его волю к сопротивлению, дезорганизовать управление войсками и создать благоприятные условия для победы даже над превосходящим по силе противником.

Для достижения внезапности необходимо:

сохранять в тайне замысел боя и подготовку к нему; наносить удар там, где противник его не ожидает, или действовать так, чтобы он вскрыл удар слишком поздно для организации эффективного противодействия; упреждать противника в действиях, внезапно открывать огонь по нему; стремительно и быстро выполнять поставленные задачи; применять неизвестные противнику средства и способы ведения боя; широко использовать ночь для ведения боевых действий; искусно осуществлять мероприятия по маскировке и противодействию разведке противника; строго выполнять требования скрытого управления войсками, безопасности связи и режима секретности.

К внезапности будет стремиться и противник. Поэтому необходимы высокая бдительность, непрерывная разведка и охранение, постоянная боевая готовность подразделений и способность их к быстрому противодействию.

Военная хитрость (обман противника) осуществляется путем введения противника в заблуждение относительно истинных состояния и действий войск. Способы обмана противника зависят от сложившейся обстановки, поставленной боевой задачи, степени готовности подразделений к решительным и нешаблонным действиям в условиях строгой маскировки, а также от состояния погоды, времени года и суток. Обманные действия должны быть просты по замыслу и исполнению, организовываться скрытно, проводиться убедительно и своевременно.

12. Решительное сосредоточение усилий на главном направлении и в решающий момент позволяет успешно противостоять численно превосходящим силам противника и добиваться над ним победы. В этих целях необходимо использовать на главном направлении большинство боеспособных подразделений, самые эффективные средства поражения и смело маневрировать ими.

13. Маневр подразделениями, ударами и огнем позволяет захватывать и удерживать инициативу, срывать замыслы противника и успешно вести бой в изменившейся обстановке.

Маневр подразделениями (охват, обход и отход) осуществляется стремительным их продвижением в глубину боевого порядка противника, в том числе и по воздуху, а также путем отвода подразделений на новые позиции и рубежи (в районы), расположенные в нашей глубине. Маневр должен быть прост по замыслу и выполняться быстро, скрытно и внезапно для противника. В его основе должно лежать своевременное и наиболее полное использование результатов огневого (ядерного) поражения противника.

Охват — маневр, осуществляемый подразделениями в целях выхода для удара во фланг противнику. Обход — более глубокий маневр, совершаемый подразделениями для удара по противнику с тыла. Охват осуществляется в тесном тактическом и огневом взаимодействии, обход — в тактическом взаимодействии с войсками, наступающими

с фронта, а иногда и с тактическим воздушным десантом. Отход — маневр, применяемый в целях вывода своих войск из-под ударов превосходящих сил противника, выигрыша времени и занятия более выгодного рубежа (района). Отход проводится только с разрешения или по приказу старшего командира.

Маневр ударами и огнем заключается в одновременном или последовательном их массировании (сосредоточении) по важнейшим объектам противника или в распределении (рассредоточении) для поражения нескольких объектов, а также в перенацеливании их на новые объекты.

14. Своевременное восстановление боеспособности подразделений, всестороннее обеспечение боя заключаются в подготовке и осуществлении мероприятий, направленных на поддержание подразделений в высокой боевой готовности, сохранение (восстановление) их боеспособности и создание им благоприятных условий для выполнения поставленных задач.

Своевременное восстановление боеспособности включает: восстановление нарушенного управления; выявление потерь и уточнение задач подразделениям, сохранившим боеспособность, на продолжение боя; вывод в безопасные районы подразделений, утративших боеспособность; восстановление поврежденных вооружения и техники, пополнение подразделений личным составом, вооружением, техникой и другими материальными средствами; поддержание высокого политико-морального состояния и психологической стойкости лич-

ного состава. В первую очередь восстанавливается боеспособность подразделений, продолжающих выполнение боевой задачи, а также понесших наименьшие потери.

Всестороннее обеспечение боя батальона (роты) подразделяется на боевое, техническое и тыловое. Оно организуется на основе решения командира и осуществляется непрерывно при подготовке и в ходе боя, а также при передвижении и расположении подразделений на месте.

В условиях резкого повышения эффективности высокоточного оружия, наземно-воздушного характера боевых действий, постоянной угрозы применения противником ядерного оружия все большее значение приобретает защита (обеспечение безопасности) войск, осуществляемая в системе мероприятий боевого обеспечения. Подразделения всех родов войск и специальных войск, кроме того, должны находиться в постоянной готовности к отражению ударов аэромобильных, диверсионно-разведывательных групп и других мобильных сил противника.

15. Полное напряжение моральных и физических сил, использование морально-политического фактора в интересах выполнения боевой задачи являются важнейшим условием достижения успеха в бою. Для этого необходимо: глубоко знать политико-моральное состояние подчиненных, быть близким к ним, сочетать высокую требовательность с вниманием к их нуждам с учетом трудности жизни в боевой обстановке; непрерывно совершен-

ствовать политическую работу и боевую выучку; систематически изучать морально-политические качества противника, осуществлять целенаправленное идеологическое воздействие на его войска и активно противодействовать его идеологическим диверсиям и пропаганде.

16. Твердое и непрерывное управление подразделениями позволяет наиболее эффективно и полно использовать их боевые возможности. Это достигается: постоянным знанием обстановки, своевременным единоличным принятием командиром решения и настойчивым проведением его в жизнь; личной ответственностью командира за свои решения, правильное использование подчиненных подразделений и выполнение поставленных задач; четкой организацией и обеспечением живучести пунктов управления, наличием устойчивой связи с подразделениями.

17. Ведущая роль в общевойсковом бою принадлежит мотострелковым и танковым подразделениям. В зависимости от обстановки они могут действовать в походном, предбоевом и боевом порядках.

Походный порядок — построение подразделений для передвижения в колоннах. Он должен обеспечивать: высокую скорость движения; быстрое развертывание в предбоевой и боевой порядки; наименьшую уязвимость от ударов всеми видами оружия противника; поддержание устойчивого управления подразделениями.

Предбоевой порядок — построение подразделений для передвижения в колоннах, расчле-

ненных по фронту и в глубину. Он должен обеспечивать: быстрое развертывание в боевой порядок; высокие темпы продвижения с преодолением заграждений, зон заражения, районов разрушений, пожаров и затоплений; наименьшую уязвимость от ударов всеми видами оружия противника.

Боевой порядок — построение подразделений для ведения боя. Он должен соответствовать задаче, замыслу предстоящего боя и обеспечивать: успешное ведение боя как с применением только обычного оружия, так и с применением ядерного оружия и других средств поражения; наиболее полное использование боевых возможностей подразделений; своевременное сосредоточение усилий на избранном направлении (в районе); устойчивость и активность в обороне; решительное поражение противника на возможно большую глубину его боевого порядка; быстрое использование результатов огневого и ядерного поражения противника и выгодных условий местности; наращивание усилий в ходе боя и осуществление маневра; возможность отражения ударов противника с воздуха, уничтожения его аэромобильных и диверсионно-разведывательных групп; наименьшую уязвимость подразделений от ударов всех видов оружия; поддержание непрерывного взаимодействия и управления подразделениями.

18. **Боевой порядок полка** состоит из подразделений первого эшелона, второго эшелона, общевойскового резерва, артиллерийской группы (артиллерийского подразделения),

подразделения противовоздушной обороны, противотанкового резерва и подвижного отряда заграждений.

В зависимости от обстановки и полученных на усиление подразделений в боевой порядок полка могут также входить передовой, специальный, обходящий, рейдовый, штурмовой отряды и тактический воздушный десант, в обороне — противодесантный резерв и другие элементы.

Боевой порядок батальона (роты) состоит из подразделений первого эшелона, второго эшелона или резерва (в роте — второй эшелон или резерв создается только в обороне), огневых средств и подразделений усиления, остающихся в непосредственном подчинении командира батальона (роты).

В обороне боевой порядок батальона (роты) может также включать бронегруппу и огневые засады.

Для обеспечения действий частей и подразделений создаются разведывательные органы и органы охранения, отряд ликвидации последствий применения противником оружия массового поражения, отряды обеспечения движения, отряды (группы) разграждения и другие временные формирования.

19. В целях большей самостоятельности при ведении общевойскового боя мотострелковым и танковым подразделениям придаются или выделяются для поддержки подразделения других родов войск и специальных войск.

Приданные подразделения полностью подчи-

няются общевойсковому командиру и выполняют поставленные им задачи.

Поддерживающие подразделения остаются в подчинении старшего командира (начальника) и выполняют поставленные им задачи, а также задачи, поставленные командиром поддерживаемого подразделения, в пределах выделенного ресурса (наряда) сил.

Мотострелковому (танковому) батальону могут придаваться артиллерийский дивизион или батарея, подразделение противотанковых средств, зенитное подразделение, а также подразделения инженерных и химических войск. Мотострелковому батальону могут придаваться также танковые, а танковому батальону — мотострелковые подразделения.

Мотострелковой роте могут придаваться минометная (артиллерийская) батарея, противотанковое, гранатометное, инженерно-саперное и огнеметное подразделения, а в обороне и при наступлении в особых условиях (в городе, горах, лесу) и танковый взвод; танковой роте — артиллерийская батарея, мотострелковое и инженерно-саперное подразделения.

Батальон (роту) в бою, кроме того, может поддерживать артиллерийский дивизион (батарея).

2. Сухопутные войска, их состав и назначение

20. Сухопутные войска — наиболее многочисленный вид Вооруженных Сил, предназначаются для отражения ударов и разгрома группировок войск агрессора на различных театрах военных действий и удержания зани-

маемых территорий, районов, рубежей. Они имеют на вооружении различные виды военной техники, обычное и ядерное оружие и включают мотострелковые, танковые, воздушно-десантные войска, ракетные войска и артиллерию, войска противовоздушной обороны, являющиеся родами войск, а также специальные войска (соединения и части — разведывательные, инженерные, химические, связи, радиоэлектронной борьбы, технического обеспечения, топогеодезические, гидрометеорологические) и тыл.

21. Мотострелковые и танковые войска, составляя основу Сухопутных войск, выполняют задачи: в обороне — по удержанию занимаемых районов, рубежей и позиций, отражению ударов агрессора и нанесению поражения его наступающим войскам; в наступлении — по прорыву обороны противника, разгрому группировок его обороняющихся войск, захвату важных районов, рубежей и объектов, преследованию отходящего противника, ведению встречных сражений и боев.

Мотострелковые войска, обладая высокой боевой самостоятельностью и универсальностью, способны выполнять указанные задачи в различных условиях местности и в любую погоду, на главных или второстепенных направлениях, в первом или втором эшелоне, в составе резервов, морских и воздушных десантов. Основу мотострелковых войск составляют мотострелковые соединения и части. Кроме того, в их состав входят пулеметно-артиллерийские соединения и части.

Танковые войска, составляя главную ударную силу Сухопутных войск и обладая большой устойчивостью к поражающим факторам ядерного оружия, используются преимущественно на главных направлениях: в обороне — в основном в составе вторых эшелонов и резервов для нанесения контрударов (проведения контратак) и разгрома вклинившегося противника, а при выделении в состав первых эшелонов — для усиления устойчивости и активности обороны; в наступлении, — как правило, в составе ударных группировок в первом и втором эшелонах.

Мотострелковый и танковый батальоны являются основными общевойсковыми тактическими подразделениями, а мотострелковая и танковая роты — тактическими подразделениями. Они, взаимодействуя между собой, с подразделениями артиллерии и других родов войск и специальных войск, выполняют основную задачу по непосредственному уничтожению противника в ближнем бою. Мотострелковый (танковый) батальон обычно состоит из мотострелковых (танковых) рот, подразделений связи, обеспечения и медицинского пункта батальона. Мотострелковый батальон, кроме того, может иметь в своем составе минометную (артиллерийскую) батарею, противотанковое, гранатометное, зенитное, разведывательное и другие подразделения. Мотострелковая (танковая) рота обычно состоит из мотострелковых (танковых) взводов. Мотострелковая рота, кроме того, может иметь в своем составе и противотанковое отделение.

22. Воздушно-десантные войска являются высокомобильным родом Сухопутных войск и предназначаются для охвата противника по воздуху и выполнения задач в его тылу как в обороне, так и в наступлении, действуя в качестве воздушных десантов.

23. Ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск являются основным средством огневого и ядерного поражения противника.

Ракетные войска предназначаются для поражения средств ядерного и химического нападения, наземных элементов разведывательно-ударных комплексов и других систем высокоточного оружия, основных группировок войск противника, авиации в местах ее базирования, средств и объектов противовоздушной обороны, пунктов управления, тыловых и других важных объектов противника на всю глубину его оперативного построения, дистанционного минирования местности, а на приморских направлениях, кроме того, для разрушения пунктов базирования сил флота противника, уничтожения его боевых кораблей и судов.

Артиллерия предназначается для поражения средств ядерного и химического нападения, систем высокоточного оружия, артиллерии, танков, боевых машин пехоты, противотанковых и других огневых средств, живой силы, вертолетов на площадках, средств противовоздушной обороны, пунктов управления, радиоэлектронных средств, разрушения фортификационных сооружений противника, дистанционного минирования местности, светового

обеспечения, постановки аэрозольных (дымовых) завес и выполнения других задач.

Артиллерийские подразделения огневые задачи выполняют с закрытых огневых позиций или прямой наводкой. Огонь прямой наводкой отдельных орудий, взводов и батарей применяется для уничтожения танков и других бронированных машин, а также противотанковых средств противника.

Батальонная артиллерия и приданные батальону (роте) артиллерийские подразделения при огневом поражении противника могут самостоятельно применять следующие **виды огня**: огонь по отдельной цели, сосредоточенный огонь, неподвижный и подвижный заградительный огонь, а также привлекаться к ведению массированного огня, последовательного сосредоточения огня, огневого вала и заградительного огня в составе артиллерийских групп или совместно с ними.

Огонь по отдельной цели (групповой или одиночной) — огонь батареи, взвода или орудия (миномета, боевой машины, противотанкового управляемого ракетного комплекса), ведущийся самостоятельно с закрытой огневой позиции или прямой наводкой.

Сосредоточенный огонь — огонь, ведущийся одновременно несколькими батареями (дивизионами) по одной цели.

Неподвижный заградительный огонь — сплошная огневая завеса, создаваемая перед фронтом атакующего (контратакующего) противника.

Подвижный заградительный огонь — сплошная огневая завеса, создаваемая на пути движения танков и других бронированных машин противника и последовательно переносимая на назначенные рубежи по мере выхода основной массы этих машин из зоны огня.

24. Войска противовоздушной обороны Сухопутных войск являются одним из основных средств поражения воздушного противника. Они предназначаются для радиолокационной разведки воздушного противника и оповещения о нем своих войск, прикрытия и защиты группировок войск, пунктов управления, аэродромов, тыловых и других объектов от ударов противника с воздуха, борьбы с его авиацией, крылатыми, оперативно-тактическими и тактическими баллистическими ракетами, воздушными десантами в полете и воздушными элементами разведывательно-ударных комплексов.

Зенитное подразделение, придаваемое батальону, предназначается для уничтожения воздушного противника на предельно малых и малых высотах. Находясь в боевом, предбоевом или походном порядке батальона, оно ведет огонь по воздушным целям в движении или с коротких остановок, на плаву, а в обороне и при расположении на месте — с подготовленных стартовых (огневых) позиций. При этом применяется сосредоточение и распределение огня. Сосредоточение огня производится несколькими взводами, боевыми машинами (установками) и стрелками-зенитчи-

ками для уничтожения наиболее важных групповых или одиночных воздушных целей. Распределение огня производится для одновременного поражения нескольких воздушных целей. При этом каждому стрелку-зенитчику, боевой машине (установке) или взводу указывается отдельная цель или группа целей.

25. **Разведывательные части и подразделения** предназначаются для добывания сведений о противнике и местности, а также для выполнения специальных задач.

Инженерные войска предназначаются для решения задач инженерного обеспечения боя частей и подразделений Сухопутных войск, а также для нанесения потерь противнику применением инженерных боеприпасов.

Химические войска предназначаются для решения задач химического обеспечения боя частей и подразделений Сухопутных войск, а также для нанесения потерь противнику применением зажигательного оружия.

Войска связи предназначаются для развертывания и эксплуатации систем связи и обеспечения управления войсками во всех видах их боевой деятельности. На них возлагаются также задачи по развертыванию и эксплуатации систем и средств автоматизации на пунктах управления и проведению организационных и технических мероприятий по обеспечению безопасности связи.

Части и подразделения радиоэлектронной борьбы предназначаются для выполнения задач по дезорганизации управления войсками

и оружием противника путем радиоэлектронного подавления средств связи, радиолокации, радионавигации, радиоуправления и оптико-электронных средств. Кроме того, они применяются для радиоэлектронной разведки противника, противодействия его техническим средствам разведки и осуществления комплексного технического контроля.

Соединения, части и подразделения технического обеспечения предназначаются для содержания и хранения оперативно-тактических и тактических ракет, зенитных ракет, боевых частей к ним, доставки и выдачи их войскам и подготовки к боевому применению; обеспечения войск вооружением, техникой, боеприпасами, средствами измерений и военно-техническим имуществом, хранения и поддержания их в готовности к боевому применению; технической разведки, эвакуации, ремонта поврежденных (неисправных) вооружения и техники и своевременного возвращения их в строй.

Топогеодезические части и подразделения предназначаются для выполнения задач по топогеодезическому обеспечению частей и подразделений Сухопутных войск.

Гидрометеорологические части и подразделения предназначаются для гидрометеорологического обеспечения боевых действий.

Соединения, части и подразделения тыла предназначаются для тылового обеспечения войск. По масштабу и характеру выполняемых задач они относятся к оперативному или войсковому тылу.

Войсковой тыл включает части и подразделения материального обеспечения с запасами материальных средств, автомобильные, медицинские и другие части и подразделения тыла, входящие в состав соединений, частей и подразделений всех родов войск и специальных войск. По принадлежности войсковой тыл подразделяется на дивизионный, бригадный, полковой, батальонный и тыл дивизионов.

Подразделение обеспечения батальона предназначается для технического обслуживания и текущего ремонта вооружения и техники подразделений, содержания и пополнения запасов ракет, боеприпасов, горючего и других материальных средств, подвоза их в подразделения и обеспечения личного состава горячей пищей.

Медицинский пункт батальона предназначается для розыска, вывоза (выноса) с поля боя раненых, оказания раненым и больным доврачебной (фельдшерской) помощи и подготовки их к дальнейшей эвакуации.

3. Управление подразделениями

26. Управление подразделениями заключается в целенаправленной деятельности командира батальона (роты), его заместителей и штаба батальона по поддержанию боевой готовности подразделений, подготовке их к бою и руководству ими при выполнении поставленных задач. Управление подразделениями включает: организацию и осуществление мероприятий по повышению (поддержанию) боевой готовности подразделений и обеспече-

нию (восстановлению) их боеспособности; непрерывное добывание, сбор, обобщение, анализ и оценку данных обстановки; принятие решения; постановку задач подчиненным; организацию и поддержание взаимодействия; организацию и выполнение мероприятий по политической работе и всестороннему обеспечению; организацию управления; практическую работу в подчиненных подразделениях по руководству их непосредственной подготовкой к бою; организацию выполнения поставленных задач в ходе боя и другие мероприятия. Оно должно быть устойчивым, непрерывным, оперативным, скрытым и осуществляться так, чтобы необходимая степень централизации сочеталась с предоставлением подчиненным инициативы в определении способов выполнения поставленных задач. **Основой управления является решение командира.**

27. Командир батальона (роты) несет полную и единоличную ответственность за боевую готовность, подготовку подчиненных ему подразделений, правильное их применение и успешное выполнение ими боевых задач в установленные сроки. Он обязан своевременно принимать решение на бой, ставить задачи подчиненным подразделениям, организовывать взаимодействие и всестороннее обеспечение, а также непосредственную подготовку подразделений к бою, твердо управлять ими, настойчиво добиваясь выполнения поставленных задач. Это требует от него высоких организаторских способностей, сильной воли и личной смелости, глубокого знания характера совре-

менного боя, средств и способов вооруженной борьбы.

Командир батальона (роты) управляет подразделениями путем отдачи устных боевых приказов, распоряжений, а также командами и сигналами. Приказы, распоряжения и команды должны отдаваться кратко и предельно ясно. Он обязан немедленно докладывать командиру полка (батальона) о выполнении боевой задачи, новых сведениях о противнике, резком изменении обстановки перед фронтом и на флангах своего подразделения, а при необходимости — о потерях и обеспеченности ракетами, боеприпасами и горючим. В решающие моменты боя командир батальона (роты) должен находиться на наиболее важном направлении и своевременно оказывать личное влияние на ход боя имеющимися в его распоряжении силами и средствами.

28. Заместитель командира батальона (роты) по политической части непосредственно организует и проводит политическую работу, отвечает за ее состояние, действенность при решении боевых задач и за готовность подразделения к их выполнению. Он лично инструктирует командиров подразделений, политработников, секретарей партийных и комсомольских организаций и боевой актив, своевременно докладывает командиру батальона (роты) и вышестоящему политоргану о проводимой политической работе и политико-моральном состоянии личного состава.

29. Начальник штаба батальона является первым заместителем командира батальона,

только он имеет право отдавать приказы от его имени. Он отвечает за организацию и поддержание непрерывного управления подразделениями, их боевую готовность и боевое обеспечение действий батальона.

Начальник штаба батальона обязан: всегда знать обстановку, предвидеть возможные ее изменения и быть готовым доложить командиру выводы и свои предложения по решению; оказывать командиру помощь в организации боя, поддержании постоянного взаимодействия, а также в организации всестороннего, в первую очередь боевого, обеспечения боя подразделений; организовывать устойчивую связь и защиту ее от радиоэлектронного подавления противником; обеспечивать скрытое управление подразделениями; записывать боевые приказы и распоряжения, отдаваемые командиром батальона; осуществлять контроль за выполнением отданных боевых приказов (распоряжений) и обеспеченностью подразделений всем необходимым для боя; информировать командиров подразделений и соседей об обстановке; вести учет доз облучения личного состава; своевременно представлять донесения вышестоящему штабу, а также изучать боевой опыт и доводить его до подчиненных. Он должен организовывать разведку наземного и воздушного противника, ставить задачи разведывательному подразделению и через командиров доводить до подразделений способы и сигналы опознавания своих самолетов (вертолетов).

30. Работу по организации боя командир

батальона (роты) проводит, как правило, на местности, а когда обстановка не позволяет выехать на местность, эта работа проводится по карте (на макете местности). Однако и в этом случае командир батальона (роты) должен изыскать возможность для уточнения задач подразделениям и организации взаимодействия на местности.

Порядок работы командира батальона (роты) по организации боя зависит от конкретной обстановки, полученной задачи и наличия времени. Работу по организации боя он начинает, как правило, с получением боевого приказа (боевого, предварительного боевого распоряжения) или после объявления командиром полка (батальона) решения на бой.

С получением боевого приказа или боевого распоряжения командир батальона (роты) уясняет задачу, определяет мероприятия, которые необходимо провести немедленно для быстрейшей подготовки подразделений к выполнению полученной задачи, производит расчет времени, ориентирует своих заместителей и командиров подразделений о предстоящих действиях, дает начальнику штаба указания по подготовке подразделений к выполнению боевой задачи, по организации разведки, о времени и порядке работы на местности (командир роты дает указания командирам штатных и приданных подразделений по подготовке к выполнению боевой задачи, о времени и порядке работы на местности), оценивает обстановку, единолично принимает решение, докладывает его командиру полка (батальона),

проводит рекогносцировку, отдает устный боевой приказ, организует взаимодействие и дает указания по организации всестороннего обеспечения боя, управления и политической работы. Затем он руководит непосредственной подготовкой подразделений к бою и в установленное время докладывает командиру полка (батальона) о готовности батальона (роты) к выполнению боевой задачи.

В том случае, когда получено только предварительное боевое распоряжение, работа командира батальона (роты) по организации боя проводится в той же последовательности, как и в первом случае, с той лишь разницей, что после оценки обстановки командир батальона (роты) определяет замысел боя, докладывает его командиру полка (батальона), знакомит с ним своих заместителей, отдает устные предварительные боевые распоряжения командирам подразделений и дает указания по организации взаимодействия, всестороннего обеспечения боя, управления и политической работы. С получением боевого приказа командир батальона (роты) завершает принятие решения, проводит рекогносцировку, отдает устный боевой приказ и организует взаимодействие. Затем он руководит непосредственной подготовкой подразделений к бою и в установленное время докладывает командиру полка (батальона) о готовности батальона (роты) к выполнению боевой задачи.

В зависимости от обстановки и наличия времени последовательность работы командира батальона (роты) по организации боя мо-

жет быть и другой. Во всех случаях работу по организации боя он должен проводить так, чтобы обеспечить непрерывное управление подразделениями, своевременное принятие решения, постановку задач и предоставить большую часть времени подчиненным подразделениям на подготовку к выполнению задачи.

31. При уяснении полученной задачи командир батальона (роты) должен понять цель предстоящих действий, замысел старшего командира (особенно способы разгрома противника), задачу, место в боевом порядке и роль батальона (роты) в бою, задачи соседей и порядок организации взаимодействия с ними, а также время готовности к выполнению задачи.

32. При оценке обстановки командир батальона (роты) должен изучить: состав, положение, состояние, степень защищенности, возможные пути выдвижения и рубежи развертывания, систему огня и заграждений, сильные и слабые стороны противника и возможный характер его действий; состав, положение, состояние, возможности, защищенность и обеспеченность своих подразделений; состав, положение, характер действий соседей и условия взаимодействия с ними; характер местности и ее влияние на действия подразделений, а также наиболее вероятные направления действий низко летящих самолетов и вертолетов противника; радиационную, химическую и биологическую (бактериологическую) обстановку.

Кроме того, при оценке обстановки учитываются состояние погоды, время года, суток и их влияние на подготовку и ведение боя.

В результате оценки обстановки командир батальона (роты) делает выводы, производит необходимые тактические расчеты и намечает отдельные элементы решения.

33. Решение командир батальона (роты) принимает единолично на основе уяснения полученной задачи и оценки обстановки. В решении он определяет:

— замысел боя;
— боевые задачи подразделениям;
— основные вопросы взаимодействия;
— организацию управления.

Кроме того, в решении могут определяться задачи по видам обеспечения и политической работе.

Основу решения составляет замысел боя, в котором определяются:

— направление сосредоточения основных усилий;
— способы разгрома противника (какого противника, где, в какой последовательности и как разгромить с указанием порядка огневого поражения и мер по его обману);
— боевой порядок.

Решение командир батальона (роты) оформляет на своей рабочей карте.

34. Боевые задачи подразделениям обычно доводятся перед боем боевым приказом, а в ходе боя — боевыми распоряжениями.

В боевом приказе командир батальона (роты) указывает:

В первом пункте — краткие выводы из оценки противника.

Во втором пункте — объекты и цели, поражаемые средствами старшего командира на направлении предстоящих действий, а также задачи соседей и разграничительные линии с ними.

В третьем пункте — боевую задачу батальона (роты) и замысел боя.

В четвертом пункте — после слова **«приказываю»** ставятся боевые задачи:

— мотострелковым (танковым) ротам (взводам) первого эшелона, в том числе приданным;

— мотострелковым (танковым) ротам (взводам) второго эшелона или резерва;

— бронегруппам и огневым засадам;

— подразделениям артиллерии и другим огневым средствам, в том числе приданным;

— орудиям и танкам, выделенным для стрельбы прямой наводкой;

— зенитному подразделению;

— другим подразделениям усиления.

В пятом пункте — расход ракет и боеприпасов на выполнение боевой задачи.

В шестом пункте — время готовности к выполнению задачи.

В седьмом пункте — место командно-наблюдательного пункта и заместителей.

В боевом распоряжении командир батальона (роты) указывает: краткие выводы из оценки противника; объекты, поражаемые в интересах роты (взвода) средствами стар-

шего командира; боевую задачу роте (взводу) и время готовности к действиям. При необходимости в боевом распоряжении могут указываться задачи соседей и другие данные.

В предварительном боевом распоряжении командир батальона (роты) обычно указывает: сведения о противнике; объекты, поражаемые в интересах роты (взвода) средствами старшего командира; боевую задачу роте (взводу) со степенью детализации, соответствующей принятому решению, на время отдачи предварительного боевого распоряжения; время готовности и основные мероприятия по подготовке к бою; время и способы доведения задач и другие данные.

35. **Взаимодействие** командир батальона (роты) организует с участием своих заместителей (заместителя), командиров рот (взводов), отдельных и приданных подразделений. Оно организуется обычно на местности на глубину видимости, а по карте (на макете местности) на всю глубину боевой задачи.

При организации взаимодействия командир батальона (роты) должен: согласовать усилия штатных, приданных и поддерживающих подразделений по выполнению поставленной задачи; добиться единого понимания всеми командирами цели боя, боевых задач и способов их выполнения; наметить и согласовать варианты действий подразделений и меры по обману противника, исходя из характера его возможных действий, а также указать сигналы оповещения, управления и взаимодействия.

Организация взаимодействия может осуществляться **методом указаний** командира батальона (роты) или **методом докладов** командиров подчиненных подразделений с последовательной отработкой действий своих подразделений по задачам, времени, месту и розыгрышем основных тактических эпизодов по возможным вариантам действий. В условиях крайне ограниченного времени взаимодействие организуется методом указаний.

В ходе боя взаимодействие осуществляется непрерывно, постоянно уточняется, а при резких изменениях обстановки организуется заново.

36. Практическая работа командира батальона (роты) в подчиненных подразделениях проводится в целях их своевременной и полной подготовки к бою. Командир проверяет точность выполнения отданного боевого приказа, знание подчиненными противостоящего противника и своих задач; определяет соответствие принятых командирами рот (взводов) решений общему замыслу боя и поставленным боевым задачам; разбирает совместно с подчиненными целесообразные способы выполнения задач; организует и проводит мероприятия по подготовке к бою; контролирует выполнение мероприятий по организации огневого поражения, взаимодействия, управления и всестороннего обеспечения, готовность подразделений приступить к выполнению боевых задач в точно установленное время; оказывает помощь в обеспечении под-

чиненных всем необходимым, устраняет на месте выявленные недостатки.

37. Работа командира батальона (роты) в ходе боя направляется прежде всего на претворение в жизнь принятого решения. Она включает: постоянный сбор данных об обстановке и ее оценку, своевременное уточнение решения по мере изменения обстановки, доведение уточненных задач до подчиненных; поддержание непрерывного взаимодействия и всестороннего обеспечения боя; осуществление контроля за выполнением подразделениями приказов и оказание им необходимой помощи. В случае резкого изменения обстановки, когда нет возможности получить указания, командир батальона (роты) обязан принимать по своей инициативе новое решение в пределах общего замысла старшего командира и при первой возможности доложить о нем непосредственному начальнику.

Командир батальона (роты) обязан своевременно докладывать командиру полка (батальона) о получении боевой задачи, принятом решении, результатах применения противником оружия массового поражения и систем высокоточного оружия, выполнении задачи, новых сведениях о противнике, а также о резких изменениях обстановки и значительных потерях своих сил и средств.

При непосредственной угрозе применения противником ядерного оружия командир батальона (роты) предупреждает об этом подразделения и, не прекращая выполнения боевой задачи, принимает меры по их укрытию

и рассредоточению и проведению других мероприятий по защите от оружия массового поражения, инженерному и химическому обеспечению.

38. Организуя управление, командир батальона (роты) определяет: места и время развертывания командно-наблюдательных пунктов батальона (роты) и приданных подразделений, порядок их перемещения в ходе боя; порядок поддержания связи и радиообмена; способы и сроки представления донесений; степень инженерного оборудования командно-наблюдательных пунктов и порядок их охраны.

Командир батальона (роты) в бою управляет подразделениями с **командно-наблюдательного пункта**, который выбирается в таком месте, откуда обеспечивается наилучшее наблюдение за местностью, противником, действиями своих подразделений и соседей, а также непрерывное управление. Он ничем не должен выделяться в боевом порядке, а для его расположения и перемещения необходимо умело использовать защитные и маскирующие свойства местности и местных предметов.

Командиры приданных и поддерживающих подразделений, как правило, находятся на командно-наблюдательном пункте того подразделения, которому они приданы (поддерживают), или вблизи него.

39. Связь в батальоне (роте) организуется в соответствии с решением командира и указаниями начальника штаба полка (батальона).

Ответственность за организацию и состояние связи несет начальник штаба батальона (в роте — командир роты). Непосредственно организует связь и отвечает за ее устойчивую работу начальник связи батальона.

Командир батальона (роты) и начальник штаба батальона в любых условиях обстановки обязаны иметь при себе средства связи, позволяющие поддерживать постоянную и устойчивую связь со старшим командиром, командирами штатных, приданных, поддерживающих и взаимодействующих подразделений, и уметь лично вести переговоры на средствах связи.

Для обеспечения управления в батальоне (роте) применяются радио-, проводные, подвижные и сигнальные средства связи.

Радиосредства являются важнейшими, а иногда единственными средствами, способными обеспечить управление подразделениями. В бою все команды по радио передаются открытым текстом, при этом наименования подразделений и должности командиров указываются позывными, а пункты местности — от ориентиров, а также условными (кодированными) наименованиями.

Проводные средства связи применяются самостоятельно и в комплексе с радиосредствами при расположении батальона на месте, в исходном районе и в обороне.

Подвижные средства связи применяются во всех видах боя, на марше и при расположении на месте.

Сигнальные средства связи применяются для передачи команд и сигналов оповещения, управления и взаимодействия.

Для поддержания взаимодействия между соседними подразделениями используются радиосредства этих подразделений, а также проводные и подвижные средства правого соседа.

40. Для управления подразделениями и огнем назначаются единые ориентиры, кодируются топографические карты и местные предметы, до командиров доводятся радиоданные и сигналы, на вооружении и технике наносятся опознавательные знаки и условные номера.

В качестве ориентиров выбираются хорошо видимые днем и ночью и наиболее устойчивые от разрушения местные предметы. Ориентиры нумеруются справа налево и по рубежам от себя в сторону противника. Один из ориентиров назначается основным.

Номера ориентиров и сигналы, установленные старшими командирами, изменять запрещается. При необходимости командир батальона (роты) может дополнительно назначать ориентиры и сигналы.

Оповещение подразделений о воздушном противнике, радиоактивном, химическом и биологическом (бактериологическом) заражении осуществляется едиными постоянно действующими сигналами. Их должен знать весь личный состав.

41. Для взаимного опознавания, определения принадлежности и местонахождения под-

разделений в каждом батальоне (роте) первого эшелона полка (батальона), находящегося в непосредственном соприкосновении с противником или ведущего боевые действия (разведку) в тылу противника, назначается пост (пункт) обозначения из состава специально подготовленного отделения (экипажа). Обозначение данным постом (пунктом) местонахождения подразделений осуществляется сигнальными и техническими средствами опознавания путем их приведения в действие по команде командира батальона (роты) или начальника штаба батальона в соответствии с распоряжением вышестоящего штаба.

Пост (пункт) обозначения батальона (роты) назначается в составе одного сержанта и двух солдат. Он обеспечивается приборами наблюдения, крупномасштабной картой или схемой местности, журналом контроля, компасом, часами, фонарем, средствами связи и подачи сигналов опознавания, обозначения и оповещения. Технические средства опознавания и обозначения устанавливаются вблизи командно-наблюдательного пункта батальона.

При постановке задачи посту (пункту) обозначения обычно указываются состав поста (пункта), местонахождение, секторы наблюдения, сигналы опознавания, обозначения и оповещения.

Глава вторая

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА

42. Успех в современном бою в решающей степени зависит от морально-политических, психологических качеств и боевого мастерства личного состава, в формировании которых важнейшая роль принадлежит политической работе. Она организуется и проводится всеми командирами и политработниками непрерывно и тем активнее, целеустремленнее и конкретнее, чем сложнее и напряженнее обстановка. Ответственность за состояние политической работы несет заместитель командира батальона (роты) по политической части.

43. Политическая работа является частью подготовки и ведения боя. Она организуется и проводится на основе решений Центрального Комитета КПСС и Советского правительства, приказов, директив Верховного Главного Командования, Положения о политорганах Советской Армии и Военно-Морского Флота, инструкций, утвержденных ЦК КПСС, требований уставов по вопросам политической работы в боевых условиях, директив и указаний Главного политического управления Советской Армии и Военно-Морского

Флота. Ее конкретные задачи и направления, формы и методы определяются на основе решений и боевых приказов командиров.

На период подготовки и ведения боя заместитель командира батальона (роты) по политической части разрабатывает план политической работы, который утверждается командиром батальона (роты). В плане предусматриваются: оперативное доведение и глубокое разъяснение личному составу боевых задач и способов их выполнения; инструктирование командиров, политработников, партийно-комсомольского и боевого актива; обеспечение политического влияния на воинов, выполняющих главные задачи; организация политического и боевого информирования; доклады о настроениях и политико-моральном состоянии личного состава.

44. Главными задачами политической работы при подготовке и в ходе боя являются:

— сплочение личного состава вокруг Коммунистической партии и Советского правительства, воспитание его в духе беззаветной преданности социалистической Родине, партии и правительству, дружбы народов СССР, боевого содружества с вооруженными силами братских стран, верности Военной присяге, готовности отдать все свои силы, а если потребуется, и жизнь;

— разъяснение причин, характера и целей войны, разоблачение реакционной политики и планов агрессора, укрепление у личного состава веры в правоту нашего дела, способ-

ности активными и решительными боевыми действиями нанести противнику поражение;

— оперативное доведение до личного состава и разъяснение ему решений партии и правительства, приказов Верховного Главного Командования, командиров (начальников) и мобилизация его на выполнение поставленной боевой задачи;

— воспитание у офицеров ответственности за своевременную и качественную организацию боя, твердое и непрерывное управление подразделениями, эффективное использование боевых возможностей вооружения и техники, моральных и физических сил воинов;

— укрепление сознательной воинской дисциплины, порядка и организованности в подразделениях; обеспечение глубокого понимания личным составом необходимости беспрекословного и точного выполнения требований Военной присяги, советских законов, воинских уставов и приказов командиров; всемерное укрепление единоначалия и авторитета командиров, воспитание уважения и готовности защищать их в бою;

— воспитание личного состава на революционных и боевых традициях советского народа, Коммунистической партии и Вооруженных Сил, дивизии, полка и подразделения;

— привитие военнослужащим высоких боевых качеств, воспитание у них верности Боевому Знамени части, непреклонной воли к победе, мужества, отваги и героизма, выдержки и самообладания, инициативы и находчивости, войскового товарищества, взаимной поддерж-

ки и выручки в бою, способности переносить тяготы и лишения боевой обстановки;

— воспитание у воинов веры в силу и мощь своего вооружения и техники, ответственности за поддержание их в постоянной боевой готовности, умелое применение в бою;

— разъяснение личному составу боевых задач и способов их выполнения; пропаганда и распространение опыта отличившихся в бою, наиболее эффективных форм и методов политической работы с людьми в боевой обстановке;

— изучение пополнения, забота о его правильной расстановке и подготовке к ведению боя, распределение коммунистов и комсомольцев по подразделениям, подбор, обучение и воспитание актива;

— повседневная забота о бесперебойном обеспечении личного состава всем необходимым для успешного ведения боя, своевременной медицинской помощи и эвакуации раненых и больных, об организации похорон погибших.

45. При подготовке и ведении обороны политическая работа направляется на мобилизацию воинов на создание в короткие сроки обороны, способной противостоять ударам всех средств наземного и воздушного противника, на своевременную организацию системы огня и заграждений, инженерное оборудование и маскировку, умелое использование вооружения и техники; разъяснение личному составу боевых задач, характера и особенностей оборонительного боя; воспитание у воинов стой-

кости, упорства, взаимной поддержки и выручки в бою, поддержания в подразделениях высокой боевой готовности, бдительности, организованности и дисциплины; мобилизацию личного состава на безусловное отражение атак противника и упорную оборону занимаемых позиций; воспитание глубокого понимания каждым воином того, что никто и ни при каких обстоятельствах не имеет права оставить занимаемую позицию без приказа старшего командира; усиление политического влияния на подготовку личного состава подразделений вторых эшелонов (резервов) к решительной контратаке и уничтожению вклинившегося в оборону противника; широкую пропаганду героических подвигов и боевого опыта лучших воинов и подразделений, своевременное поощрение и представление к награждению отличившихся в бою военнослужащих; проявление заботы о бесперебойном обеспечении личного состава всем необходимым для боя и жизни; организацию медицинской помощи и быстрой эвакуации раненых с поля боя.

В политической работе при организации обороны в городе (населенном пункте), в горах, лесу и пустыне, в северных районах и зимой, а также при действиях батальона (роты) в качестве противодесантного резерва и при обороне в укрепленном районе учитываются в каждом конкретном случае особенности ведения боевых действий. В этих условиях политическая работа направляется на поддержание высокого политико-морального

состояния, стойкости, инициативы и находчивости личного состава, обеспечение тесного и четкого взаимодействия участвующих в бою сил и средств, эффективное использование боевых возможностей вооружения и техники. Особое внимание уделяется работе с подразделениями и личным составом, выделенными для ведения разведки, а также для снабжения военнослужащих всем необходимым для боя и жизни. Боевое и политическое информирование личного состава, реагирование на возможные негативные поступки отдельных военнослужащих должны быть оперативными и непрерывными.

При смене подразделений политическая работа направляется на обеспечение соблюдения личным составом установленного режима деятельности подразделений, маскировочной дисциплины, правил световой, звуковой, радио- и радиолокационной маскировки в районах обороны (опорных пунктах) и при выходе из них, на поддержание боевой готовности подразделений в период смены, бдительности и сохранение личным составом военной тайны.

46. В наступлении основные усилия в политической работе направляются на разъяснение личному составу боевых задач, характера и особенностей предстоящего боя; воспитание высокого наступательного духа, смелости и быстроты действий, героизма и находчивости в боевой обстановке, организованности и дисциплины на поле боя, решимости выполнить поставленные боевые задачи в любых усло-

виях обстановки; постоянную заботу о личном составе, своевременном обеспечении его всем необходимым для ведения боя; инструктирование коммунистов, комсомольцев и боевого актива об их задачах и личной примерности в бою; изучение пополнения и подготовку вновь прибывших воинов к ведению активных наступательных действий, правильную их расстановку с учетом боевого опыта, специальности и морально-политических качеств; доведение до военнослужащих необходимых сведений о противнике, его моральном состоянии, намерениях, сильных и слабых сторонах его обороны, вооружения и техники; воспитание у воинов твердой уверенности в разгроме врага; обеспечение ведения активной разведки, скрытности подготовки к наступлению, повышение бдительности, сохранение в тайне проводимых мероприятий; разъяснение личному составу боевых задач и возможностей взаимодействующих подразделений различных родов войск, установленных сигналов и порядка действий по ним, особенно ночью, значения взаимопомощи в бою, своевременного использования результатов огневого (ядерного) поражения противника, успеха соседей для продвижения вперед; мобилизацию личного состава на решительную атаку переднего края, стремительное продвижение вперед, выход во фланг и в тыл обороняющемуся противнику и его уничтожение, на полное использование возможностей вооружения и техники для обеспечения стремительных действий подразделений, достижения непрерывности и высоких

темпов преследования отходящего противника; популяризацию успехов наступающих подразделений, героических подвигов воинов; разъяснение личному составу подразделений второго эшелона (резерва) полученной задачи, способов ее выполнения, последних данных о противнике, положения впереди действующих и соседних подразделений; мобилизацию воинов на отражение контратак, развитие наступления и обеспечение открытых флангов подразделений.

При наступлении с форсированием водных преград, преодолением ядерно-минных заграждений, на укрепленный район противника в политической работе учитываются особенности выполнения боевых задач, творчески используются формы и методы политического влияния на личный состав, его психологическую подготовку. Особое внимание обращается на обеспечение высоких темпов преодоления преград, смелых и решительных действий по нанесению поражения противнику и уничтожению его объектов.

При действиях в передовом, рейдовом, специальном отрядах политическая работа направляется на обеспечение эффективных действий личного состава по ведению разведки назначенных рубежей (объектов) противника, скрытного и быстрого выдвижения к ним, смелых и решительных действий по захвату и удержанию рубежей, уничтожению его объектов, особенно средств ядерного, химического нападения и наземных элементов разведывательно-ударных комплексов.

При наступлении в городе (населенном пункте) в политической работе с личным составом основное внимание сосредоточивается на обеспечении постоянного и четкого взаимодействия, эффективного применения вооружения и техники, дерзких и решительных действий при атаке (штурме) зданий и бое внутри них.

При действиях в составе морского десанта политическая работа направляется на обеспечение организованной посадки (погрузки) подразделений на десантные корабли, перехода десанта морем, дерзких и смелых действий при бое за высадку и выполнении десантом задач на берегу, на поддержание взаимодействия с экипажами кораблей. Личному составу разъясняются правила поведения на кораблях при переходе морем, отражении нападения воздушного и морского противника.

При наступлении в горах, лесу, пустыне, северных районах и зимой политическая работа направляется на воспитание у личного состава способности мужественно преодолевать трудности ведения боевых действий в этих условиях, умелое применение вооружения и техники, обеспечение смелых, инициативных и решительных действий на разобщенных направлениях, в обходящих отрядах и тактических воздушных десантах по захвату наиболее важных объектов.

47. Во встречном бою политическая работа направляется на поддержание у личного состава постоянной готовности к совершению

стремительного маневра, быстрому развертыванию в боевой порядок, упреждению противника в открытии огня, нанесении ему внезапных ударов во фланг и в тыл. Особое внимание обращается на оперативное доведение до личного состава боевых задач и мобилизацию его на решительные и инициативные действия.

48. При выходе из боя и отходе политическая работа направляется на обеспечение выдержки, дисциплины и организованности личного состава, способности подразделений вести бой в отрыве от главных сил полка (батальона), удержания занимаемых рубежей, быстрых и скрытных действий. Особое внимание уделяется политической работе в подразделениях, прикрывающих выход из боя главных сил полка (батальона).

49. При действиях в тактическом воздушном десанте в политической работе усилия сосредоточиваются на разъяснении личному составу особенностей боевой задачи, на обеспечении дерзких и решительных действий в тылу противника по уничтожению его средств ядерного и химического нападения, наземных элементов разведывательно-ударных комплексов и пунктов управления, захвату и прочному удержанию важных рубежей, переправ, проходов и перевалов в горах, других объектов до подхода своих войск.

50. При действиях в разведывательном отряде политическая работа направляется на обеспечение безусловного выполнения подразделениями поставленных задач, своевременное

добывание достоверных сведений о противнике, воспитание инициативы и находчивости, способности к дерзким и стремительным действиям, военной хитрости, наблюдательности, правдивости, умения хранить государственную и военную тайну.

51. При совершении марша политическая работа сосредоточивается на обеспечении своевременного прибытия подразделений в назначенный район, готовности к развертыванию и вступлению в бой, строгого соблюдения дисциплины марша, правил маскировки и мер безопасности, установленного порядка движения, бдительности, тщательной подготовки механиков-водителей (водителей) к действиям ночью и в других условиях ограниченной видимости.

Политическая работа в подразделениях походного охранения направляется на обеспечение смелых и стремительных действий в целях беспрепятственного продвижения охраняемой колонны, решительного уничтожения подразделений разведки и охранения противника, сковывания его главных сил и нанесения им потерь, а также для создания главным силам полка (батальона) выгодных условий для развертывания и вступления в бой.

При перевозке подразделений железнодорожным, морским (речным) и воздушным транспортом в политической работе учитываются важность строгого соблюдения личным составом специальных правил и мер безопасности, установленных на транспорте, необходимость организованной погрузки и выгрузки,

качественного подбора, расстановки и инструктирования должностных лиц эшелона, суточного наряда и актива.

52. При расположении подразделений на месте политическая работа направляется на поддержание высокой боевой готовности, особенно дежурных сил, средств и подразделений, находящихся в сторожевом и непосредственном охранении, соблюдение мер маскировки, совершенствование боевой и политической подготовки всего личного состава.

Политическая работа в подразделениях сторожевого охранения направляется на воспитание у личного состава высокой бдительности в целях исключения проникновения разведки противника и его внезапного нападения на охраняемые части (подразделения), а также на обеспечение устойчивых и упорных действий для своевременного развертывания и вступления в бой главных сил полка.

Глава третья

ОБОРОНА

1. Общие положения

53. Оборона имеет целью отразить наступление превосходящих сил противника, нанести ему максимальные потери, удержать важные районы (объекты) местности и тем самым создать благоприятные условия для перехода в наступление.

В зависимости от боевой задачи, наличия сил и средств, а также от характера местности оборона может быть позиционной и маневренной.

Позиционная оборона — основной вид обороны. Она наиболее полно отвечает главной цели обороны и ведется путем нанесения максимальных потерь противнику в ходе упорного удержания подготовленных к обороне районов местности. Позиционная оборона применяется на большинстве направлений, и прежде всего там, где потеря территории недопустима.

Маневренная оборона применяется в целях нанесения противнику потерь, выигрыша времени и сохранения своих сил путем последовательных оборонительных боев на заранее намеченных и эшелонированных в глубину рубежах в сочетании с короткими контратака-

ми. Она допускает оставление некоторой части территории. В ходе маневренной обороны батальон во взаимодействии с другими подразделениями полка вынуждает противника наступать в направлении, на котором подготовлена устойчивая позиционная оборона, или противник вовлекается в район, обеспечивающий выгодные условия для его разгрома контратаками.

Батальон, как правило, ведет позиционную оборону, в отдельных случаях он может участвовать в маневренной обороне полка, а при назначении для обороны полосы обеспечения вести ее и самостоятельно. Особенности его действий при ведении полком маневренной обороны изложены в разделе 4 настоящей главы.

Оборона может применяться **преднамеренно,** когда более активные и решительные действия нецелесообразны, или **вынужденно** — вследствие неблагоприятно сложившейся обстановки. Она может подготавливаться **заблаговременно** до начала боевых действий или организовываться **в ходе боя.** Переход к обороне батальона (роты) может осуществляться **в условиях отсутствия соприкосновения с противником или непосредственного соприкосновения с ним.**

54. **Оборона должна быть устойчивой и активной,** способной противостоять ударам всех видов оружия, атаке крупных масс танков и пехоты противника, вести активную борьбу с его воздушными десантами, аэромобильными и диверсионно-разведывательными группами. Она должна быть **противотанковой, проти-**

ковоздушной и противодесантной, глубокоэшелонированной и готовой к длительному ведению боя в условиях применения противником оружия массового поражения, высокоточного оружия и средств радиоэлектронной борьбы.

Подразделения должны упорно оборонять занимаемые позиции даже в условиях полного окружения и отсутствия тактической связи с соседями. Они не имеют права оставлять занимаемые позиции и отходить без приказа старшего командира.

Устойчивость и активность обороны достигается: выдержкой, стойкостью и упорством обороняющихся войск, их высоким моральным духом; непрерывной разведкой противника, своевременным вскрытием подготовки его к наступлению и возможных направлений атак; тщательной маскировкой боевого порядка батальона (роты) и введением противника в заблуждение относительно построения обороны и замысла действий; искусным, разнообразным построением обороны; умелым использованием выгодных условий местности и ее инженерного оборудования; созданием тщательно организованной системы огня, особенно противотанкового, в сочетании с системами инженерных заграждений, опорных пунктов и огневых позиций; надежной противовоздушной обороной; своевременным маневром подразделениями, огневыми средствами и огнем на угрожаемые направления; незамедлительным уничтожением противника, вклинившегося в оборону, и его высадившихся десантов; применением в обороне неожиданных тактп-

ческих приемов, способных ошеломить противника, поставить его в трудное положение, навязать ему свою волю и инициативу; постоянным выполнением мероприятий по защите от оружия массового поражения и высокоточного оружия противника; упорным и длительным удержанием районов обороны (опорных пунктов) в сочетании с проведением контратак.

Батальон проводит контратаку, как правило, совместно с контратакой полка. В благоприятных условиях обстановки, при вклинении незначительных сил противника батальон может с разрешения командира полка проводить контратаку самостоятельно в целях уничтожения вклинившегося в оборону противника и восстановления утраченного положения.

55. Мотострелковый и танковый полки могут занимать оборону в первом или во втором эшелоне дивизии, находиться в общевойсковом резерве, а также обороняться на отдельном направлении.

Отдельный танковый батальон мотострелковой дивизии, как правило, включается в состав ее второго эшелона. При одноэшелонном построении боевого порядка дивизии он может входить в состав общевойскового резерва или составлять его.

Мотострелковый (танковый) батальон (рота) может обороняться в первом или во втором эшелоне полка (батальона), в полосе обеспечения или на передовой позиции, составлять общевойсковой резерв или находиться в противодесантном резерве. При выходе из

боя и отходе батальон может быть назначен в арьергард, а рота — в тыльную (боковую) походную заставу или для действий в качестве подразделения прикрытия.

Танковый батальон мотострелкового полка, как правило, используется для усиления мотострелковых батальонов, а часть сил — в общевойсковом резерве. Он может также находиться во втором эшелоне.

Мотострелковый батальон танкового полка используется, как правило, для усиления танковых батальонов. Он может действовать и самостоятельно, занимая оборону на первой позиции или в полосе обеспечения (на передовой позиции).

56. Батальон первого эшелона готовит и занимает оборону на первой позиции. Он предназначается для отражения наступления противника, уничтожения его перед передним краем и при вклинении в оборону на первой позиции, а также для упорного удержания важного района местности и создания благоприятных условий для разгрома противника.

Батальон второго эшелона занимает оборону на второй позиции, как правило, на важном направлении в готовности к прочному удержанию занимаемого района, усилению (замене) подразделений первого эшелона в случае потери ими боеспособности, проведению контратак, а также к уничтожению воздушных десантов и аэромобильных подразделений противника. Танковый батальон и мотострелковый батальон на боевых машинах

пехоты, находящиеся во втором эшелоне, подготавливают один-два огневых рубежа для отражения атак танков противника огнем с места.

Мотострелковый (танковый) батальон, назначенный для обороны в полосе обеспечения, действует в качестве передового отряда с целью задержать наступление превосходящих сил противника, заставить его преждевременно развернуться и наступать в невыгодном для него направлении, нанести ему потери и выиграть время для подготовки обороны.

При отсутствии полосы обеспечения батальон (рота) может обороняться на передовой позиции, создаваемой на удалении 4—6 км от переднего края обороны, с целью ввести противника в заблуждение относительно начертания переднего края и построения обороны, не допустить внезапного нападения противника на подразделения первого эшелона, отразить его разведку боем и вынудить преждевременно развернуть свои главные силы.

Управление подразделениями, обороняющимися в полосе обеспечения (на передовой позиции), осуществляется командиром дивизии (полка).

Батальон, составляющий общевойсковой резерв, занимает указанный ему район сосредоточения (район обороны) и находится в готовности к выполнению внезапно возникающих задач или к усилению (замене) подразделений первого эшелона в случае потери ими боеспособности.

Батальон (рота), назначенный в противодесантный резерв, занимает указанный ему район, ведет разведку воздушного противника, устраивает противодесантные заграждения, подготавливает огневые засады и находится в готовности к уничтожению воздушных десантов противника в районах возможной высадки (выброски) и на вероятных направлениях их действий.

57. Полку назначается участок, батальону — район обороны, а роте и взводу — опорный пункт. Ширина батальонного района обороны — 3—5 км, глубина — 2—2,5 км. Рота занимает опорный пункт — 1—1,5 км по фронту и до 1 км в глубину, а взвод — до 400 м по фронту и до 300 м в глубину.

58. **Построение обороны батальона (роты)** включает боевой порядок батальона (роты), систему опорных пунктов и огневых позиций, систему огня, систему инженерных заграждений.

Основные усилия батальона (роты) в обороне сосредоточиваются на ожидаемом главном направлении наступления противника и удержании наиболее важного района (объекта) местности. Построение обороны должно создавать нарастающее противодействие, позволяющее не допустить прорыва противником района обороны (опорного пункта) и создать условия для его уничтожения.

59. **Боевой порядок батальона** строится в два или один эшелон. При одноэшелонном построении боевого порядка выделяется резерв в составе не менее взвода.

В зависимости от выполняемой задачи и характера местности батальон может иметь различное расположение рот. Одна из рот может быть выдвинута вперед или назад, образуя огневой мешок, а на открытом фланге располагаться уступом.

Рота первого эшелона батальона подготавливает опорный пункт на первой и второй траншеях с целью нанести противнику поражение огнем всех средств и не допустить прорыва им переднего края.

Рота второго эшелона батальона подготавливает опорный пункт на третьей, а иногда и на четвертой траншее с целью не допустить прорыва противником первой позиции, а при благоприятных условиях и уничтожить контратакой его подразделения, прорвавшиеся через первую и вторую траншеи. Танковая рота (мотострелковая рота на боевых машинах пехоты), кроме того, подготавливает один-два огневых рубежа, которые могут совпадать с рубежами развертывания для контратаки.

Рота (взвод), выделенная в резерв батальона, занимает район сосредоточения, в котором подготавливает для обороны опорный пункт и находится в готовности к выполнению внезапно возникающих задач.

Минометная (артиллерийская) батарея и гранатометное подразделение обычно остаются в подчинении командира батальона и используются, как правило, в полном составе для поддержки боя мотострелковых рот первого эшелона. Иногда

гранатометное подразделение в полном составе может придаваться мотострелковой роте, обороняющейся на направлении сосредоточения основных усилий батальона, или по отделениям — ротам первого эшелона.

Противотанковое подразделение батальона обычно остается в подчинении командира батальона, занимает район сосредоточения и используется, как правило, в полном составе на танкоопасном направлении для отражения атак танков и других бронированных машин противника, прикрытия открытого фланга и обеспечения контратаки. На закрытой и пересеченной местности подразделение может придаваться ротам первого эшелона.

Зенитное подразделение, как правило, остается в непосредственном подчинении командира батальона и располагается в опорных пунктах рот и в районе командно-наблюдательного пункта батальона так, чтобы обеспечивалось надежное прикрытие подразделений от ударов с воздуха.

60. Боевой порядок роты строится в один или два эшелона.

В зависимости от характера местности взводы в опорном пункте мотострелковой (танковой) роты могут располагаться углом назад, иметь уступное и другое расположение, которое обеспечивает наилучшую организацию системы огня перед фронтом и на флангах опорного пункта.

Приданные мотострелковому (танковому) батальону танковые (мотострелковые) под-

разделения обычно переподчиняются ротам и занимают оборону в опорных пунктах взводов. Танковые подразделения и мотострелковые подразделения на боевых машинах пехоты, кроме того, могут использоваться для действий в огневых засадах.

Противотанковое отделение роты придается, как правило, по расчетам мотострелковым взводам. Иногда оно в полном составе используется на направлении сосредоточения основных усилий роты.

Автомобили мотострелковых рот располагаются за вторым эшелоном (резервом) батальона вместе с подразделением обеспечения.

61. В боевой порядок батальона (роты) в зависимости от обстановки могут входить бронегруппа и огневые засады.

Бронегруппа батальона (роты) создается в целях повышения активности обороны и своевременного усиления ее устойчивости на наиболее угрожаемых направлениях, закрытия брешей, образовавшихся в результате огневых ударов противника, и решения других задач, требующих стремительных, маневренных действий и эффективного огневого поражения противника, а также более полного использования боевых возможностей танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров. В ее состав могут входить несколько танков и боевых машин пехоты, бронетранспортеров (обычно без десанта), выделенных из подразделений первого и второго эшелонов, обороняющихся вне направлений сосредоточения основных усилий.

Танки и боевые машины пехоты (бронетранспортеры), предназначенные для действий в составе бронегруппы, с занятием обороны первоначально могут располагаться и готовиться к бою в своих взводных опорных пунктах. Затем в установленное время они сосредоточиваются в районе, обладающем надежными защитными и маскирующими свойствами (в оврагах, на обратных скатах высот, в лесу и других укрытых местах), тщательно маскируются и готовятся к выполнению поставленных бронегруппе задач или занятию обороны в своих взводных опорных пунктах.

Командиром бронегруппы может быть назначен: в батальоне — один из командиров взводов роты второго эшелона, в роте — один из заместителей командиров взводов.

Огневая засада выставляется в целях нанесения противнику максимального поражения внезапным огнем прямой наводкой, кинжальным огнем и применением минно-взрывных заграждений.

В огневую засаду может выделяться взвод (отделение, танк), усиленный огнеметчиками и саперами.

Подразделение, выделенное в огневую засаду, заблаговременно занимает назначенную позицию и тщательно маскируется. Позиции огневой засады выбираются обычно на танкоопасных направлениях в районах обороны (опорных пунктах), в промежутках между ними или на флангах. Наиболее выгодными местами для позиций огневой засады являются обратные скаты высот, складки местности,

окраины населенных пунктов, опушки леса и кустарник.

62. Система опорных пунктов и огневых позиций батальона (роты) включает: позицию боевого охранения (создается в батальоне); опорные пункты рот (взводов), объединенные в батальонный район обороны; огневые позиции танков, боевых машин пехоты (бронетранспортеров), противотанковых управляемых ракетных комплексов и других штатных и приданных огневых средств; траншеи и ходы сообщения. Система опорных пунктов и огневых позиций подготавливается в зависимости от принятого решения, боевых возможностей батальона (роты), наличия времени и характера местности.

63. Позиция боевого охранения создается в целях недопущения внезапного нападения противника и ведения им наземной разведки. В боевое охранение высылается обычно усиленный взвод от батальона первого эшелона на удаление до 2 км. Управление боевым охранением осуществляет командир батальона.

В условиях непосредственного соприкосновения с противником боевое охранение не высылается. В этом случае задачи боевого охранения возлагаются на подразделения, занимающие первую траншею.

64. Основу каждой оборонительной позиции составляют батальонные районы обороны.

Батальонный район обороны оборудуется тремя-четырьмя траншеями и состоит из опорных пунктов рот, позиций штатных и

приданных огневых средств, связанных между собой единой системой огня, заграждений и ходов сообщения в пределах района обороны.

Опорный пункт мотострелковой роты оборудуется двумя траншеями и состоит из опорных пунктов мотострелковых взводов, позиций огневых средств роты и приданных подразделений, связанных между собой единой системой огня, заграждений и ходов сообщения в пределах опорного пункта роты.

Опорный пункт танковой роты состоит из опорных пунктов танковых взводов и позиций приданных подразделений. Приданные танковой роте мотострелковые подразделения занимают позиции обычно впереди танков, а также в промежутках между танковыми взводами и на флангах.

В батальонном районе обороны ротные опорные пункты должны располагаться так, чтобы они перехватывали своим расположением и огнем наиболее вероятные направления наступления противника, исключался шаблон в построении обороны и обеспечивалась устойчивость обороняющихся подразделений.

Для круговой обороны ротного опорного пункта широко используются ходы сообщения, взводам назначаются дополнительные секторы обстрела, для огневых средств подготавливаются основные и запасные огневые позиции с учетом ведения огня в стороны флангов и в тыл. Часть огневых средств располагается в глубине. На флангах, в промежутках между взводами, в тылу опорного пункта устраиваются заграждения.

Промежутки между ротными опорными пунктами могут быть до 1000 м, а между опорными пунктами взводов — до 300 м. Промежутки между опорными пунктами должны находиться под непрерывным наблюдением, простреливаться фланговым и перекрестным огнем всех средств, особенно противотанковых, а также прикрываться огневыми засадами, огнем артиллерии и заграждениями. В промежутках между опорными пунктами рот (взводов) оборудуются траншеи и запасные позиции.

65. Траншеи и ходы сообщения должны обеспечивать удобство ведения огня, особенно флангового и перекрестного, укрытое расположение личного состава и огневых средств, быстрый и скрытный маневр подразделений по фронту и в глубину, а также затруднять противнику вскрытие боевого порядка и системы огня в обороне.

Первая траншея первой позиции является передним краем обороны. Перед ней создаются противотанковые и противопехотные заграждения. Передний край назначается старшим командиром. Первая траншея выбирается по возможности за естественными противотанковыми препятствиями и должна обеспечивать хорошее наблюдение за противником, наилучшие условия для создания сплошного огня всех видов перед передним краем, на флангах, в промежутках и из глубины обороны. Местность перед передним краем должна затруднять противнику наблюдение, выбор укрытых районов для сосредото-

чения танков и пехоты и скрытых подступов к переднему краю обороны.

Вторая траншея оборудуется на удалении 300—600 м от первой с таким расчетом, чтобы обороняющие ее подразделения могли своим огнем поддержать подразделения, занимающие первую траншею, а также вести огонь на подступах к переднему краю обороны и прикрывать огнем заграждения перед ним.

Третья (четвертая) траншея оборудуется на удалении 600—1000 м от второй (третьей) траншеи с таким расчетом, чтобы обороняющие ее подразделения могли вести огонь в полосе между второй и третьей (четвертой) траншеями, а на отдельных участках и перед передним краем обороны, а также использовать ее как исходное положение для маневра на угрожаемые направления.

Ходы сообщения используются для скрытного маневра подразделений, ведения боя с вклинившимся в оборону противником, а также для эвакуации раненых, подачи боеприпасов и продовольствия. Ходы сообщения отрываются с отдельными позициями для огневых средств с таким расчетом, чтобы на каждый взвод было не менее одного хода сообщения от первой траншеи ко второй и на каждую роту не менее одного хода сообщения от второй траншеи к третьей (четвертой), что позволит в короткие сроки организовать в случае необходимости круговую оборону.

В целях снижения потерь от воздействия огня артиллерии, ударов авиации и ядерного оружия противника траншеи и ходы сообще-

ния должны отрываться полного профиля, а на отдельных участках усиливаться одеждой крутостей. В траншеях и ходах сообщения для личного состава устраиваются перекрытые участки, блиндажи и убежища, а для ракет, боеприпасов и других материальных средств отрываются ниши и ровики.

66. Система огня батальона (роты) в обороне включает: участки сосредоточенного и рубежи заградительного огня артиллерии и минометов, подготовленные на подступах к обороне, перед передним краем, на флангах, в промежутках между ротными опорными пунктами и в глубине обороны; зоны огня противотанковых средств и сплошного многослойного огня всех видов оружия перед передним краем, в промежутках, на флангах и в глубине обороны для уничтожения в первую очередь танков и других бронированных машин противника; подготовленный маневр огнем в целях его сосредоточения в короткие сроки на любом угрожаемом направлении или участке. Она строится с учетом огневых возможностей всех видов оружия батальона (роты) и приданных огневых средств, их тесного взаимодействия в сочетании с инженерными заграждениями и естественными препятствиями.

Основу системы огня батальона составляет противотанковый огонь рот, штатных и приданных противотанковых средств, артиллерии прямой наводкой с учетом применения на танкоопасном направлении противотанкового резерва и подвижного отряда заграждений полка.

Основу системы огня роты составляет огонь танков и боевых машин пехоты (бронетранспортеров).

Огневые средства в батальонном районе обороны (опорном пункте роты) располагаются скрытно, рассредоточенно и так, чтобы можно было вести огонь на предельную дальность и поражать противника фланговым, перекрестным и кинжальным огнем высокой плотности, иметь огневую связь между собой и создавать огневые мешки. Линейное их расположение недопустимо.

Боевые машины пехоты и танки располагаются в опорном пункте роты (взвода) по фронту и в глубину на расстоянии до 200 м друг от друга. Кроме того, при расположении танков необходимо учитывать возможность эффективного применения ими противотанковых управляемых ракет, ведения действительного огня из пушечно-пулеметного вооружения с учетом прикрытия участка местности в назначенных секторах обстрела и исключения поражения впереди обороняющихся мотострелковых подразделений. Бронетранспортеры располагаются на огневых позициях в глубине опорного пункта роты (взвода) в местах, обеспечивающих ведение огня из пулеметов преимущественно в стороны флангов и в промежутки.

Для огневых средств кроме основных подготавливаются запасные огневые позиции, а для дежурных огневых средств, танков и боевых машин пехоты (бронетранспортеров) временные огневые позиции.

В целях введения противника в заблуждение относительно системы огня и расположения огневых средств могут назначаться кочующие орудия, танки и боевые машины пехоты.

Готовность системы огня определяется занятием огневыми средствами позиций, подготовкой данных для стрельбы, а также наличием ракет и боеприпасов.

67. Система инженерных заграждений включает минные поля, группы мин, узлы заграждений, завалы, другие противотанковые и противопехотные препятствия и подготовленные к разрушению (заминированию) объекты, создаваемые перед позицией боевого охранения, передним краем, в промежутках и на флангах батальона (роты) на всю глубину батальонного района обороны в соответствии с замыслом боя в сочетании с системой огня, естественными препятствиями и с учетом маневра своих подразделений и соседей.

Основу системы заграждений составляют минно-взрывные заграждения, устанавливаемые приданным инженерно-саперным подразделением и назначенными для этой цели мотострелковыми подразделениями.

Порядок разрушения объектов в глубине обороны определяется старшим командиром.

В ходе боя наращивание заграждений на выявившихся направлениях наступления противника осуществляется приданным инженерно-саперным подразделением.

68. Разведка в обороне должна своевременно установить подготовку противника к на-

ступлению, выявить его силы, возможные направления действий и время перехода в наступление, места позиций артиллерии и других огневых средств, а с началом наступления противника уточнить его состав, наличие резервов и направление их выдвижения.

Разведка ведется наблюдением со всех командно-наблюдательных пунктов лично командирами и назначенными наблюдательными постами (наблюдателями), а также постами радиолокационной разведки. Перед фронтом своих войск, на флангах и в промежутках боевых порядков противника разведка ведется разведывательными дозорами, на путях вероятного подхода противника к обороне устраиваются разведывательные засады.

69. **Защита от оружия массового поражения** и зажигательного оружия противника достигается прежде всего использованием окопов, траншей, ходов сообщения, перекрытых щелей, блиндажей, убежищ и укрытий, средств индивидуальной защиты, а также защитных свойств местности и техники.

70. Основными мероприятиями по **защите от высокоточного оружия** противника в обороне являются: использование при фортификационном оборудовании батальонного района обороны (ротного опорного пункта) неровностей рельефа местности и местных предметов, обеспечивающих как защиту вооружения и техники, в первую очередь танков, боевых машин пехоты (бронетранспортеров), так и возможность ведения из них огня; установка над скрываемыми объектами масок из радиорас-

сеивающих покрытий, теплоотражающих экранов, а вблизи них (перед ними) ложных тепловых целей и лазерных отражателей; розыск и уничтожение разведывательно-сигнализационных средств противника; строгое соблюдение требований по маскировке даже при отсутствии непосредственного соприкосновения с противником.

71. **Тактическая маскировка** в обороне проводится в целях введения противника в заблуждение относительно направления сосредоточения основных усилий, построения боевого порядка, начертания переднего края, системы огня, инженерного оборудования района обороны (опорного пункта), направления и времени совершения маневра. Для введения противника в заблуждение и снижения эффективности его огня не допускается прямолинейное и шаблонное начертание траншей, создаются ложные опорные пункты, траншеи и позиции огневых средств, устраиваются ложные минные поля.

72. Основными задачами **инженерного обеспечения** в обороне являются: фортификационное оборудование района обороны (опорного пункта), устройство заграждений; выполнение инженерных мероприятий по маскировке; подготовка путей маневра; добыча, очистка воды и оборудование пункта водоснабжения.

73. Основными задачами **химического обеспечения** в обороне являются: радиационная и химическая разведка в районе обороны (опорном пункте) и на огневых рубежах; проведение специальной обработки, дегазации (дезин-

фекции) фортификационных сооружений и отдельных участков местности; применение зажигательного оружия, а также маскировка подразделений аэрозолями (дымами).

74. **Командно-наблюдательный пункт батальона** оборудуется за ротами первого эшелона или в районе опорного пункта роты второго эшелона (резерва) батальона на удалении до 2 км от переднего края обороны батальона.

Командно-наблюдательный пункт роты оборудуется обычно в глубине опорного пункта на удалении до 800 м от своего переднего края в таком месте, откуда обеспечивается наблюдение за местностью перед фронтом и на флангах обороны роты, а также просмотр по возможности всего опорного пункта и удобство управления подразделениями. Командно-наблюдательный пункт роты, а иногда и батальона, приданного другому подразделению, обычно оборудуется вблизи пункта управления того подразделения, которому рота или батальон приданы.

Пункт технического наблюдения батальона (роты) развертывается вблизи командно-наблюдательного пункта батальона (роты); ремонтно-эвакуационная (ремонтная) группа — за первым эшелоном батальона; медицинский пункт и остальная часть подразделения обеспечения батальона — за вторым эшелоном (общевойсковым резервом).

Пункт боевого питания роты и медицинский пост роты развертываются в опорном пункте роты в укрытом месте, доступном для скрытного подхода транспортных средств.

В подразделениях и на огневых позициях танков, боевых машин пехоты создаются дополнительные запасы ракет и боеприпасов. После отражения атак противника эти запасы немедленно пополняются. Подвоз в подразделения других материальных средств производится обычно ночью.

2. Подготовка обороны

75. Подготовка обороны начинается с получением боевой задачи от старшего командира. Она включает: организацию боя (принятие решения, постановку боевых задач подразделениям, рекогносцировку, организацию взаимодействия и системы огня, всестороннего обеспечения боя и управления, разработку схемы района обороны батальона, опорного пункта роты); подготовку батальона (роты) к выполнению боевой задачи; занятие обороны, создание боевого порядка и системы огня; инженерное оборудование района обороны (опорного пункта); организацию и проведение политической работы; практическую работу командира батальона (роты), его заместителей и штаба батальона в подчиненных подразделениях и другие мероприятия.

Продолжительность и порядок работы командира по организации обороны зависят от условий перехода к обороне, полученной задачи, удаления противника и его действий, характера местности и наличия времени. Подготовка обороны при наличии времени проводится с выполнением мероприятий в полном

объеме, а при его недостатке — в сокращенном объеме в короткие сроки. Во всех случаях постановка задач не должна задерживать занятие подразделениями обороны и организацию ими системы огня.

Если переход к обороне осуществляется в условиях **отсутствия соприкосновения с противником**, командир батальона (роты) принимает решение, доводит его до своих заместителей и командиров подразделений, проводит рекогносцировку, в ходе которой уточняет свое решение, отдает боевой приказ, организует взаимодействие и систему огня, всестороннее обеспечение боя и управление. Затем он выводит батальон (роту) в указанный район обороны (опорный пункт) и организует его инженерное оборудование.

Получив задачу на переход к обороне **в условиях непосредственного соприкосновения с противником**, командир батальона (роты) организует захват и закрепление указанного (выгодного) рубежа. В ходе закрепления рубежа он принимает решение, ставит задачи подразделениям, организует взаимодействие и систему огня, управление, защиту от оружия массового поражения и высокоточного оружия противника, дает указания по основным вопросам всестороннего обеспечения боя, организует инженерное оборудование района обороны (опорного пункта). В последующем он проводит рекогносцировку, в ходе которой **уточняет задачи подразделениям, порядок взаимодействия, а если необходимо, и другие вопросы.**

76. В замысле боя командир батальона (роты) определяет: направление сосредоточения основных усилий и районы местности, от удержания которых зависит устойчивость обороны; способы отражения наступления и уничтожения вклинившегося в оборону противника (какого противника, где, в какой последовательности и как разгромить с указанием порядка огневого поражения и мер по его обману); боевой порядок и систему опорных пунктов и огневых позиций.

77. При проведении рекогносцировки командир батальона (роты) изучает местность, назначает (указывает) ориентиры и уточняет:

— положение, возможные пути выдвижения (исходные районы) и рубежи развертывания противника, вероятные танкоопасные направления;

— начертание переднего края, район обороны (опорный пункт), разграничительные линии и задачу батальона (роты);

— направление сосредоточения основных усилий и районы местности, от удержания которых зависит устойчивость обороны;

— начертание траншей и ходов сообщения, ротные (взводные) опорные пункты, позицию боевого охранения, места устройства огневых засад и район расположения бронегруппы, если она создается;

— позиции приданного танкового (мотострелкового) подразделения и других средств усиления;

— полосы огня рот (взводов) и участки сосредоточенного огня; основные и запасные

(временные) позиции штатной и приданной артиллерии; огневые позиции и полосы огня (секторы обстрела), участки сосредоточенного и рубежи заградительного огня подразделений (огневых средств), предназначенных для обеспечения флангов и стыков с соседями и промежутков между ротами (взводами); основные, запасные (временные) стартовые (огневые) позиции зенитного подразделения и пути его маневра; направления и рубежи развертывания для контратак; огневые рубежи для танковой роты и мотострелковой роты на боевых машинах пехоты, находящихся во втором эшелоне (резерве), а также для бронегруппы;

— очередность и сроки инженерного оборудования, места устройства минно-взрывных и других заграждений и проходы, оставляемые в них, места ложных опорных пунктов, позиций и траншей;

— мероприятия по защите от оружия массового поражения и высокоточного оружия противника, обеспечению стыков и флангов, уничтожению воздушных десантов, диверсионно-разведывательных и аэромобильных групп, действий подразделений ночью и в других условиях ограниченной видимости;

— места командно-наблюдательного пункта и расположения подразделений технического обеспечения и тыла, а также автомобилей мотострелковых подразделений.

78. При постановке боевых задач командир батальона (роты) в боевом приказе указывает:

— ротам (взводам) первого эшелона — средства усиления; опорные пункты и направления сосредоточения основных усилий; задачи по отражению наступления и уничтожению вклинившегося в оборону противника; количество траншей и их начертание; полосы огня, дополнительные секторы обстрела и участки сосредоточенного огня; какими силами и средствами обеспечить фланги, стыки, промежутки и кто ответственный за них; кто поддерживает;

— роте (взводу) второго эшелона — то же, что и ротам (взводам) первого эшелона, и для роты дополнительно направления и рубежи развертывания для контратак: для танковой роты и мотострелковой роты на боевых машинах пехоты, кроме того, — огневые рубежи;

— резерву — район сосредоточения (опорный пункт), задачи, к выполнению которых быть готовым; для танковой роты и мотострелковой роты на боевых машинах пехоты, кроме того, — огневые рубежи;

— бронегруппе — состав, район и время сосредоточения в нем, огневые рубежи и задачи, к выполнению которых быть готовой;

— огневой засаде — состав, место, задачи по уничтожению наступающего противника и порядок действий после выполнения задачи;

— приданным подразделениям артиллерии и минометной (артиллерийской) батарее — порядок под-

держки огнем боевого охранения, задачи по огневому поражению противника при подходе его к переднему краю обороны и развертывании, переходе в атаку, вклинении в оборону и поддержке контратаки второго эшелона; основные и запасные (временные) огневые позиции;

— гранатометному подразделению — задачи по поддержке рот первого эшелона и отражению атаки пехоты противника; основные и запасные позиции, полосу огня, дополнительный сектор обстрела, участки сосредоточенного и рубежи заградительного огня;

— противотанковому подразделению — место в боевом порядке и направления возможных действий, рубежи развертывания, порядок их занятия и задачи, к выполнению которых быть готовым; сигналы открытия и прекращения огня, порядок действий после выполнения задачи;

— зенитному подразделению — задачи, стартовые (огневые) позиции, секторы для разведки воздушного противника и ведения огня, время и степени готовности, порядок ведения огня;

— подразделению, назначенному в боевое охранение, — позицию, задачу, какие огневые средства выделяются для поддержки, порядок вызова их огня и порядок отхода.

В шестом пункте боевого приказа кроме времени готовности к выполнению задачи указываются также время занятия обороны, го-

товность системы огня и инженерных заграждений, очередность и сроки выполнения мероприятий по маскировке и инженерному оборудованию района обороны (опорного пункта).

Командир батальона (роты), назначенного в противодесантный резерв, в боевом приказе при постановке задач подразделениям указывает: средства усиления, задачи и район сосредоточения; районы возможной высадки воздушных десантов, порядок ведения разведки, места огневых засад и устройства противодесантных заграждений в этих районах и на путях вероятных действий десантов противника; маршруты выдвижения к местам возможной высадки воздушных десантов, рубежи развертывания для боя и порядок разгрома десантов.

79. Взаимодействие командир батальона (роты) организует по задачам, вероятным направлениям наступления противника и вариантам действий подразделений. Организуя взаимодействие, он согласовывает действия рот (взводов) между собой, с действиями бронегруппы, огневых засад, подразделений артиллерии, других огневых средств и соседями по уничтожению противника во время выдвижения его к переднему краю обороны, развертывания и перехода в атаку (в исходном положении для наступления), при отражении атаки танков и пехоты противника перед передним краем и при вклинении их в район обороны (опорный пункт).

При организации взаимодействия командир батальона (роты) обязан:

— уточнить огневые задачи артиллерийским, гранатометному и противотанковому подразделениям;

— определить рубежи открытия огня из танков, боевых машин пехоты, противотанковых управляемых ракетных комплексов, гранатометов и других противотанковых средств по противнику, а также участки сосредоточенного огня рот (взводов) на наиболее важных направлениях и порядок его ведения;

— согласовать действия подразделений, обороняющих передовую позицию (позицию боевого охранения), с действиями рот первого эшелона, подразделений приданной и поддерживающей артиллерии по удержанию передовой позиции (позиции боевого охранения) и порядок отхода подразделений, обороняющих ее;

— согласовать действия рот первого и второго эшелонов с действиями бронегруппы, артиллерийских, гранатометного и противотанкового подразделений, приданного инженерно-саперного подразделения, а также подразделений (огневых средств), действующих в огневых засадах, и кочующих огневых средств по отражению атак танков и пехоты противника, отсечению пехоты от танков, уничтожению противника перед передним краем, на флангах, в промежутках и на стыках с соседями, при вклинении его в оборону и по борьбе с воздушными десантами противника;

— указать порядок открытия и ведения огня по самолетам и вертолетам противника

зенитным и мотострелковыми (танковыми) подразделениями, способы и сигналы опознавания своих самолетов и вертолетов, а также обозначения своего положения; согласовать порядок действий авианаводчиков и постов (пунктов) обозначения;

— определить, кому, какие и где иметь дежурные огневые средства, а также порядок уничтожения разведки противника;

— сообщить сигналы оповещения, управления и взаимодействия.

Командир батальона (роты) при организации взаимодействия особое внимание уделяет: мерам по обману противника, маневру силами и средствами в целях своевременного усиления обороны на угрожаемых направлениях, порядку обозначения путей маневра, проходов в заграждениях и переходов через препятствия; определению способов действий подразделений в случае применения противником оружия массового поражения, мероприятиям по обеспечению безопасности подразделений от светового излучения при нанесении ответных ядерных ударов и мероприятиям по маскировке.

80. Командир батальона (роты) второго эшелона кроме проведения мероприятий по организации обороны уточняет порядок взаимодействия с батальонами (ротами) первого эшелона, определяет порядок действий по закрытию брешей, образовавшихся в результате огневых (ядерного) ударов противника, и подготавливает контратаки в указанных ему направлениях. Командир танкового батальона

(роты) и командир мотострелкового батальона (роты) на боевых машинах пехоты подготавливают огневые рубежи и устанавливают порядок их занятия в ходе боя, а также определяют мероприятия по защите подразделений от высокоточного оружия противника при выдвижении на эти рубежи.

81. Систему огня командир батальона (роты) организует на основе принятого решения в ходе рекогносцировки, а также при постановке задач подразделениям и организации взаимодействия. При этом на наиболее вероятных направлениях наступления противника командир батальона лично указывает на местности огневые позиции танков, боевых машин пехоты (бронетранспортеров), противотанковых управляемых ракетных комплексов, гранатометов и их секторы обстрела, а также дает указания по организации огня из стрелкового оружия.

Непосредственно перед передним краем подготавливается зона сплошного многослойного огня: каждая точка местности в полосе до 400 м впереди переднего края должна находиться под действительным огнем. Такая зона создается и на важнейших участках перед третьей траншеей.

Мертвые пространства, не простреливаемые огнем орудий прямой наводкой и из стрелкового оружия, должны поражаться огнем артиллерии и минометов с закрытых огневых позиций.

82. **Подготовка батальона (роты) к выполнению боевой задачи** включает: доукомплек-

тование личным составом, создание установленных запасов ракет, боеприпасов, горючего и других материальных средств; непосредственную подготовку командиров и личного состава к выполнению боевой задачи, а вооружения и техники к боевому применению; проведение политической работы с личным составом и тактических учений (занятий) с подразделениями применительно к характеру предстоящего боя.

83. Занятие обороны в условиях отсутствия непосредственного соприкосновения с противником осуществляется скрытно, в короткие сроки. При этом подразделения занимают указанные им опорные пункты, подготавливают систему огня и осуществляют инженерное оборудование района обороны (опорных пунктов).

При переходе к обороне в условиях непосредственного соприкосновения с противником особое внимание уделяется созданию в соответствии с решением командира батальона (роты) в самые короткие сроки боевого порядка, системы огня и инженерных заграждений в первую очередь на вероятном направлении наступления главных сил противника, а также маскировке и фортификационному оборудованию занимаемого района (опорного пункта).

Во всех случаях при переходе к обороне батальон (рота) должен быть постоянно готов к отражению внезапного нападения противника, ударов его самолетов, вертолетов, разведывательно-ударных комплексов, уничтоже-

нию воздушных десантов, аэромобильных и диверсионно-разведывательных групп.

84. Инженерное оборудование района обороны (опорного пункта) начинается немедленно после определения позиций подразделениям и огневым средствам и организации системы огня. В некоторых случаях оно может начинаться еще до занятия обороны, в полном объеме проводится обычно с занятием подразделениями опорных пунктов и продолжается непрерывно в ходе всего оборонительного боя. Оно осуществляется одновременно на всю глубину обороны в последовательности, обеспечивающей постоянную готовность подразделений к отражению наступления противника и защиту их от всех средств поражения, и проводится скрытно, с полным напряжением сил и максимальным использованием сборных фортификационных сооружений, конструкций и местных строительных материалов.

В условиях отсутствия непосредственного соприкосновения с противником инженерное оборудование района обороны (опорного пункта) осуществляется с широким применением средств механизации.

В первую очередь устраиваются инженерные заграждения перед позицией боевого охранения и передним краем обороны; расчищаются полосы обзора и обстрела; отрываются окопы на мотострелковые отделения, окопы для танков, боевых машин пехоты (бронетранспортеров) и других огневых средств; возводятся сооружения для командно-наблюдательных и медицинского пунктов;

устраиваются перекрытые щели на каждое отделение, экипаж или расчет; создаются участки сплошных траншей во взводных и ротных опорных пунктах; маскируются вооружение и техника от разведки и для защиты от высокоточного оружия противника; устраиваются заграждения в промежутках между подразделениями, на флангах и в глубине обороны; оборудуются огневые рубежи для танкового батальона (роты) и мотострелкового батальона (роты) на боевых машинах пехоты, находящихся во втором эшелоне (резерве), подготавливаются пути выдвижения к этим рубежам и рубежам развертывания для контратак; оборудуются пункты водоснабжения (водозаборные пункты).

Во вторую очередь дооборудуются ротные и взводные опорные пункты; отрываются окопы для танков, боевых машин пехоты (бронетранспортеров) и других огневых средств на запасных (временных) огневых позициях, огневых рубежах и в районах сосредоточения бронегрупп; создается и совершенствуется в боевом и хозяйственном отношении система траншей и ходов сообщения в батальонном районе обороны; дооборудуются командно-наблюдательные и медицинский пункты; устраиваются блиндажи на каждое отделение (экипаж, расчет), убежища на каждую роту (батарею) и убежище на командно-наблюдательном пункте батальона (роты), укрытия для вооружения, техники, ракет, боеприпасов и других материальных средств; оборудуются основные ложные объекты в ба-

тальонном районе обороны (ротном опорном пункте); дополнительно устраиваются заграждения перед передним краем, в промежутках между опорными пунктами и на флангах, а также подготавливаются пути маневра.

В дальнейшем развивается система траншей и ходов сообщения в районе обороны (опорного пункта); наращивается система инженерных заграждений; дополнительно развивается сеть путей маневра подразделений, подвоза и эвакуации; оборудуются ложные опорные пункты, траншеи, огневые позиции и другие объекты.

При переходе к обороне в условиях непосредственного соприкосновения с противником инженерные заграждения устанавливаются в первую очередь перед передним краем на важнейшем направлении. При оборудовании позиций подразделения вначале отрывают отдельные окопы, которые затем соединяются в окоп на отделение и траншею на взвод.

Инженерное оборудование района обороны (опорных пунктов, позиций) осуществляется всеми подразделениями, в том числе подразделениями боевого, технического обеспечения и тыла. Приданные подразделения инженерных войск выполняют наиболее сложные задачи.

85. Командир батальона (роты) разрабатывает схему района обороны батальона (опорного пункта роты).

На схеме района обороны батальона обычно указываются: ориентиры; положение противника; позиция боевого охранения; ротные

и взводные опорные пункты, их полосы огня и участки сосредоточенного огня, рубежи открытия огня по противнику из танков, боевых машин пехоты, противотанковых управляемых ракетных комплексов, гранатометов и других огневых средств; положение соседей и разграничительные линии с ними; огневые позиции и секторы обстрела стредств, обеспечивающих фланги батальона и промежутки между ротными опорными пунктами; районы сосредоточения и огневые рубежи бронегрупп; позиции и пути маневра кочующих огневых средств; огневые позиции артиллерийских и зенитного, гранатометного подразделений и других огневых средств, находящихся в непосредственном подчинении командира батальона, и их огневые задачи; места устройства огневых засад; направления контратак и рубежи развертывания роты второго эшелона (резерва), для танковой роты и мотострелковой роты на боевых машинах пехоты, кроме того, — огневые рубежи; основные фортификационные сооружения и инженерные заграждения; проходы в заграждениях для бронегрупп, подразделений (огневых средств), действующих в огневых засадах, и кочующих огневых средств; места расположения подразделений технического обеспечения, тыла и автомобилей мотострелковых подразделений, командно-наблюдательных пунктов батальона и рот. В пределах района обороны батальона, перед его фронтом и на флангах могут указываться рубежи развертывания (минирования) противотанкового резерва (подвижного отряда за-

граждений) полка и огневые задачи штатной и приданной артиллерии.

При заблаговременной подготовке обороны на схеме, кроме того, указываются огневые позиции и секторы обстрела танков, боевых машин пехоты, противотанковых, зенитных и других огневых средств.

На схеме опорного пункта роты указываются: ориентиры, их номера, наименования и расстояния до них; положение противника; полоса огня роты; опорные пункты взводов, их полосы огня и дополнительные секторы обстрела; основные и запасные огневые позиции боевых машин пехоты (бронетранспортеров), танков, противотанковых, огнеметных и зенитных средств; огневые позиции и секторы обстрела огневых средств, обеспечивающих фланги роты и промежутки между взводными опорными пунктами, а на схеме опорного пункта мотострелковой роты — и приданных танков; участки сосредоточенного огня роты и каждого взвода; рубежи открытия огня из танков, боевых машин пехоты; противотанковых управляемых ракетных комплексов и других огневых средств; район сосредоточения и огневые рубежи бронегруппы; позиции и пути маневра кочующих огневых средств; места устройства огневых засад; инженерные заграждения и фортификационные сооружения; проходы в заграждениях для кочующих огневых средств и действующих в огневых засадах; места развертывания пунктов технического наблюдения, боевого питания и медицинского поста роты; места командно-наблюда-

тельных пунктов роты и взводов, расположения автомобилей мотострелковой роты. На схеме опорного пункта танковой роты, кроме того, указываются позиции приданного мотострелкового подразделения и система огня его средств.

Схема района обороны (опорного пункта) является планом ведения оборонительного боя. Ее копия представляется командиру полка (батальона).

86. В целях обеспечения постоянной боевой готовности подразделений к отражению наступления противника и ведения непрерывных боевых действий по его уничтожению в условиях длительной обороны командир батальона (роты) указывает: порядок ведения разведки, особенно наблюдением и подслушиванием; организацию несения дежурства в подразделениях и особенно на наблюдательных пунктах; порядок открытия огня для уничтожения обнаруженных отдельных групп противника и его огневых средств; мероприятия по маскировке, защите от оружия массового поражения и высокоточного оружия и порядок инженерного оборудования с учетом несения дежурства и отдыха личного состава; порядок пропуска разведывательных органов за передний край и обратно, а также приема перебежчиков; действия по допуску в подразделения лиц, прибывших от старшего командира (начальника) и от соседей; пути и порядок движения в районе обороны (опорном пункте); время и порядок перехода от дневного режима боевой деятельности к ночному и от ноч-

ного к дневному; количество ракет и боеприпасов при каждом виде вооружения и их запас в подразделениях; время и порядок приема пищи; порядок проведения санитарно-гигиенических мероприятий; время и порядок проведения занятий с личным составом.

87. Практическая работа командира батальона (роты) в подчиненных подразделениях кроме обычных вопросов включает проверку: своевременности и правильности занятия ими районов обороны, опорных пунктов и позиций; готовности системы огня и оружия к ведению огня, особенно ночью и в других условиях ограниченной видимости; знания личным составом своих задач и порядка поддержания взаимодействия в ходе боя; состояния и степени готовности инженерных заграждений и фортификационного оборудования опорных пунктов и позиций подразделений; готовности второго эшелона (резерва, бронегруппы) к маневру на огневые рубежи и указанные направления; выполнения мероприятий по всестороннему обеспечению боя и управлению; занятия позиции боевым охранением и готовности его к выполнению боевой задачи.

3. Ведение обороны

88. До начала наступления противника в ротах выделяются дежурные танки, боевые машины пехоты (бронетранспортеры) и другие огневые средства, которые, занимая запасные или временные огневые позиции, находятся в постоянной готовности к уничтожению

отдельных групп противника, пытающихся вести разведку, проделывать проходы в заграждениях или проникнуть в глубину обороны, а также к открытию огня по его низко летящим самолетам и вертолетам. Кроме того, они должны препятствовать передвижению противника в его расположении и воспрещать ему производство инженерных работ. Снайперы уничтожают офицеров, снайперов, наблюдателей, расчеты огневых средств и другие цели противника. Остальные подразделения, поддерживая постоянную готовность к отражению атак противника, совершенствуют инженерное оборудование позиций, проводят занятия по боевой и политической подготовке и техническое обслуживание вооружения и техники.

Отдых личному составу предоставляется командиром роты в зависимости от обстановки и указаний командира батальона. Отдыхающий личный состав располагается в укрытиях (блиндажах) вблизи траншей и огневых средств в готовности занять свои места по тревоге. Около укрытий выставляются наблюдатели, которые по установленному сигналу оповещают всех отдыхающих, вызывая их на позиции.

89. Командир батальона (роты) на основе личного наблюдения и данных разведки должен своевременно установить подготовку противника к наступлению, начало его выдвижения и развертывания, доложить об этом старшему командиру, уточнить задачи подчиненным подразделениям и приданной артиллерии,

привести их в полную готовность к отражению противника.

90. Мелкие группы и разведывательные подразделения противника уничтожаются внезапным огнем боевого охранения. Командир батальона руководит боем боевого охранения, поддерживает его огнем минометной (артиллерийской) батареи батальона, приданной и поддерживающей артиллерии с временных огневых позиций. При бое за удержание позиции боевого охранения командир батальона выдвигает свой командно-наблюдательный пункт вперед и размещает его в одном из опорных пунктов рот первого эшелона.

Крупные силы противника при подходе к позиции боевого охранения поражаются не только огнем штатных средств назначенного взвода, но и выделенными огневыми средствами из мотострелковых (танковых) рот, действующих на переднем крае обороны. Боевое охранение во взаимодействии с назначенными огневыми средствами уничтожает главным образом танки и другие бронированные машины противника перед его фронтом. Выделенные танки, противотанковые средства, минометы и поддерживающая артиллерия батальона, а также дежурные огневые средства старшего командира уничтожают танки и пехоту противника, пытающиеся обойти боевое охранение и выйти ему во фланг и в тыл. Когда противник развернет перед фронтом обороны батальона свои основные силы и средства, командир батальона с разрешения командира полка отдает приказ командиру боевого охра-

нения на выход из боя и отход, после чего перемещает командно-наблюдательный пункт. Отход взвода прикрывается огнем артиллерии, назначенных огневых средств рот первого эшелона и осуществляется перекатами с использованием складок местности, заграждений и аэрозолей (дымов). Отошедший взвод боевого охранения занимает позиции в ротном опорном пункте или выводится в резерв батальона.

Разведка боем и атака передовых подразделений противника отражаются огнем назначенных средств и обороняющимися на этих направлениях подразделениями. Наблюдение за противником усиливается.

После отхода боевого охранения и отражения атаки обнаружившие себя огневые средства по указанию командира батальона (роты) скрытно меняют позиции. Проходы, проделанные противником в наших заграждениях, немедленно закрываются, а если это сделать невозможно, по ним подготавливается огонь артиллерии и других средств.

91. С началом огневой подготовки атаки или при нанесении ядерных ударов противником командир батальона (роты), ведя непрерывное наблюдение, уточняет задачи подразделениям, артиллерии и другим огневым средствам по поражению выявленных средств высокоточного оружия, артиллерии, танков, других бронированных машин и пехоты противника, выдвигающихся или изготовившихся для атаки. Одновременно он оценивает обстановку в районах ядерных ударов, принимает меры к

закрытию брешей в боевом порядке, восстановлению управления, системы огня и взаимодействия, а также к ликвидации последствий применения противником оружия массового поражения.

Личный состав мотострелковой (танковой) роты и приданных ей подразделений укрывается в щелях, блиндажах, убежищах, боевых машинах пехоты (танках), на дне окопов и траншей в готовности быстро занять свои места на позициях для отражения атаки.

92. С переходом противника в атаку командир батальона (роты) сосредоточивает огонь всех средств по основным силам противника. Штатная и приданная артиллерия сосредоточенным огнем и огнем по отдельным целям, подвижным и неподвижным заградительным огнем наносит поражение средствам высокоточного оружия, танкам и другим бронированным машинам и, расстраивая боевые порядки подразделений противника, создает выгодные условия для уничтожения их огнем танков, боевых машин пехоты, противотанковыми управляемыми ракетами и гранатометами с предельных дальностей стрельбы (пуска).

В период действий своей авиации по атакующему противнику артиллерия поражает его средства противовоздушной обороны, а посты и пункты обозначения по командам (сигналам) командиров подразделений обозначают свои войска.

93. По мере подхода противника к переднему краю обороны огонь всех средств баталь-

она (роты) доводится до наивысшего напряжения. Обороняющиеся подразделения всеми огневыми средствами уничтожают танки и другие бронированные боевые машины, отсекают пехоту от танков и уничтожают ее огнем, а пехоту, ворвавшуюся на передний край опорных пунктов подразделений, — огнем в упор, гранатами и в рукопашном бою. Бой за каждую траншею ведется по принципу **«ни шагу назад».** Для воспрещения распространения противника по траншеям и ходам сообщения в них быстро устанавливаются заранее подготовленные ежи, рогатки и другие переносные заграждения. При необходимости танки и боевые машины пехоты (бронетранспортеры), входящие в состав бронегруппы, под прикрытием аэрозолей (дымов) или используя скрытые пути, могут выдвинуться и занять позиции в своих опорных пунктах.

Зенитное подразделение, а также мотострелковые (танковые) подразделения, не занятые боем с наземным противником, отражают налеты низко летящих самолетов и вертолетов противника.

В случае вклинения противника в район обороны (опорный пункт) командир батальона (роты) должен огнем всех средств и бронегруппой остановить распространение его по фронту и в глубину, закрепить свои фланги на участке вклинения и подавить противника огнем. Командир батальона, кроме того, может выдвинуть к месту вклинения танки (боевые машины пехоты) второго эшелона (резерва) на огневой рубеж, а противотанко-

вое подразделение — на рубеж развертывания, подготовленный на этом направлении.

Огневые засады с подходом к ним прорвавшегося противника по команде командира батальона (роты) или самостоятельно внезапно открывают огонь, уничтожая в первую очередь танки и другие бронированные машины, вынуждают уцелевшие танки и пехоту противника наступать в невыгодном для него направлении или на заранее подготовленные минно-взрывные заграждения.

Контратака вторым эшелоном (резервом) организуется лично командиром батальона и обычно проводится совместно со вторым эшелоном полка, как правило, при вклинении незначительных сил противника. Она ведется до полного уничтожения противника и восстановления обороны. На направлении наступления превосходящих сил противника батальон контратаку не проводит, а обороняется по принципу **«ни шагу назад»**.

После отражения атаки командир батальона (роты) принимает меры для быстрого восстановления системы огня, пополнения запаса ракет и боеприпасов, восстановления разрушенных фортификационных сооружений и инженерных заграждений, организует восстановление вышедших из строя вооружения и техники, подготовку к эвакуации раненых и больных. О результатах боя он докладывает старшему командиру.

Противник, вклинившийся на стыке с соседним батальоном (ротой), уничтожается во взаимодействии с соседом огнем всех средств,

а в благоприятных условиях обстановки и решительной контратакой.

Если противник обошел район обороны (опорный пункт), батальон (рота) организует круговую оборону и продолжает удерживать занимаемые позиции. Часть огневых средств перемещается на угрожаемое направление.

94. Командир батальона (роты) второго эшелона должен всегда знать обстановку на фронте обороны полка (батальона) и иметь постоянную связь с командирами батальонов (рот) первого эшелона и с поддерживающей артиллерией.

Батальон (рота) второго эшелона полка (батальона) в случае прорыва противника в глубину обороны огнем всех средств с занимаемой позиции наносит ему решительное поражение и останавливает его дальнейшее продвижение. Танковый батальон (рота) и мотострелковый батальон (рота) на боевых машинах пехоты при необходимости выдвигаются на подготовленный огневой рубеж.

Получив приказ на участие в проведении контратаки, командир батальона (роты) высылает разведку, уточняет задачи подразделениям и огневым средствам. Батальон (рота) под прикрытием огня артиллерии, соблюдая меры по защите от высокоточного оружия, быстро выдвигается на указанное направление, огнем танков, боевых машин пехоты и других огневых средств наносит поражение противнику, расстраивает его боевые порядки и во взаимодействии с соседними подразделе-

ниями решительно контратакует противника преимущественно во фланг или в тыл.

Батальон (рота) первого эшелона полка (батальона) поддерживает контратаку огнем или по приказу командира полка (батальона) частью сил участвует в контратаке, уничтожает вклинившегося в оборону противника и восстанавливает положение.

95. Командир батальона (роты), составляющего противодесантный резерв дивизии (полка), установив начало высадки воздушного десанта противника или получив задачу по уничтожению десанта, высылает дополнительную разведку, уточняет (ставит) задачи подразделениям и приданным огневым средствам. Батальон (рота) быстро выдвигается в район высадки воздушного десанта, с ходу развертывается в боевой порядок, огнем всех средств наносит противнику поражение и решительной атакой завершает уничтожение десанта.

Если воздушному десанту противника удалось высадиться, собраться и начать выдвижение к объекту нападения, батальон (рота) быстро выдвигается к противнику, действиями огневых засад и походного охранения сковывает его и наносит ему поражение, а главными силами во встречном бою завершает уничтожение десанта. В том случае, когда уничтожить воздушный десант противника с ходу не удалось, батальон (рота) активными действиями сковывает его, наносит поражение огнем всех средств и после короткой подготовки вновь атакует противника и уничтожает его.

После уничтожения воздушного десанта противника батальон (рота) выдвигается в назначенный район в готовности к уничтожению новых десантов или к выполнению других задач.

96. Мотострелковый батальон на боевых машинах пехоты и танковый батальон могут выделяться для усиления обороны пулеметно-артиллерийской части, обороняющей **укрепленный район.** В этом случае мотострелковые подразделения и танки обычно придаются подразделениям пулеметно-артиллерийской части, обороняющимся на наиболее танкоопасных направлениях, и занимают оборону в их опорных пунктах. Они используются для отражения наступления противника огнем с заранее подготовленных позиций, устройства огневых засад и действий в группах деблокирования.

Система огня мотострелковых (танковых) подразделений строится с учетом заблаговременно созданной системы огня подразделений пулеметно-артиллерийской части и должна дополнять и усиливать ее.

С переходом противника в атаку подразделения, обороняющие укрепленный район, стойко удерживают занимаемые позиции. Отдельные группы противника, проникшие в глубину обороны, уничтожаются огнем из долговременных огневых сооружений и с позиций, подготовленных между ними, а противник, блокирующий долговременные огневые сооружения, — огнем всех средств, атакой деблоки-

рующих групп и контратаками мотострелковых (танковых) подразделений.

4. Особенности действий батальона при ведении полком маневренной обороны

97. Батальон при ведении полком маневренной обороны (обороне полосы обеспечения) ведет бой, как правило, на нескольких рубежах, последовательно отходя с одного на другой, широко применяя огневые засады, устраивая заграждения и производя разрушения.

На каждом рубеже батальон занимает район обороны, в котором создаются отдельные ротные и взводные опорные пункты, перехватывающие наиболее вероятные направления наступления противника и обеспечивающие удержание выгодных участков местности.

Боевой порядок батальона строится в один или два эшелона с выделением резерва или бронегруппы.

Бо́льшая часть штатных и приданных батальону огневых средств придается ротам. Огневые средства располагаются таким образом, чтобы иметь возможность вести огонь перед фронтом большинством огневых средств, начиная с предельных дальностей, простреливать промежутки с соседними опорными пунктами, прикрывать отход рот первого эшелона огнем подразделений прикрытия и заранее отведенных в глубину передовых подразделений.

Маневр батальона на новый рубеж осуществляется с разрешения командира, выславшего передовой отряд.

98. Организуя оборону на рубеже (в полосе обеспечения), командир батальона кроме обычных вопросов определяет: порядок огневого поражения противника с предельных дальностей и воспрещения быстрого перехода в атаку его главных сил; возможные направления маневра подразделениями и огнем с целью не допустить обхода батальонного района обороны (ротных опорных пунктов); порядок выхода из боя (состав подразделений прикрытия, район сбора и последовательность выхода из него подразделений); порядок совершения маневра на другой рубеж, места огневых засад и устройства заграждений и разрушений.

При постановке задач командир батальона (роты) в боевом приказе дополнительно к излагаемому при организации обороны в обычных условиях указывает подчиненным порядок выхода из боя, район сбора батальона (роты) и путь маневра на следующий рубеж.

99. Перед передним краем обороны батальона может выставляться боевое охранение, высылаться разведывательный (боевой разведывательный) дозор, на вероятных направлениях выдвижения противника устраиваются инженерные заграждения и организуются огневые засады.

По мере подхода противника батальон действиями дозора, огневых засад и боевого охранения, а затем огнем всех средств, начиная с предельных дальностей, наносит ему потери, вынуждает противника развернуть главные силы и наступать в невыгодном для него на-

правлении. Отдельные попытки противника обойти район обороны (опорные пункты) воспрещаются маневром на эти направления резерва (бронегруппы) для занятия огневого рубежа или проведения внезапной короткой контратаки, а также маневром огнем артиллерии, оставшейся в непосредственном подчинении командира батальона.

Бой за удержание каждой позиции, опорного пункта должен отличаться упорством и вестись в целях возможно более длительного сдерживания наступающего противника, изматывания его сил и нанесения ему больших потерь. Командир батальона (роты), искусно маневрируя огнем и подразделениями, используя заграждения и разрушения, не допускает захвата противником с ходу опорных пунктов рот первого эшелона.

С получением приказа на отход батальон совершает выход из боя. Перед отходом или во время его совершения батальон может резервом и подразделениями, в первую очередь танковыми, снятыми с неатакованных позиций, контратаковать противника с целью остановить его продвижение на наиболее угрожаемых направлениях.

Для противодействия охватам, обходам и ударам прорвавшегося противника во время совершения маневра на следующий рубеж от батальона выделяется тыльная, а при необходимости и боковые походные заставы. Используя заграждения, заранее созданные на пути маневра, походные заставы огнем с места и с ходу, а также применяя огневые заса-

ды, задерживают продвижение противника до указанного командиром батальона времени. Воздушный десант противника, высадившийся на пути маневра, уничтожается или после блокирования обходится.

В ходе маневра батальон проходит через рубеж, обороняемый другими подразделениями полка. Для обеспечения пропуска батальона заблаговременно организуется взаимодействие.

Выйдя на следующий рубеж, батальон немедленно занимает оборону и проводит мероприятия по восстановлению боеспособности. Бой на новом рубеже батальон ведет так же, как и на предыдущем.

Батальону, обороняющемуся в полосе обеспечения, последним рубежом маневренной обороны может служить рубеж позиций боевого охранения перед передним краем главной полосы обороны. Батальон переходит на нем к обороне заранее подготовленных опорных пунктов, не занятых боевым охранением, и ведет бой во взаимодействии с ним.

100. На **передовой позиции** батальон (рота) строит оборону отдельными ротными и взводными опорными пунктами, подготовленными к круговой обороне и перехватывающими наиболее вероятные направления наступления противника. На ней устраиваются различные заграждения и препятствия. Бой батальона (роты) на передовой позиции поддерживается огнем приданной артиллерии и частью артиллерии старшего командира с временных огневых позиций, а также боевыми вертолетами.

Систему огня командир батальона (роты) организует с таким расчетом, чтобы можно было поражать противника на основных танкоопасных направлениях с предельных дальностей огнем своих, приданных и поддерживающих средств, а также поддерживать огневую связь между ротами (взводами) и соседними подразделениями. Особое внимание уделяется организации противотанкового огня.

На наиболее вероятных направлениях движения противника к передовой позиции, а также в промежутках и на флангах опорных пунктов подготавливается огонь артиллерии, танков, боевых машин пехоты, гранатометов и других огневых средств, организуются огневые засады, устраиваются заграждения и разрушения.

Небольшие группы противника батальон (рота) уничтожает огнем или захватывает в плен. Значительные силы противника поражаются огнем всех средств, начиная с предельных дальностей, чтобы вынудить его преждевременно развернуть свои главные силы.

Приданная и поддерживающая артиллерия уничтожает противника, не допуская обхода и охвата подразделений батальона (роты) с флангов и тыла.

Командир батальона (роты) в ходе боя за передовую позицию должен определить силы, состав, направление и характер действий противника и доложить об этом командиру полка, а также организовать захват пленных и обеспечить немедленную доставку их к нему.

Отход батальона (роты) с передовой позиции осуществляется по приказу командира полка.

5. Оборона водных преград

101. Организуя оборону водной преграды, командир батальона (роты) кроме обычных вопросов изучает состояние берегов, определяет ширину, глубину, скорость течения и характер дна водной преграды, наличие бродов и участков, где возможно ее форсирование противником.

Передний край обороны назначается как можно ближе к урезу воды, иногда он может быть отнесен от берега на более выгодный рубеж. В этом случае на берегу выставляется боевое охранение и устраиваются инженерные заграждения.

Система огня организуется так, чтобы подступы к водной преграде, зеркало воды, особенно броды и участки, удобные для форсирования, простреливались фланговым и перекрестным огнем. При этом часть танков, боевых машин пехоты, противотанковых и других огневых средств может выдвигаться ближе к берегу.

На участках, где возможно форсирование противником водной преграды, особенно танками вброд и под водой, создается наибольшая плотность противотанкового огня, устраиваются заграждения и организуются огневые засады. Кроме того, подготавливается огонь по своему берегу на случай отражения пере-

правившегося противника. Острова обороняются назначенными для этого подразделениями в целях предупреждения внезапного форсирования реки противником, а также для ведения фланкового огня вдоль реки.

102. Для разведки противника в батальоне (роте) организуется непрерывное наблюдение, особенно за участками, удобными для форсирования, и за подступами к ним. При отсутствии непосредственного соприкосновения с противником на противоположный берег водной преграды обычно высылаются разведывательный (боевой разведывательный) дозор и усиленное боевое охранение. Все местные переправочные средства (лодки, плоты, паромы) собираются на своем берегу и берутся под охрану, а при невозможности их собрать уничтожаются.

103. Огневые средства не должны обнаруживать себя до начала форсирования водной преграды противником. Подразделения разведки противника уничтожаются огнем специально выделенных средств с временных позиций, а переправившиеся группы захватываются в плен или уничтожаются.

С началом форсирования противником водной преграды огнем всех средств уничтожаются его переправочные средства, живая сила, вооружение и техника с целью не допустить высадки противника на берег.

В случае высадки противника на берег он немедленно уничтожается сосредоточенным огнем всех средств, а при благоприятных условиях и решительной контратакой. Контратака

должна проводиться раньше, чем в обычных условиях, чтобы не дать противнику возможности закрепиться на захваченном берегу.

104. В целях удержания захваченных на водной преграде мостов, переправ и участков, удобных для форсирования, батальон (рота) самостоятельно или во взаимодействии с другими подразделениями может обороняться и на противоположном берегу. В этом случае создается передовая (предмостная) позиция. При подготовке ее обороны особое внимание уделяется организации противотанкового огня, противовоздушной обороны и обеспечению флангов. Для повышения устойчивости обороны открытый фланг (фланги) должен примыкать к водной преграде и прикрываться заграждениями. В подразделениях создаются дополнительные запасы ракет, боеприпасов, продовольствия и медикаментов. Действия батальона (роты) при обороне на противоположном берегу должны отличаться особой стойкостью и упорством.

6. Оборона ночью

105. Основной задачей подразделений при обороне ночью является отражение внезапной атаки противника. Для этого командир батальона (роты) обязан: усилить боевое охранение, наблюдение за противником и за своими заграждениями перед передним краем обороны и организовать подслушивание, а также выставить непосредственное охранение во всех

подразделениях (наблюдателей, парные патрули); держать большую часть подразделений и огневых средств, занимающих опорные пункты на первой позиции, в постоянной готовности к открытию огня и отражению атак противника; готовить засветло все огневые средства, резерв и бронегруппу к действиям ночью, определить порядок применения приборов ночного видения; подготовить огневые средства, расположенные в глубине опорных пунктов, к занятию временных огневых позиций на переднем крае; указать, по каким участкам местности перед передним краем, в промежутках между подразделениями и на флангах подготовить дополнительный огонь, и предусмотреть другие мероприятия по обеспечению промежутков между опорными пунктами, стыков и флангов; установить порядок освещения местности перед передним краем своей обороны, а также противника в ходе боя; определить хорошо видимые ночью ориентиры, опознавательные знаки своих войск и способы ориентирования; поставить задачи подразделениям по уничтожению и ослеплению средств ночного видения противника; обеспечить обороняющиеся подразделения трассирующими снарядами, патронами с трассирующими пулями и средствами освещения местности. Если в районе обороны (опорном пункте) производятся инженерные работы, командир батальона (роты) организует охрану работающих подразделений и устанавливает для них пункты сбора на случай отражения внезапного наступления противника.

106. С обнаружением перехода противника в атаку по нему открывают огонь подразделения, обороняющиеся на позиции боевого охранения, а также артиллерия, минометы и дежурные огневые средства. Танки, боевые машины пехоты и артиллерия ведут огонь прямой наводкой по отдельным целям, а также сосредоточенный огонь по атакующему противнику.

Атака противника отражается с расстояний, обеспечивающих эффективное ведение огня, с использованием приборов ночного видения или при освещении боевого порядка противника всеми имеющимися средствами светового обеспечения, а с подходом противника к переднему краю обороны **на 300—400 м** и осветительными постами рот первого эшелона. Ослепление атакующего противника осуществляется с помощью осветительных и дымовых снарядов (мин) и ракет.

Артиллерия и минометы противника, ведущие огонь осветительными снарядами (минами), а также его прожекторные установки уничтожаются в первую очередь.

Зенитное подразделение, а также мотострелковые и танковые подразделения, не занятые боем с наземным противником, отражают налеты его самолетов и вертолетов и уничтожают осветительные авиационные бомбы и снаряды (мины).

107. При вклинении противника в оборону принимаются меры к воспрещению его продвижения в стороны флангов и в глубину. Батальон (рота) сосредоточенным огнем артил-

лерии и минометов, фланговым огнем танков, боевых машин пехоты и противотанкового подразделения наносит поражение вклинившемуся противнику и останавливает его продвижение. Контратака второго эшелона (резерва) проводится ночью, во фланг и в тыл противнику по заранее провешенным направлениям.

При переходе от ночных действий к дневным подразделения и огневые средства, перемещенные на ночь на временные огневые позиции, перед рассветом по приказу командира батальона (роты) скрытно занимают свои основные позиции.

7. Оборона в городе (населенном пункте)

108. Батальон в городе (населенном пункте) обороняет обычно один или несколько кварталов, рота — квартал или несколько зданий, а взвод — одно-два здания.

Каждый населенный пункт и отдельное строение батальон (рота) своими силами должен превратить в неприступную крепость с круговой обороной, обеспечивающей длительное его удержание даже при полном окружении его противником.

Организуя оборону в городе (населенном пункте), командир батальона (роты) кроме обычных вопросов определяет: какие здания включить в опорные пункты и подготовить к обороне; порядок маневра силами и средства-

ми; в каких помещениях оборудовать убежища; порядок и сроки подготовки зданий к обороне.

109. Батальонные районы (узлы) обороны и ротные опорные пункты создаются так, чтобы они перекрывали магистральные улицы, бульвары, площади и мосты через реки и каналы. Передний край обороны обычно подготавливается по окраине города (населенного пункта) или выносится вперед, если к городу примыкают командные высоты. Опорные пункты подготавливаются к круговой обороне и должны иметь огневую связь между собой. В них создаются дополнительные запасы ракет, боеприпасов, продовольствия, питьевой воды, медикаментов и других материальных средств. Между собой опорные пункты соединяются ходами сообщения.

Для создания опорных пунктов в первую очередь используются особо прочные угловые здания с полуподвальными и подвальными помещениями, обеспечивающими возможность обстрела улиц и площадей.

В промежутках между опорными пунктами и на улицах устраиваются баррикады, заграждения, разрушения и завалы, подступы к которым минируются и простреливаются фланговым и перекрестным огнем. Легкие постройки, мешающие наблюдению и ведению огня, разрушаются.

Для маневра подразделениями внутри кварталов устраиваются проходы, а также используются подземные сооружения и коллекторы. В подземных сооружениях, не используемых

для маневра, устраиваются заграждения, а по выходам из них подготавливается огонь.

110. Система огня батальона (роты) строится на сочетании фланкового и перекрестного огня стрелкового оружия, орудий, выделенных для стрельбы прямой наводкой, танков, боевых машин пехоты, а также огня противотанковых управляемых ракетных комплексов, гранатометов, огнеметов и артиллерии, расположенной на закрытых огневых позициях.

Подразделения, занимающие оборону в многоэтажных зданиях, огонь организуют в несколько ярусов, с тем чтобы все подступы к опорным пунктам (зданиям) простреливались. При этом бо́льшая часть огневых средств, в том числе отдельные орудия, размещается в нижних этажах зданий и полуподвалах.

Танки, приданные мотострелковому батальону, используются для действий из огневых засад или в опорных пунктах мотострелковых взводов. Огневые позиции танков, боевых машин пехоты (бронетранспортеров) и орудий, выделенных для стрельбы прямой наводкой, подготавливаются обычно за каменными заборами и стенами, в которых проделываются и тщательно маскируются амбразуры.

Огневые позиции противотанковых управляемых ракетных комплексов и гранатометов выбираются в таких местах, откуда обеспечивается возможность ведения огня вдоль улиц и площадей.

Огнеметы попарно или группами придаются мотострелковым подразделениям. Позиции

для них оборудуются в зданиях, за заграждениями и заборами, прежде всего на перекрестках улиц.

Бо́льшая часть артиллерии придается батальонам и ротам и применяется преимущественно для стрельбы прямой наводкой. Остальные артиллерийские подразделения занимают закрытые огневые позиции в парках, на площадях, стадионах и в других местах, откуда обеспечивается возможность ведения огня.

Зенитные средства размещаются на крышах зданий, где для них оборудуются площадки. Наблюдательные посты (наблюдатели) выставляются на крышах зданий, с которых обеспечивается круговой обзор.

111. При подготовке зданий к обороне необходимо окна и двери заложить кирпичом или мешками с песком (землей), оставляя в них амбразуры для ведения огня, проделать ходы в чердачных и междуэтажных перекрытиях, подвалы каменных зданий оборудовать под убежища, все помещения очистить от легковоспламеняющихся предметов, деревянные полы засыпать слоем песка (земли) и подготовить средства пожаротушения.

В целях обнаружения подземно-минных работ, проводимых противником, назначаются инженерно-саперные подразделения со средствами подслушивания.

112. Бой в городе (населенном пункте) обычно носит очаговый характер и ведется за удержание каждого опорного пункта и здания. Подразделения, обороняющие их, должны быть способны вести бой самостоятельно

даже в условиях окружения. Поэтому они усиливаются танками, артиллерией, инженерными и химическими подразделениями.

Если противнику удалось ворваться в обороняемое здание, он должен быть уничтожен огнем в упор, гранатами и в рукопашной схватке. При этом танки, боевые машины пехоты, орудия, огнеметы и другие огневые средства, находящиеся вне здания, воспрещают подход к нему резервов противника.

Контратаки проводятся небольшими силами в целях возвращения захваченных противником отдельных зданий и опорных пунктов.

8. Оборона в горах

113. Оборона в горах строится, как правило, на широком фронте, перехватывая наиболее доступные направления действий противника, а на плоскогорье и в широкой долине — как в обычных условиях.

Основные усилия сосредоточиваются на обороне господствующих высот, перевалов, узлов дорог и других важных участков местности. Опорные пункты подготавливаются к круговой обороне. В промежутках между ними ведется разведка и патрулирование, организуются огневые засады и устраиваются заграждения.

Передний край выбирается обычно по склонам горных хребтов, высот и отрогам гор, обеспечивающим хороший обзор и обстрел подступов к ним, а также на обратных скатах высот.

Для обороны на труднодоступных направлениях выделяется ограниченное количество сил и средств.

114. Боевой порядок батальона строится, как правило, в два эшелона. В первом эшелоне обычно обороняются мотострелковые подразделения.

Приданные мотострелковому батальону танки, противотанковые орудия и противотанковые управляемые ракетные комплексы обычно используются в опорных пунктах рот, обороняющихся на наиболее важных направлениях. Они занимают огневые позиции в местах, откуда обеспечивается ведение огня на предельную дальность. Наиболее плотно всеми видами огня в сочетании с заграждениями должны прикрываться дороги, выходы из ущелий, тоннелей, горных долин, теснин, удобные переправы через реки и переходы через каньоны, а также направления, которые могут быть использованы противником для обхода. Подразделения, обороняющие перевалы, командные высоты, переходы и узлы дорог, усиливаются огнеметчиками.

Зенитное подразделение, а также мотострелковые подразделения, выделенные для борьбы с воздушным противником, занимают позиции на высотах, обеспечивающих круговой обзор и обстрел самолетов, вертолетов и других воздушных целей.

115. Система огня строится с таким расчетом, чтобы перед передним краем, на флангах и в промежутках между опорными пунктами не было мертвых пространств и скрытых под-

ступов. С этой целью огневые средства располагаются ярусами как на скатах высот, обращенных к противнику, так и на обратных скатах, обеспечивая создание многоярусного флангового, перекрестного и кинжального огня, с учетом возможности осуществления маневра.

116. При организации обороны в горах командир батальона (роты) кроме обычных вопросов определяет, каким подразделениям (огневым средствам) быть готовыми к уничтожению обходящего противника, и учитывает возможность внезапных изменений метеорологических условий, горных и снежных обвалов, лавин, селевых потоков, затопления русел высохших рек во время сильных дождей и таяния снега.

Организуя оборону в узкой горной долине (ущелье), огневые средства следует располагать на прилегающих скатах гор так, чтобы обеспечивался прострел долины (ущелья) перекрестным огнем. Наиболее сильно укрепляются высоты, образующие вход в долину (ущелье). Подступы к господствующим высотам прикрываются огнем артиллерии, минометных и гранатометных подразделений и противотанковых средств. Артиллерия при этом широко применяется для стрельбы прямой наводкой.

При организации обороны перевала основные усилия сосредоточиваются на удержании высот, расположенных на подступах к перевалу. Часть сил батальона (роты) занимает оборону непосредственно на перевале. На до-

рогах, подходящих к перевалу с обеих сторон, устраиваются заграждения, подходы к которым должны простреливаться перекрестным огнем с прилегающих высот.

Система опорных пунктов, огневых позиций и траншей в районе обороны (опорном пункте) может быть самой разнообразной.

Перевалы, дороги, горные тропы и ущелья границами ротных опорных пунктов не назначаются.

Основные усилия разведки сосредоточиваются на направлениях, доступных для наступления противника, а также на направлениях, где возможен обход обороняющихся подразделений. Количество наблюдательных постов (наблюдателей) увеличивается.

117. Для защиты от оружия массового поражения и высокоточного оружия широко используются складки местности, горные выработки, пещеры. При восстановлении боеспособности подразделений кроме обычных мероприятий немедленно организуется расчистка обвалов и завалов, препятствующих выходу людей и техники из сооружений.

118. При инженерном оборудовании опорных пунктов фортификационные сооружения в скальных грунтах возводятся преимущественно полузаглубленного и насыпного типа с применением камня, прикрываемого слоем грунта, а также мешков с землей. Инженерное оборудование ведется с широким применением подрывных зарядов. Окопы, укрытия и другие сооружения оборудуются так, чтобы

исключить возможность затекания в них зажигательных смесей и воды.

В батальонном районе обороны широко используются естественные препятствия, создаются каменные, а в горно-лесистой местности и лесные завалы; участки дорог (троп) и искусственные сооружения подготавливаются для разрушения, на дорогах устраиваются минно-взрывные заграждения.

Маскировка подразделений достигается прежде всего умелым использованием маскирующих свойств горной местности.

119. Атака противника отражается всеми огневыми средствами с широким применением гранат. Танки противника наиболее целесообразно уничтожать во время преодоления ими подъемов, особенно на серпантинах.

При вклинении противника в оборону батальон (рота) упорно удерживает занимаемые позиции и огнем наносит поражение противнику. При благоприятных условиях вклинившийся противник уничтожается решительной контратакой, проводимой, как правило, сверху вниз, вдоль хребта или по долине. При проведении контратак ввиду сложности маневра, особенно ночью, контратакующие подразделения целесообразно заблаговременно развертывать на заранее подготовленном рубеже.

Обходящий противник уничтожается огнем артиллерии и других средств, а также решительными действиями подразделений второго эшелона (резерва) или бронегруппы батальона (роты).

120. При обороне в горно-таежной местности особое внимание уделяется подготовке опорных пунктов к круговой обороне, расчистке полос (секторов) обзора и обстрела, прикрытию заграждениями промежутков и флангов, устройству огневых засад на направлениях, где возможен обход противником обороняющихся подразделений.

121. Подразделения технического обеспечения и тыла батальона размещаются в узлах дорог, троп и приближаются к подразделениям первого эшелона. В опорных пунктах рот и на огневых позициях артиллерии и зенитных средств создаются дополнительные запасы ракет, боеприпасов, продовольствия, воды и топлива. В высокогорных районах личный состав обеспечивается специальным снаряжением, теплой одеждой и светозащитными очками; предусматриваются мероприятия по обогреву личного состава и своевременной эвакуации раненых и больных.

9. Оборона в лесу

122. Оборона в лесу строится отдельными ротными и взводными опорными пунктами, подготовленными к круговой обороне и перехватывающими дороги, просеки, а также дефиле между озерами и болотами. В промежутках между опорными пунктами постоянно ведется разведка, устраиваются заграждения, организуются огневые засады и патрулирование.

При подготовке обороны в лесу командир батальона (роты) кроме обычных вопросов обязан предусмотреть расположение боевых машин пехоты (бронетранспортеров), танков на огневых позициях с таким расчетом, чтобы обеспечивался обстрел дорог, просек, опушек и полян; подготовку скрытых путей маневра бронегрупп; мероприятия по борьбе с лесными пожарами.

Передний край обороны выбирается впереди опушки леса или относится в глубину. В последнем случае на опушке леса выставляется боевое охранение, а войска производят расчистку леса для улучшения условий наблюдения и ведения огня, не демаскируя при этом своих позиций.

Второй эшелон (резерв) располагается в опорном пункте вблизи дорог и просек в готовности к проведению контратак или к маневру на угрожаемое направление.

Система огня организуется так, чтобы все дороги, просеки, проходы в заболоченных участках, поляны и вырубки, по которым возможны подход и наступление противника, находились под фланговым и перекрестным огнем обороняющихся подразделений. Выступы леса используются для создания флангового и перекрестного огня. На направлениях возможного наступления противника подготавливается сосредоточенный огонь. Особое значение приобретает хорошо организованный огонь минометов.

Бóльшая часть огневых средств придается ротам и взводам. Танки, орудия, гранатометы

и противотанковые управляемые ракетные комплексы занимают огневые позиции в местах, откуда обеспечивается возможность ведения огня вдоль дорог, просек, по полянам и участкам редкого леса. Их огневые позиции прикрываются мотострелковыми подразделениями и заграждениями.

Часть стрелков, снайперов и пулеметчиков назначается для ведения огня с деревьев.

Зенитные и другие огневые средства, выделенные для борьбы с воздушным противником, размещаются на полянах, опушках и вырубках леса, с которых обеспечивается обнаружение и обстрел самолетов и вертолетов противника. Стрелки-зенитчики могут также располагаться на площадках, оборудованных на деревьях.

123. Разведка в лесу ведется наблюдением, разведывательными (боевыми разведывательными) дозорами и разведывательными засадами.

Система наблюдения должна обеспечить просмотр подступов к переднему краю обороны, для чего наблюдательные посты (наблюдатели) могут располагаться на деревьях или выдвигаться вперед.

124. При инженерном оборудовании района обороны (опорного пункта) на местности с высоким уровнем грунтовых вод окопы, укрытия, траншеи и ходы сообщения устраиваются полунасыпного или насыпного типа. На участках, где нет необходимости отрывать ходы сообщения, пути движения в тыл обозначаются указателями или знаками на деревьях.

В качестве инженерных заграждений применяются минные поля, фугасы, минированные завалы, противотанковые барьеры и различные проволочные заграждения.

Для подразделений и их огневых средств прежде всего производится расчистка полос обзора и обстрела, а затем подготавливаются пути маневра. Предусматриваются также противопожарные мероприятия.

125. При бое в лесу широко применяются действия небольших подразделений в огневых засадах и огонь всех средств с близких дистанций.

Контратаки проводятся обычно небольшими подразделениями по заранее изученным и подготовленным направлениям, как правило, вдоль дорог и просек.

10. Оборона в пустыне

126. В пустынной местности оборона занимается на наиболее вероятном направлении действий противника, при этом она основывается на хорошо организованной системе огня и широком маневре вторым эшелоном (резервом). Наличие участков местности с труднопроходимыми барханами, дюнами и мокрыми солончаками позволяет батальону строить оборону на более широком фронте в один эшелон с выделением резерва, а промежутки между опорными пунктами иметь большими, чем в обычных условиях.

Район обороны батальона и опорные пункты рот подготавливаются для ведения круго-

вой обороны и тщательно маскируются. В промежутках между ними подготавливаются огневые рубежи, а также устраиваются огневые засады и заграждения.

Особое значение при обороне в пустыне имеет фортификационное оборудование позиций с учетом защиты боевых машин от высокоточного оружия, а также деформирующая окраска техники, установка над объектами козырьков (экранов) и другие маскировочные мероприятия.

127. Организуя оборону в пустыне, командир батальона (роты) кроме обычных вопросов предусматривает: ведение разведки на большую, чем в обычных условиях, глубину; поражение противника огнем прямой наводкой на большие дальности; надежное обеспечение флангов, меры по защите фортификационных сооружений и пунктов водоснабжения от заноса песком, а также по подготовке вооружения и техники к применению во время песчаных бурь. Кроме того, учитывая возможность изменения метеорологических условий, он должен принять меры по созданию запасов воды, топлива и контролю за их расходом и соблюдением питьевого режима.

128. При инженерном оборудовании района обороны (опорного пункта) в песчаных грунтах крутости окопов и укрытий укрепляются фашинами, мешками с песком и имеющимися местными материалами.

Для устройства закрытых фортификационных сооружений применяются мешки с песком, криволинейные армированные оболочки,

элементы волнистой стали, тканекаркасные и другие конструкции промышленного изготовления.

Пути маневра обозначаются хорошо видимыми и устойчивыми указками. Минные поля периодически проверяются. При заносе их толстым слоем песка или демаскировке устанавливаются новые минные поля или переустанавливаются имеющиеся.

129. Подразделения технического обеспечения и тыла батальона располагаются обычно со вторым эшелоном (резервом) вблизи водоразборных пунктов. Особое внимание обращается на строгое выполнение санитарно-гигиенических мероприятий в местах расположения личного состава и на пунктах водоснабжения. Источники воды обороняются особо выделенными подразделениями. Состояние вооружения и техники должно регулярно проверяться. Проводятся дополнительные мероприятия по предохранению их от запыления.

11. Оборона в северных районах и зимой

130. Природные условия северных районов оказывают существенное влияние на организацию обороны и боевое применение войск.

Местность с большим количеством болот, озер, рек, высот и других труднопроходимых участков, а в зимний период глубокий снежный покров способствуют созданию обороны меньшими, чем в обычных условиях, силами.

131. Оборона в северных районах организуется на широком фронте на доступных для

наступления противника направлениях и строится обычно отдельными ротными и взводными опорными пунктами, которые подготавливаются к круговой обороне. Основные усилия сосредоточиваются на удержании дорог и прилегающих к ним высот, населенных пунктов, межозерных дефиле, переправ через водные преграды и других важных объектов.

Оборонительные позиции следует выбирать на возвышенных местах.

Промежутки между ротными и взводными опорными пунктами могут быть большими, чем в обычных условиях. В них устраиваются различные заграждения, организуются огневые засады и патрулирование.

Организуя оборону в северных районах и зимой, командир батальона (роты) кроме обычных вопросов определяет: направления, наиболее доступные для действий противника, особенно его обходящих подразделений и морских (озерных) десантов, диверсионно-разведывательных групп, и способы их уничтожения; мероприятия по удержанию узлов дорог, населенных пунктов, высот и других важных объектов, по обеспечению флангов и промежутков, подготовке вооружения и техники, а также средств защиты к работе в условиях низких температур, по оборудованию укрытий для обогрева личного состава и защите его от переохлаждения и обморожения; порядок расчистки фортификационных сооружений и восстановления заграждений после сильных снегопадов, устройства в условиях

распутицы водостоков в траншеях, укрытиях и на огневых позициях.

В целях поддержания высокой боевой готовности подразделений командир батальона (роты) должен чаще проверять несение службы личным составом в метель и снегопад.

132. При инженерном оборудовании района обороны (опорного пункта) учитываются глубина снежного покрова, глубина промерзания грунта, толщина и состояние льда на водных преградах. В районах вечной мерзлоты, скальном грунте и на болотистой местности фортификационные сооружения возводятся обычно насыпного типа. Для этого используются камень, мешки с землей и дерн, а зимой, кроме того, снег и лед. При глубоком снежном покрове широко применяется устройство траншей и ходов сообщения из снега.

Скаты, обращенные к противнику, при наличии времени обледеняются.

На подступах к обороне участки дорог в дефиле и труднопроходимых местах, укрытия перед передним краем обороны, которые могут быть использованы противником, разрушаются или минируются. Перед передним краем и в глубине обороны устраиваются минно-взрывные заграждения, завалы и препятствия из валунов. Лед на реках, озерах и в заливах на отдельных участках подготавливается к подрыву.

Ложные сооружения из-за легкости их устройства и трудности маскировки действительных окопов и укрытий приобретают большое значение.

133. При организации технического и тылового обеспечения в батальоне (роте) предусматривается создание дополнительных запасов ракет, боеприпасов, продовольствия, топлива и поддержание в постоянной готовности к применению в условиях низких температур вооружения и техники. В зимнее время принимаются меры по предупреждению обморожения, а летом личный состав обеспечивается средствами защиты от гнуса, комаров и других насекомых.

Медицинский пункт батальона размещается обычно в отапливаемых помещениях или укрытиях и обеспечивается запасом топлива, а также теплой одеждой для раненых и больных.

12. Смена подразделений

134. Смена батальона (роты) в обороне проводится, как правило, ночью и в других условиях ограниченной видимости. Она должна быть тщательно организована и проведена быстро и скрытно.

Подготовка к смене осуществляется в светлое время суток.

Получив приказ на смену, командир батальона (роты) совместно с командиром сменяемого подразделения проводит рекогносцировку, в ходе которой изучает противника, знакомится с расположением подразделений, сдающих оборону, и их режимом поведения, с организацией системы огня, противовоздушной обороны, инженерным оборудованием района

обороны (опорного пункта) и заграждениями, радиационной, химической, биологической (бактериологической) обстановкой; определяет скрытые пути движения к району смены, места постов регулирования и встречи прибывающих подразделений проводниками, а также порядок смены.

Командир батальона (роты), сдающий район обороны (опорный пункт), обязан представить командиру сменяющего подразделения схему района обороны батальона (опорного пункта роты), а также все имеющиеся разведывательные данные о противнике и указать подчиненным командирам: порядок передачи района обороны (опорного пункта); район сбора после смены; мероприятия по прикрытию смены и маскировке; куда выслать проводников для встречи и сопровождения сменяющих подразделений; где выставить посты регулирования; время начала и окончания смены; порядок действий в случае применения противником оружия массового поражения и при переходе его в наступление во время смены.

135. В первую очередь сменяются мотострелковые, а затем танковые, артиллерийские и зенитные подразделения. Подразделения, обороняющие передовую позицию или находящиеся в боевом охранении, сменяются в последнюю очередь.

В установленное время командир батальона (роты) производит смену, проверяет готовность подразделений к отражению наступления противника и докладывает о смене командиру полка (батальона).

Батальон (рота) должен поддерживать такой же режим поведения, какой был до смены.

Командир батальона (роты), сдавший оборону, скрытно выводит подразделения в назначенный район сбора и затем действует в соответствии с полученной задачей.

Если в ходе смены противник перейдет в наступление, то смена прекращается и все подразделения отражают атаку. Управляет ими в это время командир сменяемого подразделения, ему подчиняются и прибывшие для смены подразделения. Смена батальона продолжается после того, как будет отражено наступление противника.

Смена батальона оформляется актом. Моментом окончания смены считается доклад командира батальона (роты), принявшего район обороны (опорный пункт), об окончании смены своему непосредственному командиру (начальнику).

13. Выход из боя и отход

136. Отход батальона (роты) проводится только по приказу старшего командира в целях вывода подразделений из-под ударов превосходящих сил противника, занятия более выгодного положения и выигрыша времени. Он может быть вынужденным или преднамеренным.

Вынужденный отход обычно применяется в условиях, когда имеющимися силами и средствами нет возможности удержать занимаемый район обороны (опорный пункт) и созда-

ется реальная угроза окружения и уничтожения обороняющихся подразделений.

Преднамеренный отход организуется в целях создания благоприятных условий для дальнейших действий.

Отход должен иметь временный характер, проводиться организованно и планомерно, чтобы не превратиться в бегство и не открыть фланги соседних подразделений, выводимых из-под удара противника. Отход должен быть тщательно подготовлен и осуществлен организованно и скрытно, со своевременным выходом батальона (роты) в боеспособном состоянии в установленный район или с занятием назначенного района обороны (опорного пункта). Это требует от командиров подразделений предусмотрительности, самообладания и твердости в действиях, а от личного состава — большой стойкости и организованности при выполнении поставленных задач.

137. Батальон (рота), как правило, осуществляет отход в составе полка сразу на конечный рубеж (в назначенный район) в походном порядке. Кроме того, батальон может быть назначен в арьергард с задачей задержать наступающего противника на время, необходимое для отхода главных сил полка.

В условиях непосредственного соприкосновения с противником отходу предшествует выход из боя. Для обеспечения выхода из боя батальона назначаются подразделения прикрытия (танковая или мотострелковая рота, взвод) со средствами усиления.

138. Организуя выход из боя и отход, ко-

мандир батальона (роты) кроме обычных вопросов определяет: конечный рубеж (район) отхода и время его занятия; состав подразделений прикрытия, обеспечивающих выход из боя, и охранения; порядок выхода из боя главных сил; район сбора; направление или маршрут отхода; порядок эвакуации раненых и больных, а также поврежденных (неисправных) вооружения и техники.

139. При постановке задач командир батальона (роты) **в боевом приказе** указывает:

— подразделениям главных сил — цель отхода, задачи, порядок выхода из боя, направление или маршрут отхода, район сбора батальона и время выхода в него, рубежи — исходный и регулирования и время их прохождения, а также конечный рубеж (назначенный район) отхода и к каким действиям быть готовыми;

— подразделениям прикрытия, обеспечивающим выход из боя, — состав, задачи, время, до которого они должны удерживать занимаемые позиции, и порядок их дальнейших действий;

— артиллерийским, зенитному, гранатометному подразделениям и другим огневым средствам, остающимся в непосредственном подчинении командира, — задачи и порядок отхода;

— подразделениям охранения — состав и задачи.

При организации взаимодействия командир указывает порядок выхода из боя и отхода

подразделений, вывоза (выноса) раненых и больных, эвакуации неисправных вооружения и техники; согласовывает действия подразделений прикрытия, порядок их отхода, разрушения важных объектов, устройства заграждений, а также порядок поддержки их огнем артиллерии.

140. Отход проводится, как правило, ночью или в других условиях ограниченной видимости, но может осуществляться и днем. При этом особое внимание должно уделяться борьбе с воздушным противником и его танками.

С началом выхода батальона (роты) из боя подразделения прикрытия остаются на занимаемых позициях до указанного им времени или сигнала и ведут такие же действия, какие предшествовали выходу из боя. Управление этими подразделениями осуществляется одним из командиров рот (взводов), который подчиняется непосредственно командиру батальона (роты) и поддерживает с ним связь.

Подразделения прикрытия отходят по приказу (сигналу) командира батальона (роты) внезапно и обычно все одновременно. Если противник обнаружит их отход и начнет преследование, подразделения прикрытия, сдерживая его продвижение, отходят скачками с рубежа на рубеж, разрушают мосты (переправы) и участки дорог, а также устраивают минно-взрывные и другие заграждения на направлениях движения противника.

При выходе из боя в условиях активных действий противника батальон (рота) огнем всех средств наносит ему поражение, а при

необходимости может частью сил или в полном составе внезапно контратаковать с целью остановить противника, а затем под прикрытием выделенных подразделений, огня артиллерии, гранатометов, заграждений и аэрозолей (дымов) быстро выйти из боя.

В районе сбора командир батальона (роты) уточняет ротам (взводам) и средствам усиления задачи на отход, организует разведку и охранение.

141. Охранение батальона (роты) при отходе осуществляется тыльной походной заставой, а при необходимости и боковыми походными заставами, которые огнем с ходу и с места, а также действиями из огневых засад задерживают продвижение противника до указанного командиром батальона времени. Заставы по приказу командира батальона могут также разрушать мосты (переправы), участки дорог, устраивать минно-взрывные и другие заграждения.

142. Батальон, назначенный в арьергард, заблаговременно занимает оборону на указанном рубеже и удерживает его до установленного времени или до приказа на отход. Арьергард должен в любых условиях обеспечить отрыв главных сил полка от противника и организованный их отход.

Отход арьергарда осуществляется с разрешения командира полка последовательно с рубежа на рубеж или перекатами, когда часть подразделений отходит на следующий рубеж, занимает на нем позиции на широком фронте и обеспечивает отход остальных подразделе-

ний батальона. При отходе широко применяются огневые засады, заграждения и разрушения. После выполнения задачи арьергард действует по указанию командира полка.

143. Подразделения технического обеспечения и тыла батальона, не используемые для непосредственного обеспечения выхода из боя, заблаговременно отводятся в назначенный район. Раненые и больные, а также неисправные вооружение и техника эвакуируются заранее.

Подразделения прикрытия обеспечиваются дополнительным запасом ракет, боеприпасов и санитарным транспортом.

Глава четвертая

НАСТУПЛЕНИЕ

1. Общие положения

144. Наступление проводится в целях разгрома (уничтожения) противника и овладения важными районами (рубежами, объектами) местности. Оно заключается в поражении противника всеми имеющимися средствами, решительной атаке, стремительном продвижении войск в глубину его боевого порядка, уничтожении и пленении живой силы, захвате вооружения, техники и намеченных районов (рубежей) местности.

Разгром противостоящего противника и овладение важными районами (рубежами, объектами) достигаются умелым применением всех средств поражения, быстрым использованием результатов ударов авиации и огня артиллерии, своевременным наращиванием усилий в глубину, широким применением охватов, обходов и проведением атак во фланг и в тыл противнику.

145. Наступление может вестись на обороняющегося, наступающего или отходящего противника.

Наступление на обороняющегося противника осуществляется из **положения непосредственного соприкосновения с ним или с ходу.**

Оно обычно начинается прорывом обороны, который заключается во взломе ее ударами всех видов оружия и решительной атакой танковых и мотострелковых подразделений на узком участке, в создании бреши в обороне и последующем ее расширении в стороны флангов и в глубину.

Батальон прорывает оборону противника, как правило, в составе полка. При наличии в обороне противника разрывов, промежутков и открытых флангов наступление может начинаться огневым поражением противника и совместной атакой частью сил с фронта и выделенными подразделениями с флангов и тыла через наиболее слабые места в обороне. В этом случае наступление начинается на более широком фронте, чем при прорыве обороны.

Наступление на наступающего противника ведется путем встречного боя, а на отходящего — путем его преследования.

Наступление ведется с полным напряжением сил, в высоком темпе, безостановочно днем и ночью, в любую погоду, при тесном взаимодействии подразделений всех родов войск и специальных войск. Подразделения должны умело использовать местность для маневра в целях быстрого выхода на фланги и в тыл противнику, проведения решительных атак, расчленения его боевого порядка и уничтожения по частям.

146. Танковый и мотострелковый полки обычно применяются в первом или во втором эшелоне дивизии, мотострелковый полк на автомобилях — в первом эшелоне дивизии.

Мотострелковый и танковый батальоны могут наступать в первом эшелоне полка, составлять его второй эшелон или общевойсковой резерв, действовать в качестве авангарда, передового (рейдового, специального, обходящего или разведывательного) отряда и морского десанта.

Мотострелковая и танковая роты могут наступать в первом эшелоне батальона, составлять его второй эшелон или резерв, действовать в головной походной заставе, обходящем, специальном и разведывательном отрядах.

Мотострелковый батальон (рота), кроме того, может действовать в качестве тактического воздушного десанта и составлять основу штурмового отряда (штурмовой группы).

Мотострелковый батальон танкового полка (танковый батальон мотострелкового полка) в начале наступления обычно придается танковым (мотострелковым) батальонам первого эшелона. При развитии наступления в глубине он может выполнять задачи самостоятельно или во взаимодействии с другими батальонами в полном составе.

Мотострелковая рота, приданная танковому батальону, как правило, повзводно придается танковым ротам.

Танковая рота, приданная мотострелковому батальону, действует обычно в полном составе, а при наступлении в городе, горах, лесу и на укрепленный район может повзводно придаваться мотострелковым ротам.

Минометная (артиллерийская) батарея и гранатометное подразделение мотострелково-

го батальона, как правило, остаются в непосредственном подчинении командира батальона и действуют в полном составе для поддержки наступающих подразделений на направлении сосредоточения основных усилий батальона. Иногда минометная (артиллерийская) батарея повзводно, а гранатометное подразделение по отделениям придаются ротам первого эшелона.

Противотанковое подразделение (противотанковое отделение) батальона (роты) обычно остается в непосредственном подчинении командира батальона (роты) и действует в полном составе.

147. Мотострелковый (танковый) батальон наступает обычно на фронте **до 2 км**, а на участке прорыва полка — на фронте **до 1 км.**

Мотострелковая (танковая) рота наступает обычно на фронте **до 1 км**, а на участке прорыва — на фронте **до 500 м.**

Мотострелковый (танковый) взвод наступает на фронте **до 300 м.**

148. Батальону первого эшелона указываются ближайшая задача, дальнейшая задача и направление продолжения наступления; роте, а также батальону второго эшелона — ближайшая задача и направление продолжения наступления.

Ближайшая задача батальона первого эшелона, как правило, заключается в уничтожении противника в опорных пунктах рот первого эшелона на своем фронте наступления и овладении ими; **дальнейшая задача** — в развитии наступления, разгроме противника во

взаимодействии с соседними батальонами в глубине района обороны и овладении первой позицией. **Направление продолжения наступления** определяется с таким расчетом, чтобы обеспечивалось выполнение дальнейшей задачи полка.

Ближайшая задача роты первого эшелона, в том числе и танковой роты, приданной мотострелковому батальону, обычно заключается в уничтожении противника в опорном пункте взвода первого эшелона и овладении им. **Направление продолжения наступления** определяется с таким расчетом, чтобы обеспечивалось выполнение ближайшей задачи батальона.

Ближайшая задача батальона второго эшелона при вводе его в бой может заключаться в завершении разгрома совместно с батальонами первого эшелона бригадных (полковых) резервов противника и овладении их рубежом.

Ближайшая задача роты второго эшелона при вводе ее в бой может заключаться в завершении уничтожения противника совместно с ротами первого эшелона в опорных пунктах в глубине обороны и овладении первой позицией.

Направление продолжения наступления батальона (роты) второго эшелона определяется с таким расчетом, чтобы обеспечивалось выполнение дальнейшей задачи полка (батальона).

Направление сосредоточения основных усилий указывается старшим командиром или определяется командиром батальона (роты).

В ходе наступления оно может измениться. На направлении сосредоточения основных усилий постоянно поддерживается превосходство в силах и средствах над противником.

149. Боевой порядок батальона в наступлении строится в один или два эшелона, роты — в один эшелон.

При одноэшелонном построении боевого порядка батальона выделяется резерв в составе не менее взвода. В ходе наступления положение рот (взводов) в боевом порядке батальона (роты) может быть в линию, углом вперед, углом назад, уступом вправо, уступом влево.

150. Наступление на обороняющегося противника из положения непосредственного соприкосновения с ним батальон (рота) начинает в заранее созданном в соответствии с решением командира боевом порядке (исходном положении). Исходное положение для наступления занимается батальоном (ротой) после необходимой перегруппировки из положения обороны или с одновременной сменой обороняющихся подразделений.

В ходе перегруппировки (смены) батальон занимает исходный район для наступления, а рота — исходную позицию. Танковый батальон, кроме того, может занимать выжидательную позицию.

Исходный район назначается для занятия батальоном исходного положения для наступления. Он должен обеспечить скрытное размещение, наименьшую уязвимость подраз-

делений от всех видов оружия противника и выгодные условия для перехода в наступление.

Мотострелковому батальону первого эшелона исходный район назначается на направлении его предстоящего наступления в пределах первой позиции, батальону второго эшелона — обычно в пределах второй позиции.

В исходном районе для наступления батальона создаются исходные позиции мотострелковых рот, а иногда и танковых подразделений, огневые позиции артиллерии, зенитного подразделения и огневых средств, выделенных для ведения огня прямой наводкой, оборудуются пути выдвижения подразделений батальона для перехода в атаку, рубежи развертывания танковых подразделений, командно-наблюдательные пункты.

Исходная позиция мотострелковой роты состоит из траншеи, прилегающих к ней ходов сообщения, огневых позиций боевых машин пехоты (бронетранспортеров) и позиций огневых средств, приданных роте. В случае невозможности скрытного занятия боевыми машинами пехоты (бронетранспортерами) огневых позиций со своей ротой у переднего края они могут располагаться совместно с взаимодействующим танковым подразделением на исходной или выжидательной позиции. С началом наступления эти боевые машины пехоты (бронетранспортеры) выдвигаются к своим ротам вслед за танками.

Мотострелковая рота первого эшелона обычно располагается в первой траншее. Рота

второго эшелона (резерв) батальона занимает исходную позицию во второй и третьей траншеях.

Исходные позиции танковых подразделений могут назначаться при наличии условий, обеспечивающих скрытность от наблюдения и подслушивания противника на удалении **2—4 км** от переднего края его обороны. Эти позиции обычно заблаговременно оборудуются экипажами танков и подразделениями инженерных войск. От позиций разведываются и провешиваются пути движения танков в атаку. Из положения обороны танки могут начинать наступление непосредственно из занимаемых ими опорных пунктов.

Гранатометное подразделение занимает огневые позиции за ротами первого эшелона на удалении от них **до 300 м**, а противотанковое — на удалении **до 100 м**. Противотанковое отделение роты огневые позиции обычно занимает в траншее на одном из флангов роты.

Огневые позиции минометной (артиллерийской) батареи располагаются за ротами первого эшелона на удалении от них **до 500 м**.

Зенитное подразделение занимает стартовые (огневые) позиции в боевых порядках рот.

Автомобили, предназначенные для перевозки личного состава мотострелковых подразделений, располагаются в укрытых местах поротно или побатальонно.

Выжидательная позиция танкового батальона назначается, как правило, на удалении **5—7 км** от переднего края обороны противника на местности, обеспечивающей

скрытное размещение и наименьшую уязвимость танков от всех видов оружия противника.

151. Перегруппировка батальона (роты), занимающего оборону в непосредственном соприкосновении с противником, в целях занятия исходного положения для наступления проводится скрытно, как правило, ночью или в других условиях ограниченной видимости с выполнением мероприятий по введению противника в заблуждение. Подразделения, занимающие оборону во втором эшелоне в пределах назначенной полосы наступления, обычно переходят в наступление с выдвижением из занимаемых районов. Мотострелковая рота выходит на исходную позицию обычно в ночь перед наступлением. В это же время занимают подготовленные огневые позиции орудия и другие средства, выделенные для ведения огня прямой наводкой. Они располагаются в оборудованных укрытиях и с началом огневой подготовки атаки выдвигаются для ведения огня по назначенным целям.

Танки и боевые машины пехоты, находящиеся в опорных пунктах сменяемых рот первого эшелона, обычно остаются на месте и используются для ведения огня прямой наводкой в период огневой подготовки атаки. В последующем они переходят в атаку совместно с мотострелковыми ротами, занявшими исходное положение.

Смена обороняющихся подразделений в целях занятия войсками исходного положения для наступления проводится в порядке, ука-

занном в ст. 134 и 135. При этом мотострелковые роты батальона, наступающего в первом эшелоне, сменяют обороняющиеся подразделения и занимают исходное положение для наступления, а танковый батальон и боевые машины пехоты (бронетранспортеры) мотострелковых рот выходят на выжидательные позиции.

В исходном положении войска находятся в готовности к отражению возможного наступления противника и строго соблюдают установленный режим поведения на переднем крае и в глубине боевого порядка.

В случае обнаружения отвода противником своих войск в глубину обороны командир батальона выдвигает вперед разведку, немедленно организует занятие оставленных противником позиций, не теряя с ним соприкосновения, и одновременно докладывает командиру полка.

152. Наступление на обороняющегося противника с ходу обычно осуществляется из исходного района, удаление которого определяется старшим командиром. Развертывание батальона (роты) в боевой порядок осуществляется в ходе его выдвижения к рубежу перехода в атаку.

Для организованного выдвижения, развертывания и перехода в атаку батальону (роте) назначаются маршруты выдвижения, исходный рубеж (пункт), рубежи (пункты) развертывания в батальонные, ротные (взводные) колонны, рубеж перехода в атаку и рубеж безопасного удаления, а при атаке в пешем

порядке для мотострелковых подразделений, кроме того, и рубеж спешивания. Для мотострелковых подразделений на автомобилях могут назначаться места посадки десантом на танки.

Рубеж развертывания во взводные колонны назначается по возможности за складками местности в 2—3 км от переднего края обороны противника.

Места посадки мотострелков десантом на танки обычно выбираются на удалении 2—4 км от переднего края обороны противника на местности, обеспечивающей скрытную и быструю посадку.

Рубеж перехода в атаку выбирается так, чтобы выдвижение к нему танковых и мотострелковых подразделений совершалось скрытно, а удаление его обеспечивало ведение действительного огня из основных видов оружия и позволяло подразделениям безостановочно, на максимальной скорости достичь переднего края обороны противника в указанное время («Ч»). Он может назначаться на удалении до 600 м от переднего края обороны противника, а иногда и более.

Рубеж спешивания назначается как можно ближе к переднему краю обороны противника, обычно в местах, укрытых от огня его пулеметов и противотанковых средств ближнего боя. Иногда он может совпадать с рубежом перехода в атаку.

В зависимости от обстановки и характера местности удаление этих рубежей (пунктов) может быть иным.

153. Атака заключается в стремительном и безостановочном движении танковых и мотострелковых подразделений в боевом порядке в сочетании с интенсивным огнем из танков, боевых машин пехоты (бронетранспортеров), а по мере сближения с противником и из других видов оружия в целях его уничтожения.

Танковые подразделения атакуют в боевой линии, а мотострелковые подразделения в зависимости от обстановки — в пешем порядке вслед за танками или на боевых машинах пехоты (бронетранспортерах) без спешивания личного состава.

Атака мотострелковых подразделений **в пешем порядке** применяется при прорыве подготовленной обороны противника, укрепленных районов, а также на резкопересеченной и труднодоступной для танков и боевых машин пехоты (бронетранспортеров) местности. Личный состав мотострелковых подразделений при этом атакует противника в цепи непосредственно за боевой линией танков на удалении, обеспечивающем его безопасность от разрывов снарядов своей артиллерии и поддержку танков огнем стрелкового оружия. Боевые машины пехоты (бронетранспортеры) в этом случае, используя складки местности, скачками от рубежа к рубежу (от укрытия к укрытию) действуют за своими подразделениями на удалении, обеспечивающем надежную поддержку огнем своего оружия атакующих танков и мотострелковых подразделений. Боевые машины пехоты со стабилизированным во-

оружением наступают, как правило, непосредственно в цепи своих подразделений.

После спешивания личного состава мотострелковых подразделений в боевых машинах пехоты (бронетранспортерах) остаются заместители командиров боевых машин — наводчики-операторы (наводчики пулеметов), механики-водители (водители) и заместители командиров взводов, которые огнем боевых машин пехоты (бронетранспортеров) поддерживают бой своих подразделений.

Мотострелковые подразделения на автомобилях атакуют противника, как правило, в пешем порядке. В отдельных случаях (в распутицу, при наличии глубокого снежного покрова и других) мотострелки на отдельных участках могут атаковать противника десантом на танках. Автомобили после спешивания личного состава отводятся в назначенные места сбора и располагаются поротно или побатальонно на удалении **2—4 км** от переднего края обороны противника. Вызов их к своим подразделениям осуществляется командиром батальона или с его разрешения командирами рот.

Атака мотострелковых подразделений **на боевых машинах пехоты (бронетранспортерах)** применяется, когда оборона противника надежно подавлена с уничтожением большей части его противотанковых средств, а также при наступлении на поспешно занятую оборону. При этом танки атакуют вслед за разрывами снарядов своей артиллерии, а мотострелковые подразделения на боевых машинах пехоты

(бронетранспортерах) — в боевой линии за танками на удалении **100—200 м**, ведя огонь из всех своих огневых средств.

154. **Огневое поражение** противника заключается в комплексном огневом воздействии на него силами и средствами различных видов Вооруженных Сил, родов войск и специальных войск с применением ракет и боеприпасов в обычном снаряжении, зажигательных боеприпасов и смесей.

Перед атакой мотострелковых и танковых подразделений проводится огневая подготовка атаки, а в ходе наступления — огневая поддержка атаки и огневое сопровождение наступления подразделений в глубине.

Огневая подготовка атаки начинается в назначенное время. В этот период артиллерия и авиация подавляют и уничтожают средства ядерного и химического нападения, системы высокоточного оружия, артиллерию, противотанковые средства, живую силу и огневые средства противника в опорных пунктах его обороны и вне их, а также пункты управления и другие объекты, а гранатометный взвод — живую силу и огневые средства, расположенные вне укрытий, в открытых окопах (траншеях) и за складками местности.

Орудия и танки, выделенные для стрельбы прямой наводкой, а также боевые машины пехоты и противотанковые управляемые ракетные комплексы в это время уничтожают наблюдаемые огневые средства противника, в первую очередь противотанковые и бронированные, на переднем крае и в ближайшей

глубине. Огневая подготовка атаки заканчивается с выходом подразделений первого эшелона на рубеж перехода в атаку.

Перед переходом войск в наступление и в ходе него могут наноситься ядерные удары.

Огневая поддержка атаки начинается с окончания огневой подготовки и продолжается непрерывно на глубину обороны бригады (полка) первого эшелона противника, а иногда и на большую глубину.

Огневое сопровождение наступления подразделений в глубине обороны противника начинается после окончания огневой поддержки и осуществляется в течение всего боя.

155. Разведка в батальоне (роте) при подготовке и в ходе наступления ведется с задачами: установить состав и группировку противника на направлении наступления и возможный замысел его действий; вскрыть начертание переднего края, опорные пункты, расположение огневых средств, особенно противотанковых, систему огня и заграждений, пункты управления, инженерное оборудование местности; установить результаты огневого поражения противника; выявить опорные пункты и очаги сопротивления, которые могут препятствовать продвижению подразделений; вскрыть состав вторых эшелонов (резервов), направление их выдвижения; определить проходимость местности, границы зон заражения, районы разрушений, пожаров, затоплений и возможные пути их обхода (преодоления).

156. Особенностями **защиты от оружия мас-**

сового поражения в наступлении являются: рассредоточение подразделений в исходных районах и при выдвижении к рубежу перехода в атаку; фортификационное оборудование исходных и выжидательных районов и позиций; поддержание подразделений в постоянной готовности к действиям в зонах заражения, районах разрушений, пожаров, затоплений, а также к ликвидации последствий применения противником оружия массового поражения в короткие сроки.

157. Основными мероприятиями **по защите от высокоточного оружия** противника в наступлении являются: рассредоточение подразделений, особенно при расположении (выдвижении) на открытой местности; инженерное оборудование местности и маршрутов движения; проведение мероприятий по противодействию техническим средствам разведки и средствам наведения управляемых боеприпасов противника; активное проведение мероприятий по маскировке, особенно по скрытности подразделений и оборудованию ложных районов их расположения, пунктов управления, переправ, имитации движения вооружения и техники.

158. **Тактическая маскировка** при подготовке и в ходе наступления осуществляется в целях обеспечения скрытности действительного расположения батальона (роты), направления сосредоточения основных усилий, а также участков форсирования и переправ при преодолении водных преград главным образом путем использования маскировочных комп-

лектов, защитных и маскирующих свойств местности, местных предметов и аэрозолей (дымов).

159. Одним из основных мероприятий **инженерного обеспечения** наступления является проделывание проходов в минно-взрывных и других заграждениях.

Проделывание проходов в своих минных полях производится инженерно-саперными подразделениями до начала наступления, а проделывание проходов в инженерных заграждениях противника перед его передним краем, — как правило, в ходе огневой подготовки атаки. Проделывание проходов в минных полях, установленных средствами дистанционного минирования противника, кроме того, осуществляется группами разграждения батальонов и группами разминирования рот, а иногда и мотострелковыми отделениями (экипажами танков) с использованием возимого комплекта разминирования или другими способами.

В том случае, когда мотострелковые подразделения атакуют на боевых машинах пехоты и все танки и боевые машины пехоты оснащены минными тралами, проходы в минных полях противника проделываются из расчета один-два на атакующую роту для пропуска по ним вооружения и техники, не имеющих тралов. В остальных случаях проходы проделываются из расчета один на атакующий взвод.

Переходы через препятствия устраиваются с помощью придаваемых батальону мостоук-

ладчиков и путепрокладчиков, а также танками и другими машинами с бульдозерным оборудованием.

Проходы в заграждениях и переходы через препятствия нумеруются и обозначаются односторонними знаками и указками; на них организуется комендантская служба силами инженерно-саперных подразделений.

160. Основными мероприятиями **химического обеспечения** в наступлении являются: радиационная, химическая разведка в исходном районе, на маршруте выдвижения и направлении наступления подразделений; проведение специальной обработки подразделений в ходе боя, а также маскировка их аэрозолями (дымами) и нанесение потерь противнику зажигательным оружием.

161. Подразделения технического обеспечения и тыла до начала наступления должны обеспечить техническое обслуживание и ремонт вооружения и техники, пополнение запасов ракет, боеприпасов, горючего и других материальных средств. Раненые и больные из медицинских пунктов частей эвакуируются.

2. Подготовка наступления

162. Подготовка наступления начинается с получением задачи. Она включает: организацию боя (принятие решения, рекогносцировку, постановку боевых задач подразделениям, организацию взаимодействия, огневого поражения противника, всестороннего обеспечения боя и управления); подготовку батальона (ро-

ты) к выполнению боевой задачи; подготовку исходного района; организацию и проведение политической работы; практическую работу командира батальона (роты), его заместителей и штаба батальона в подчиненных подразделениях и другие мероприятия.

163. При наступлении из положения непосредственного соприкосновения с противником командир батальона (роты) бо́льшую часть работы по организации боя (принятие решения, рекогносцировку, постановку боевых задач, организацию взаимодействия и огневого поражения) проводит на местности. С занятием исходного района (исходной позиции) или с выходом танков на выжидательные позиции командир батальона (роты) организует наблюдение и охранение, ставит задачи ротам (взводам) и огневым средствам по отражению возможной атаки противника, а также ударов его авиации и аэромобильных групп, дает указания по инженерному дооборудованию исходного района (исходной, выжидательной позиций), обращая особое внимание на тщательную маскировку инженерных сооружений и выполнение мероприятий по защите от оружия массового поражения и высокоточного оружия.

При наступлении с ходу командир батальона (роты) принимает решение и доводит задачи подразделениям обычно по карте или на макете местности, в последующем он проводит рекогносцировку, отдает боевой приказ и организует взаимодействие непосредственно на местности. Когда командир батальона (ро-

ты) не имеет возможности выехать на местность с подчиненными командирами рот (взводов), всю работу по организации боя он проводит по карте или на макете местности, при этом боевые задачи подразделениям и порядок взаимодействия он уточняет при их выдвижении на рубеж перехода в атаку и с началом атаки.

В замысле боя командир батальона (роты) определяет: направление сосредоточения основных усилий; способы разгрома противника (какого противника, где, в какой последовательности и как разгромить с указанием порядка его поражения огнем танков, боевых машин пехоты, других штатных и приданных средств, мер по обману, а также порядка действий подразделений); боевой порядок батальона (роты).

Кроме того, в зависимости от условий перехода в наступление командир батальона (роты) определяет (если они не указаны старшим командиром) исходные и выжидательные районы (позиции), исходный рубеж, рубежи развертывания и безопасного удаления, рубеж перехода в атаку и маршруты выдвижения; при наступлении мотострелкового батальона на автомобилях — места посадки десантом на танки.

164. Рекогносцировка проводится в целях изучения местности и уточнения принятого по карте решения. На нее привлекаются командиры рот (взводов), отдельных подразделений, а также командиры приданных и поддерживающих подразделений. Когда командирам

рот выехать на местность с командирами взводов не представляется возможным, командир батальона привлекает на рекогносцировку и командиров взводов рот первого эшелона.

В ходе рекогносцировки командир батальона (роты) изучает местность, назначает (указывает) ориентиры и уточняет:

— передний край обороны противника, подступы к нему, наличие и характер заграждений и препятствий, опорные пункты, расположение огневых средств, особенно противотанковых, резервов, рубежи возможных ударов его боевых вертолетов и установки минных полей средствами дистанционного минирования, открытые фланги и промежутки, сильные и слабые места в обороне противника и возможные его действия;

— фронт наступления и направление сосредоточения основных усилий, боевые задачи ротам (взводам) и приданным подразделениям;

— цели (объекты) противника, подлежащие огневому поражению;

— огневые позиции штатных и приданных огневых средств и сроки их инженерного оборудования;

— места проходов в заграждениях и переходов через препятствия, время их проделывания (устройства), места оснащения танков катковыми минными тралами;

— маршруты выдвижения, рубежи развертывания, перехода в атаку и безопасного удаления;

— направление перемещения командно-наблюдательного пункта батальона и места развертывания подразделений технического обеспечения и тыла.

Командир мотострелкового батальона (роты) при наступлении из положения непосредственного соприкосновения с противником уточняет исходные позиции рот (взводов) для наступления, места для пропуска танков и их обозначение, а при наступлении с ходу — рубеж спешивания рот (взводов); для подразделений на автомобилях, кроме того, — места посадки десантом на танки и сбора автомобилей после спешивания личного состава.

165. При постановке задач командир батальона **в боевом приказе** указывает:

— ротам первого эшелона, в том числе приданной танковой (мотострелковой) роте, — средства усиления, ближайшую задачу и направление продолжения наступления, исходные позиции и время их занятия, кто поддерживает;

— роте второго эшелона — исходную (выжидательную) позицию и время ее занятия, возможные рубежи ввода в бой, ближайшую задачу и направление продолжения наступления, средства усиления при вводе в бой;

— резерву — исходную позицию, направление и порядок перемещения в ходе наступления, задачи, к выполнению которых быть готовым;

— приданным подразделениям

артиллерии и минометной (артиллерийской) батарее батальона — цели для поражения в период огневой подготовки атаки, с началом атаки и кого поддерживать, задачи по обеспечению ввода в бой второго эшелона и отражению контратак противника, огневые позиции, маршрут и порядок выдвижения, время готовности к открытию огня, порядок перемещения;

— орудиям и танкам, выделенным для стрельбы прямой наводкой, — цели для поражения в период огневой подготовки атаки и с началом атаки, огневые позиции и время их занятия, действия после выполнения задачи;

— гранатометному подразделению — цели для уничтожения и подавления в период огневой подготовки атаки и с началом атаки, огневую позицию, маршрут и порядок выдвижения, направление стрельбы, время готовности к открытию огня, кого поддерживать при атаке, задачи по обеспечению ввода в бой второго эшелона, прикрытию флангов, отражению контратак пехоты противника, место в боевом порядке батальона и порядок перемещения;

— противотанковому подразделению — цели для уничтожения в период огневой подготовки атаки, огневую позицию, время и порядок ее занятия, место в боевом порядке батальона, направление и порядок перемещения в ходе боя, задачи, к выполнению которых быть готовым, и возможные рубежи развертывания;

— зенитному подразделению — в каких направлениях вести разведку воздушного противника и какие подразделения прикрыть от ударов с воздуха в исходном районе, при выдвижении, развертывании, атаке переднего края обороны противника и наступлении в глубине, место в колонне при выдвижении и в боевом порядке батальона, порядок перемещения, время и степени готовности;

— приданному инженерно-саперному подразделению — места и время проделывания проходов в заграждениях и устройства переходов через препятствия перед передним краем обороны противника, направление перемещения и порядок проделывания проходов в заграждениях противника в глубине его обороны.

При постановке задач командир роты **в боевом приказе** указывает:

— мотострелковым (танковым) взводам — средства усиления, объект атаки и направление продолжения наступления, исходную позицию;

— приданному артиллерийскому подразделению — огневые задачи, время и порядок их выполнения, район огневых позиций и порядок перемещения;

— противотанковому отделению и приданным огневым средствам — цели для поражения при атаке переднего края обороны противника, место в боевом порядке и порядок перемещения.

При наступлении с ходу командир батальона (роты), кроме того, в третьем пункте бое-

вого приказа указывает маршрут выдвижения батальона (роты), рубеж (пункт) развертывания в ротные и взводные колонны, места посадки личного состава десантом на танки (для подразделений на автомобилях), рубеж безопасного удаления, рубеж спешивания для мотострелковых рот (взводов), атакующих в пешем порядке, и рубеж перехода в атаку. При постановке задач подразделениям в этом случае вместо исходных (выжидательных) позиций и времени их занятия он указывает время прохождения рубежей (пунктов).

166. Взаимодействие командир батальона (роты) организует по задачам, рубежам, времени и способам выполнения задач. Организуя взаимодействие, он должен убедиться в правильном понимании командирами рот (взводов) поставленных задач и способов их выполнения.

При организации взаимодействия командир батальона (роты) обязан:

— согласовать действия подразделений родов войск во время перегруппировки (смены) или в период выдвижения и развертывания их в боевой порядок, при нанесении противником ядерных ударов, ударов авиацией и разведывательно-ударными комплексами, проведении им контрподготовки и дистанционного минирования на маршрутах выдвижения и рубежах развертывания;

— установить порядок занятия ротами (взводами) исходных позиций для наступления, порядок пропуска танков через боевые порядки своих подразделений, а командир

танкового батальона (роты) — порядок ведения огня при переходе в атаку и прохождения танками исходного положения мотострелковых подразделений;

— при наступлении с ходу установить порядок выдвижения и развертывания в боевой порядок танковых, мотострелковых и противотанковых подразделений, посадки личного состава мотострелковых подразделений десантом на танки, а также порядок выдвижения и занятия огневых позиций штатными и приданными огневыми средствами;

— определить время и порядок оснащения танков катковыми минными тралами, проделывания ими проходов в заграждениях перед передним краем обороны противника и в глубине; порядок проделывания проходов в заграждениях, в том числе внезапно установленных средствами дистанционного минирования, устройства переходов через препятствия и способы их обозначения;

— согласовать порядок и способы атаки переднего края обороны противника танковыми и мотострелковыми подразделениями, ведения ими огня и преодоления заграждений и препятствий; при атаке в пешем порядке — уточнить порядок спешивания личного состава;

— согласовать действия мотострелковых и танковых рот (взводов) с огнем артиллерии и ударами авиации, с действиями гранатометных, противотанковых подразделений и соседей по уничтожению противника в опорных пунктах на первой позиции, при бое в глубине обороны, особенно по уничтожению противо-

танковых средств противника, и при отражении его контратак;

— указать цели, поражаемые в период огневой подготовки атаки орудиями и танками, выделенными для стрельбы прямой наводкой, а также гранатометным и противотанковым подразделениями, порядок открытия и ведения ими огня и поддержки наступающих подразделений при преодолении заграждений и препятствий перед передним краем обороны противника, при атаке и развитии наступления в глубине;

— уточнить место разведывательного (боевого разведывательного) дозора (дозорного отделения, танка) в боевом порядке батальона (роты) при атаке противника, рубеж и время начала ведения разведки, направление или объект разведки, порядок поддержки огнем, поддержания связи и представления докладов;

— согласовать порядок перемещения второго эшелона (резерва) и обеспечения ввода его в бой, защиты от высокоточного оружия, способы совместных действий с подразделениями первого эшелона по наращиванию усилий для разгрома противостоящего противника, а также по уничтожению оставшихся в тылу наступающих войск мелких групп противника и порядок переподчинения средств усиления;

— уточнить порядок перемещения в ходе боя штатной и приданной артиллерии, гранатометного и противотанкового подразделений, а также других штатных и приданных подразделений;

— определить порядок действий зенитного подразделения по прикрытию батальона от ударов воздушного противника, а также порядок открытия и ведения огня по его низколетящим целям танковыми и мотострелковыми подразделениями;

— сообщить сигналы оповещения, управления и взаимодействия, сигналы опознавания своих самолетов и вертолетов, а также способы обозначения своего положения.

При наступлении в направлении действий тактического воздушного десанта командир батальона (роты) указывает порядок соединения с ним, сигналы взаимного опознавания и радиоданные для связи.

При наступлении с преодолением ядерно-минных заграждений командир батальона (роты) согласовывает действия рот (взводов) с группой захвата и группой уничтожения ядерной мины.

Взаимодействие организуется наиболее полно на глубину ближайшей задачи.

При организации взаимодействия могут согласовываться и другие вопросы, а также указываться ее возможные изменения в ходе боя.

167. Подготовка батальона (роты) к выполнению боевой задачи заключается в подготовке личного состава, вооружения и техники к боевым действиям, в пополнении запасов ракет, боеприпасов, горючего, иных материальных средств, а также в проведении других мероприятий.

Расчеты действий подразделений по срокам

осуществляются относительно времени («Ч»), в которое атакующие мотострелковые и танковые подразделения должны одновременно ворваться на передний край обороны противника.

Подготовка исходного района для наступления и местности до переднего края обороны противника включает: фортификационное оборудование исходных позиций мотострелковых и танковых рот, огневых позиций артиллерийских и огневых средств, выделенных для ведения огня прямой наводкой, стартовых (огневых) позиций зенитного подразделения, командно-наблюдательных и наблюдательных пунктов, районов расположения подразделений технического обеспечения и тыла; устройство инженерных заграждений; подготовку маршрутов для выдвижения и рубежей развертывания; осуществление мероприятий по защите от оружия массового поражения, высокоточного оружия, маскировке и другие мероприятия.

168. До начала наступления командир батальона (роты) оказывает практическую помощь подчиненным командирам в подготовке подразделений, проверяет их готовность к выполнению боевой задачи, обеспеченность всем необходимым для ведения боя и докладывает командиру полка (батальона). Обнаруженные недостатки устраняются на месте. В назначенное время он объявляет командирам штатных и приданных подразделений время начала огневой подготовки, а также время **«Ч»**.

3. Ведение наступления из положения непосредственного соприкосновения с противником

169. В установленное время по сигналу старшего командира начинается огневая подготовка атаки.

Подразделения, находящиеся в непосредственном соприкосновении с противником, своим огнем уничтожают и подавляют огневые средства и живую силу противника в опорных пунктах на первой позиции. В случае проведения противником контрподготовки личный состав, кроме наблюдателей и расчетов дежурных огневых средств, по командам командиров укрывается в траншеях и других укрытиях.

170. Командир батальона (роты) в ходе огневой подготовки атаки наблюдает за результатами огня, ставит задачи подразделениям, огневым средствам на уничтожение уцелевших и вновь выявленных целей противника, контролирует своевременность проделывания проходов в инженерных заграждениях, выдвижения приданных (взаимодействующих) танков и докладывает командиру полка (батальона) о готовности батальона (роты) к атаке.

171. Танковый батальон, предназначенный для наступления в первом эшелоне, а также танковые батальоны (роты), приданные мотострелковым подразделениям и занимающие выжидательные (исходные) позиции, начинают выдвижение к рубежу перехода в атаку во

время огневой подготовки атаки по установленной команде (сигналу), которая подается с учетом их удаления, возможной скорости движения и с таким расчетом, чтобы обеспечить выход танков на передний край обороны противника одновременно с мотострелковыми подразделениями в установленное время («Ч»). За танками начинают движение и располагавшиеся с ними боевые машины пехоты (бронетранспортеры).

По мере подхода к рубежу перехода в атаку танковые подразделения последовательно развертываются в ротные, взводные колонны, а затем в боевой порядок и, продолжая движение с максимально допустимой скоростью, переходят в атаку, уничтожая противника огнем с ходу. Боевые машины пехоты (бронетранспортеры) выходят к своим подразделениям.

Танки, привлекавшиеся для стрельбы прямой наводкой, занимают места в боевом порядке своих подразделений.

172. Для атаки мотострелковых подразделений в пешем порядке при подходе танков к исходным позициям мотострелковых рот первого эшелона командиры рот подают команду «Приготовиться к атаке», а после прохождения танками исходных позиций — «В атаку — вперед!», по которой личный состав выскакивает из траншей (окопов) и вслед за танками атакует противника. Боевые машины пехоты (бронетранспортеры) скачками от рубежа к рубежу (от укрытия к укрытию) действуют за своими подразделениями на удале-

нии, обеспечивающем надежную поддержку огнем своего оружия атакующих танковых и мотострелковых подразделений, а боевые машины пехоты со стабилизированным вооружением — непосредственно в цепи.

При атаке на боевых машинах пехоты (бронетранспортерах) мотострелковые подразделения посадку личного состава в боевые машины пехоты (бронетранспортеры) осуществляют во время огневой подготовки атаки. При этом боевые машины пехоты (бронетранспортеры), располагающиеся позади своих подразделений, по команде (сигналу) командира батальона (роты) скрытно подходят к своим подразделениям и, используя складки местности, делают остановку для посадки личного состава. Личный состав по команде своих командиров быстро производит посадку в машины и изготавливается к ведению огня. Боевые машины пехоты (бронетранспортеры) вслед за танками переходят в атаку.

Артиллерия с началом атаки переходит к артиллерийской поддержке атаки. Орудия, выделенные для стрельбы прямой наводкой, противотанковые управляемые ракетные комплексы, гранатометы и боевые машины пехоты (бронетранспортеры) продолжают уничтожать уцелевшие и вновь выявленные цели противника огнем в промежутки между своими подразделениями и из-за их флангов.

173. При атаке мотострелковых подразделений в пешем порядке личный состав преодолевает минные поля противника вслед за танками по их колеям и по проделанным прохо-

дам. Боевые машины пехоты, имеющие тралы, продолжают атаку, преодолевая минные поля самостоятельно. Боевые машины пехоты, не имеющие тралов, и бронетранспортеры, преодолев минные поля по проходам, догоняют свои подразделения и огнем своего оружия поддерживают их атаку.

Если мотострелковые подразделения атакуют на боевых машинах пехоты, оснащенных тралами, то танки и боевые машины пехоты преодолевают минные поля противника без свертывания боевых порядков, как правило, самостоятельно с помощью тралов, а техника, не имеющая тралов, — по проделанным проходам.

Минные поля, внезапно установленные средствами дистанционного минирования на направлениях выдвижения наступающих войск или перед атакующими подразделениями, при невозможности их обхода преодолеваются по проходам, проделанным группами разграждения и группами разминирования, в предбоевых порядках под прикрытием огня атакующих подразделений и артиллерии. В этом случае отдельные боевые машины пехоты (бронетранспортеры) и танки к проделанным проходам движутся по выходам, разминируемым мотострелковыми отделениями (экипажами танков) с использованием табельных возимых комплектов разминирования и другими способами.

Преодоление минных полей танковыми и мотострелковыми подразделениями осуществляется под прикрытием огня артиллерии, а

также противотанкового и гранатометного подразделений батальона (противотанкового отделения роты).

174. Мотострелковые подразделения двигаются как можно ближе к танкам, с тем чтобы обеспечить тесное огневое взаимодействие с ними и не дать возможности противнику отсечь себя от танков.

С подходом танковых и мотострелковых подразделений к рубежу безопасного удаления от разрывов своих снарядов и мин (гранат) артиллерия (гранатометы) по команде (сигналу) командира полка (батальона) переносит огонь в глубину. **Безопасным удалением** для мотострелковых подразделений, атакующих в пешем порядке, считается удаление **400 м**, а на боевых машинах пехоты (бронетранспортерах) — **300 м**; для танковых подразделений — **200 м**.

В точно установленное время **(«Ч»)** танковые и мотострелковые подразделения стремительно врываются на передний край обороны противника, уничтожают его живую силу и огневые средства, овладевают опорными пунктами и безостановочно продолжают атаку в глубину.

175. Батальон, действующий вне участка прорыва, огнем всех средств воспрещает противнику снятие с позиций и переброску сил и средств к участку прорыва. При достижении необходимой степени огневого поражения противостоящего противника или при обнаружении снятия им части сил или отхода с занимаемых позиций батальон при поддержке

огня артиллерии атакует противника в первую очередь на направлениях, примыкающих к участку прорыва, широко применяя маневр подразделениями и огнем, уничтожает его в опорных пунктах и во взаимодействии с главными силами развивает наступление в глубину.

В случае упорного удержания противником переднего края второй эшелон (резерв) батальона совершает маневр и вводится в бой на участке прорыва, атакует во фланг и в тыл обороняющегося противника и совместно с первым эшелоном батальона завершает его уничтожение, расширяет участок прорыва и развивает наступление в глубину.

176. При наступлении полка во всей полосе без назначения участка прорыва батальон, используя результаты огневого поражения, осуществляет маневр подразделениями и огнем и, прикрывая фланги выделенными подразделениями, главными силами с ходу проникает через разрывы и промежутки в обороне противника в его тыл и безостановочно продвигается в глубину. Противник, продолжающий оказывать сопротивление, блокируется и уничтожается вторым эшелоном (резервом) или выделенными подразделениями.

В случае если проникнуть в глубину обороны с ходу не удалось, батальон с фронта и флангов наносит поражение обороняющемуся противнику, выделенными подразделениями совершает маневр через промежутки и разрывы в обороне, выходит во фланг и в тыл противнику, совместной атакой всех подразделе-

ний с фронта, флангов и тыла завершает его разгром и развивает наступление в глубину.

177. С началом атаки штатная и приданная артиллерия непрерывно подавляет и уничтожает противника, препятствующего наступлению танковых и мотострелковых подразделений, по команде (сигналу) командира батальона или самостоятельно переносит огонь на вновь выявленные цели, особенно противотанковые, обеспечивая непрерывную огневую поддержку атаки. При проведении артиллерийской поддержки атаки методами последовательного сосредоточения огня, сосредоточенного огня и огня по отдельным целям команды на вызов и перенос огня, кроме команды на начало огневой поддержки атаки, может подавать командир батальона.

Перемещение штатной и приданной артиллерии производится по распоряжению командира батальона. Оно начинается после овладения ротами первого эшелона взводными опорными пунктами рот первого эшелона противника и осуществляется от рубежа к рубежу за ротами первого эшелона.

Гранатометное подразделение действует, как правило, за боевыми порядками рот первого эшелона на удалении до 300 м, а также в промежутках между ними или на одном из флангов батальона. При необходимости оно может выдвигаться непосредственно в боевой порядок мотострелковых подразделений. Подразделение с гранатометами, установленными на боевых машинах пехоты (бронетранспортерах), действует обычно в боевых порядках

мотострелковых подразделений. Поддержку атаки мотострелковых подразделений гранатометное подразделение осуществляет огнем гранатометов и боевых машин пехоты (бронетранспортеров) с последовательно занимаемых огневых позиций.

Противотанковое подразделение батальона перемещается обычно за одной из рот первого эшелона в готовности к отражению контратак танков противника и решению других задач, поставленных командиром батальона.

Противотанковое отделение роты наступает, как правило, в боевых порядках мотострелковых взводов, в промежутках между ними или на одном из флангов роты, с последовательно занимаемых огневых позиций уничтожает танки и другие бронированные машины противника, препятствующие наступлению роты.

Зенитное подразделение, действуя за мотострелковыми ротами первого эшелона на удалении до 200 м, ведет непрерывную разведку воздушного противника и огнем в движении или с коротких остановок прикрывает атакующие подразделения от ударов с воздуха.

Приданное роте подразделение огнеметов наступает в боевом порядке роты, ведя огонь по команде командира роты или самостоятельно.

Группа разграждения батальона выдвигается за подразделениями первого эшелона в готовности к проделыванию проходов в заграждениях и препятствиях. Нештатная группа разминирования роты, выполняя боевую задачу, находится в готовности к проделыва-

нию проходов в минных полях противника, в первую очередь установленных средствами дистанционного минирования.

Командно-наблюдательный пункт батальона перемещается за ротами первого эшелона на удалении не более 300 м, а роты за боевой линией (цепью) — до 200 м. При наступлении мотострелковых подразделений в пешем порядке командир мотострелковой роты, как правило, спешивается.

178. Батальон (рота), действующий на направлении, где противник надежно подавлен и не оказывает организованного сопротивления, в боевой порядок может не развертываться и вести наступление в предбоевом порядке. При необходимости для уничтожения оставшегося противника назначенные подразделения могут развертываться в боевой порядок.

Танковые и мотострелковые подразделения смело вырываются вперед, атакой с ходу уничтожают выдвигающиеся резервы, средства ядерного и химического нападения противника, системы высокоточного оружия, артиллерию, пункты управления и создают условия для разгрома его по частям.

179. Бой в глубине обороны противника характеризуется неравномерностью продвижения подразделений батальона и развивается в сложной и быстроменяющейся обстановке. Командир батальона (роты) должен внимательно наблюдать за ходом боя, управлять огнем всех средств и своевременно поддерживать подразделения, достигшие наиболь-

шего успеха, умело использовать их успех для маневра и внезапной атаки во фланг и в тыл опорным пунктам противника другими подразделениями.

После уничтожения противника в районах обороны батальонов первого эшелона батальон (рота), используя промежутки и бреши в боевом порядке противника, результаты огня артиллерии и своих огневых средств, а также удары авиации, продолжает стремительно наступать в глубину. Разведывательный (боевой разведывательный) дозор батальона, а иногда и боевые разведывательные дозоры рот при поддержке огня подразделений первого эшелона выходят вперед и ведут разведку на своем направлении. Личный состав мотострелковых подразделений, действовавший в пешем порядке, производит посадку в боевые машины пехоты (бронетранспортеры) или десантом на танки.

На труднодоступных для танков участках местности мотострелковые подразделения могут обгонять танки и наступать под прикрытием их огня и огня боевых машин пехоты (бронетранспортеров). По мере преодоления этих участков танки вновь опережают мотострелковые подразделения и продолжают наступление.

Заграждения и препятствия в ходе боя подразделения обходят или преодолевают по проходам, проделываемым инженерно-саперными подразделениями, или самостоятельно с применением танков и боевых машин пехоты, оснащенных навесным оборудованием, исполь-

зованием групп разграждения (разминирования).

Захваченные рубежи или отдельные объекты в глубине обороны противника, имеющие важное значение, закрепляются назначенными для этого подразделениями, которые немедленно окапываются и подготавливают огонь для отражения возможных атак противника. Стыки и открытые фланги обеспечиваются огнем артиллерии, маневром резерва, а при необходимости и выдвижением на угрожаемое направление подразделений прикрытия, которые по мере продвижения батальона вперед снимаются.

Всякий успех при ведении боя в глубине обороны противника должен быть немедленно развит и использован для достижения полного разгрома противника. В ходе развития наступления командир батальона (роты) принимает меры для заблаговременного вскрытия обороны противника на последующей оборонительной позиции, определяет порядок ее огневого поражения, захвата с ходу или ее прорыва, порядок наращивания усилий путем ввода в бой второго эшелона или резерва и уточняет задачи подчиненным и поддерживающим подразделениям.

180. Батальон (рота), действующий во втором эшелоне или общевойсковом резерве полка (батальона), перемещается скрытно, обычно в предбоевом порядке за батальонами (ротами) первого эшелона, от одного рубежа к другому, используя защитные и маскирующие свойства местности, в готовности к развитию

успеха, расширению прорыва в сторону фланга и отражению контратак, замене подразделений первого эшелона, а также к уничтожению противника, оставшегося в тылу наступающих подразделений.

Второй эшелон (резерв) батальона выдвигается, как правило, **в 1,5—2 км** от подразделений первого эшелона.

В зависимости от обстановки второй эшелон или резерв полка (батальона) может вводиться в бой при завершении выполнения ближайшей задачи или после ее выполнения, как правило, в промежуток между батальонами (ротами) или из-за фланга одного из батальонов (рот), а иногда и перекатами через их боевые порядки. При вводе его в бой командир батальона уточняет (резерву указывает): последние данные о противнике; положение подразделений первого эшелона батальона; рубеж ввода в бой и время выхода на него; ближайшую задачу и направление продолжения наступления; средства усиления, места и время их прибытия; задачи штатной и приданной артиллерии, порядок поддержки огнем и взаимодействия с подразделениями первого эшелона и соседями.

Командир роты (взвода) второго эшелона (резерва), приняв решение, в движении уточняет (ставит) боевые задачи взводам (отделениям, танкам). При этом на местности он указывает положение противника и его огневых средств, рубеж ввода в бой, объект атаки и направление продолжения наступления и организует взаимодействие.

От батальона вперед высылается разведывательный (боевой разведывательный) дозор.

На рубеж ввода в бой второй эшелон (резерв) выдвигается в предбоевом порядке с максимальной скоростью. С подходом к рубежу ввода в бой он быстро развертывается в боевой порядок, ведя огонь из всех видов оружия, с ходу стремительно атакует противника и выполняет поставленную задачу. Ввод в бой второго эшелона (резерва) поддерживается огнем артиллерии, противотанкового и гранатометного подразделений и может прикрываться аэрозолями (дымами).

С вводом в бой второго эшелона (резерва) командир батальона создает (восстанавливает) резерв.

181. Для отражения контратаки превосходящих сил противника танки и боевые машины пехоты (бронетранспортеры) занимают огневые позиции за ближайшими укрытиями, личный состав мотострелковых подразделений при наступлении на боевых машинах пехоты (бронетранспортерах) или десантом на танках спешивается и занимает позиции, обеспечивающие выгодные условия для уничтожения противника и взаимодействия с танками. Противотанковое подразделение занимает огневую позицию на выгодном рубеже танкоопасного направления, обычно в промежутках или на флангах мотострелковых рот (взводов). Гранатометное подразделение занимает огневые позиции, как правило, в боевых порядках мотострелковых рот на направлении действий наибольшего количества пе-

хоты противника. Своим огнем оно отсекает пехоту противника от танков и уничтожает ее. Батальон (рота) начинает поражать противника сосредоточенным огнем подразделений из всех огневых средств на предельной дальности. С подходом противника сила и интенсивность огня возрастают и доводятся до наивысшего напряжения.

Минометная (артиллерийская) батарея занимает огневые позиции как можно ближе к ротам первого эшелона и уничтожает цели, указанные ей командиром батальона. Приданная батальону артиллерия может привлекаться для уничтожения танков и других бронированных машин противника огнем прямой наводкой.

Отразив контратаку противника, батальон самостоятельно или во взаимодействии с соседними подразделениями решительной атакой завершает его уничтожение.

Если противник контратакует равными или меньшими силами, батальон (рота) уничтожает его огнем всех средств и стремительной атакой рот (взводов) с ходу.

182. При отходе противника командир батальона (роты) уточняет задачу разведывательному (боевому разведывательному) дозору, при необходимости высылает дополнительные дозоры и ставит задачи подразделениям на преследование. О переходе к преследованию он докладывает командиру полка (батальона) и сообщает соседям.

Используя высокую проходимость танков и боевых машин пехоты (бронетранспортеров),

батальон (рота) стремительно обходит отходящего противника по параллельным маршрутам, выходит на пути его отхода и решительной атакой с флангов и тыла в сочетании с действиями огневых засад во взаимодействии с подразделениями, действующими с других направлений, уничтожает его.

При невозможности преследования противника по маршрутам, параллельным направлению его отхода, батальон (рота) решительными действиями уничтожает подразделения прикрытия, прорывается к основным силам противника и во взаимодействии с соседями атакует их с ходу.

Встретившиеся в ходе преследования опорные пункты и засады, как правило, обходятся, а обороняющийся в них противник уничтожается атакой с тыла.

Батальон (рота) при преследовании может действовать в боевом, предбоевом или походном порядке. Личный состав мотострелкового подразделения на автомобилях может преследовать отходящего противника десантом на танках или на автомобилях под прикрытием танков.

183. При успешном развитии наступления батальон в зависимости от обстановки может быть назначен в передовой или рейдовый отряд.

Передовой отряд высылается для захвата важных рубежей и объектов в глубине обороны противника, переправ через водные преграды и выполнения других задач. Командир батальона с получением боевой задачи немед-

ленно высылает в направлении действий разведывательный (боевой разведывательный) дозор. Передовой отряд, используя разрывы в боевом порядке и результаты огневого поражения противника, быстро выдвигается в указанном направлении, обходит встретившиеся на пути отдельные опорные пункты, а при невозможности обойти их уничтожает противника атакой с ходу, стремительно захватывает указанный рубеж и удерживает его до подхода главных сил. Артиллерийские подразделения при подходе передового отряда к указанному рубежу (объекту) по приказу командира батальона занимают огневые позиции, подавляют и уничтожают противостоящего противника, обеспечивают развертывание и поддерживают бой передового отряда. При отсутствии противника на указанном рубеже батальон с разрешения командира полка продолжает продвижение вперед, упреждая противника в захвате следующих рубежей. При обнаружении средств ядерного и химического нападения, наземных элементов разведывательно-ударных комплексов командир батальона, не прекращая выполнения поставленной боевой задачи, принимает меры к немедленному их уничтожению.

Рейдовый отряд высылается для захвата или вывода из строя одного-двух важных объектов в глубине обороны противника (батареи тактических ракет, наземных элементов разведывательно-ударного комплекса, артиллерийского подразделения, площадки базирования вертолетов огневой поддержки,

базы, склада, мостовой переправы и других объектов). С получением боевой задачи командир батальона для разведки противника, охраняющего объект, и объекта, а также прилегающей к нему местности высылает разведывательный (боевой разведывательный) дозор. Рейдовый отряд, умело используя открытые фланги, промежутки и слабые места в обороне противника, быстро и скрытно выходит к намеченному объекту и внезапной атакой с ходу, обычно с разных направлений, уничтожает подразделения прикрытия и охранения, а затем прорывается к объекту и уничтожает или захватывает его. При этом в первую очередь огнем артиллерии и атакой танковых и мотострелковых подразделений уничтожаются или выводятся из строя наиболее важные элементы объекта (ракеты, пусковые установки на стартовых позициях, вертолеты на посадочных площадках, радиолокационные станции, пункты и центры управления, их узлы и средства связи). Уничтожив объект, батальон быстро и скрытно выходит к очередному объекту или в район сбора, где получает новую задачу или присоединяется к главным силам. Выдвижение рейдового отряда к объектам противника обычно совершается в походном или предбоевом порядке под прикрытием походного охранения. В боевой порядок батальон развертывается только для разгрома подразделений прикрытия и охранения и уничтожения (захвата, вывода из строя) объектов противника.

184. В ходе наступления батальон (рота)

может действовать в специальном отряде, высылаемом для уничтожения средств ядерного и химического нападения и систем высокоточного оружия противника.

Получив задачу на действия в специальном отряде, командир батальона (роты) высылает разведывательный (боевой разведывательный) дозор. Батальон (рота), используя разрывы, промежутки и бреши в боевом порядке противника, а также открытые фланги, быстро и скрытно выходит в назначенный район, решительной атакой, обычно с разных направлений, уничтожает подразделения прикрытия, захватывает и приводит в негодность его пусковые установки (орудия) и ракеты (боеприпасы). После уничтожения средств ядерного и химического нападения, систем высокоточного оружия специальный отряд выполняет новую боевую задачу или выходит в район действий своих подразделений.

185. При наступлении на **укрепленный район** мотострелковый батальон, усиленный танками, артиллерией, огнеметами, подразделениями противотанковых управляемых ракет, противовоздушной обороны и инженерных войск, может действовать в качестве штурмового отряда. Для уничтожения противника или блокирования его в долговременных огневых и других важных сооружениях в штурмовом отряде создаются штурмовые группы, в состав каждой из них входят до мотострелковой роты, танки, орудия, преимущественно самоходные, и минометы, противотанковые управляемые ракетные комплексы, гранатометы, пу-

леметы, огнеметы и подразделения инженерных войск. Штурмовые группы обычно делятся на подгруппы: огневую, разграждения (подрыва) и захвата.

Штурмовому отряду (группе) указываются ближайшая задача и направление продолжения наступления.

Ближайшая задача штурмового отряда обычно заключается в захвате и уничтожении долговременных огневых и других важных сооружений в опорных пунктах рот первого эшелона противника. Направление продолжения наступления определяется с таким расчетом, чтобы обеспечивались захват и уничтожение огневых и других сооружений противника в глубине его первой позиции.

Ближайшая задача штурмовой группы заключается в захвате или уничтожении долговременного огневого или другого важного сооружения на направлении наступления.

Направление продолжения наступления определяется с таким расчетом, чтобы обеспечивались захват и уничтожение следующего огневого или другого сооружения противника.

Штурмовой отряд (группа), предназначенный для блокирования и уничтожения сооружений, расположенных на переднем крае обороны противника, занимает исходное положение в непосредственной близости от них.

Атака укрепленного района начинается одновременно штурмовым отрядом (группой), танковыми и мотострелковыми подразделениями первого эшелона.

Штурмовой отряд (группа) блокирует и уничтожает уцелевшие после огневой подготовки атаки и вновь выявленные долговременные огневые сооружения. Танковые и мотострелковые подразделения первого эшелона смело прорываются в промежутки между этими сооружениями и, не задерживаясь, продвигаются в глубину обороны противника, а частью сил совместно со штурмовыми группами уничтожают его группы деблокирования.

186. В случае нанесения противником отдельных ядерных ударов батальон, как правило, продолжает выполнять боевую задачу и одновременно восстанавливает боеспособность. На направлениях, где наносятся ответные ядерные удары, первый эшелон, как правило, в предбоевых порядках через бреши в обороне противника по отдельным направлениям развивает наступление в глубине. На тех направлениях, где противник упредил батальон в переходе в наступление, может организовываться оборона ограниченными силами.

187. При наступлении с **преодолением ядерно-минных заграждений** командир батальона (роты) организует разведку позиций прикрытия и боевого охранения ядерных мин, определяет порядок разгрома противника на этих позициях, захвата и уничтожения ядерных мин, преодоления зон заражения и районов разрушений в случае подрыва мин противником, а также состав, усиление, оснащение и место в боевом порядке подразделений для

непосредственного захвата и уничтожения каждой мины и порядок их действий.

Подразделениям, назначенным для непосредственного захвата и уничтожения ядерных мин, кроме других сил и средств усиления придается инженерно-саперный взвод (отделение), который обеспечивается специальными техническими средствами. При выполнении задач в подразделении создаются группа захвата и группа уничтожения. Группа захвата обычно включает основной состав подразделений, танки с минными тралами и бульдозерным оборудованием, а группа уничтожения — подразделения инженерных войск.

При атаке позиций прикрытия и боевого охранения ядерной мины подразделения, назначенные для ее непосредственного захвата и уничтожения, продвигаются, как правило, за ротами первого эшелона батальона или атакуют противника, действуя вместе с ними. После уничтожения подразделений прикрытия и боевого охранения ядерной мины группа захвата проделывает проходы в заграждениях, овладевает районом расположения ядерной мины, выходит на безопасное расстояние от места ее установки и оцепляет этот район, обеспечивая действия группы уничтожения. Группа уничтожения ведет разведку места установки ядерной мины и обезвреживает или уничтожает ее.

В случае подрыва противником ядерной мины до подхода батальона к району ее установки командир батальона организует раз-

ведку зоны радиоактивного заражения и района разрушений. На основе данных разведки он принимает решение на обход или преодоление их, высылая для проделывания проходов необходимые силы и средства.

188. Командир танкового (мотострелкового) батальона при использовании подразделений батальона для усиления мотострелковых (танковых) подразделений находится по указанию командира полка на командно-наблюдательном пункте мотострелкового (танкового) батальона, наступающего на направлении главного удара, или на командном пункте полка. Он обязан: организовать подготовку батальона к выполнению поставленной задачи; обеспечить своевременное прибытие танковых (мотострелковых) подразделений в указанные им районы и подготовку их к наступлению; во время наступления знать обстановку, состояние подразделений, организовать бесперебойное их пополнение ракетами, боеприпасами, горючим, а также восстановление вышедших из строя машин и быть готовым по приказу командира полка быстро собрать батальон для выполнения боевой задачи в полном составе.

Командир мотострелкового батальона в том случае, когда в его непосредственном подчинении остаются минометная (артиллерийская) батарея, гранатометное и противотанковое подразделения, лично управляет их действиями, обеспечивая непрерывную поддержку и прикрытие мотострелковых подразделений,

действующих с танковым батальоном на направлении главного удара полка.

Командир танковой роты, приданной мотострелковому батальону, при прорыве обороны противника находится вместе с командиром мотострелкового батальона или вблизи него и в последующем перемещается непосредственно за боевым порядком своей роты.

Командир мотострелковой роты, приданной танковому батальону, как правило, находится на командно-наблюдательном пункте танкового батальона. Иногда он может перемещаться за основными силами своей роты.

189. Пункт технического наблюдения, ремонтно-эвакуационная (ремонтная) группа батальона, медицинский пункт батальона и пункты технического наблюдения рот перемещаются за боевыми порядками рот первого эшелона, а пункт боевого питания батальона, заправочный и продовольственный пункты — за вторым эшелоном (резервом) батальона.

4. Ведение наступления на обороняющегося противника с ходу

190. Выдвижение батальона (роты) к рубежу перехода в атаку начинается в установленное время или по команде (сигналу) старшего командира (начальника) и осуществляется с максимальной скоростью.

Построение колонны батальона (роты) при выдвижении к рубежу перехода в атаку должно обеспечивать быстрое развертывание его в предбоевой и боевой порядки. С этой целью

роты в колонне батальона следуют со средствами усиления, а приданные мотострелковому батальону танки — в голове колонны. С рубежа (пункта) развертывания в ротные колонны они выходят на свои направления.

Мотострелковые подразделения, выдвигающиеся на автомобилях, и танковые подразделения с выходом к месту посадки десантом на танки останавливаются и мотострелки быстро пересаживаются на танки. После этого танки с десантом продолжают выдвижение к рубежу перехода в атаку, а автомобили мотострелковых рот сосредоточиваются в установленных местах сбора.

Разведывательный взвод, если он заранее не был выдвинут для разведки противника на переднем крае, выдвигается впереди колонны батальона и ведет разведку маршрута выдвижения. С выходом на передний край своих войск взвод разведывает противника в готовности к ведению разведки в ходе наступления.

Гранатометное и противотанковое подразделения, если они не привлекаются к уничтожению противника в период огневой подготовки атаки, и второй эшелон (резерв) батальона до рубежа развертывания в ротные колонны выдвигаются за ротами первого эшелона.

Приданная артиллерия и минометная (артиллерийская) батарея, привлекаемые к участию в огневой подготовке атаки, орудия и танки, выделенные для стрельбы прямой наводкой, противотанковые управляемые ракетные комплексы, а также гранатометы выдвигаются

и занимают подготовленные огневые позиции, как правило, в ночь перед наступлением, а когда это невозможно — с началом артиллерийской подготовки атаки. Танки, предназначенные для оснащения катковыми минными тралами, выводятся в указанные им места в порядке, установленном командиром полка.

Зенитное подразделение выдвигается обычно рассредоточенно по колонне батальона.

191. При выдвижении к рубежу перехода в атаку все подразделения должны строго соблюдать установленные командиром меры защиты от высокоточного оружия противника, в том числе и меры по световой, звуковой и радиомаскировке.

В случае нанесения противником массированных огневых ударов во время выдвижения к рубежу перехода в атаку подразделения, сохранившие боеспособность, быстро выходят из района поражения и продолжают выполнять поставленную задачу.

Для замены подразделений, потерявших боеспособность, командир батальона использует второй эшелон (резерв).

Минные поля, установленные средствами дистанционного минирования противника, в период выдвижения преодолеваются по проходам, проделанным отрядами обеспечения движения старшего командира или группой разграждения батальона и нештатными группами разминирования рот.

При применении противником зажигательного оружия подразделения быстро выходят из района пожара, тушат очаги огня на технике и вооружении и продолжают выполнять поставленную задачу.

192. Батальон (рота), выдвигаясь с максимально допустимой скоростью, последовательно развертывается с указанных рубежей (пунктов) в ротные и взводные колонны, а с подходом к рубежу перехода в атаку — в боевой порядок.

Атака начинается с выходом в установленное время танковых и мотострелковых подразделений в боевом порядке на рубеж перехода в атаку. С этого рубежа танковые и мотострелковые подразделения, взаимно поддерживая друг друга огнем, атакуют противника и стремительно продвигаются к переднему краю его обороны.

При атаке мотострелковых подразделений в пешем порядке боевые машины пехоты (бронетранспортеры) с подходом к рубежу спешивания увеличивают скорость и догоняют танки. С выходом их на этот рубеж личный состав мотострелковых подразделений по команде командиров рот быстро спешивается, на ходу развертывается в цепь и вслед за танками по их колеям и по проделанным проходам преодолевает минные поля противника.

193. Атаку переднего края обороны противника и развитие наступления в глубине батальон (рота) осуществляет так же, как и при наступлении из положения непосредственного соприкосновения с ним.

5. Форсирование водных преград

194. Форсирование водных преград осуществляется, как правило, с ходу. Если форсирование водной преграды с ходу не удалось или если этого требуют условия обстановки, оно осуществляется с развертыванием главных сил полка у водной преграды.

Батальон (рота) форсирует водную преграду обычно в составе главных сил полка (батальона), а при действиях в передовом, рейдовом отрядах или авангарде (головной походной заставе) — самостоятельно.

Во всех случаях форсирование водных преград требует тщательной подготовки и проведения мероприятий в целях недопущения скопления личного состава и техники на переправах, а также строгого соблюдения мер безопасности.

195. Батальону, действующему в составе главных сил полка, при форсировании водной преграды назначается участок форсирования, включающий основные и запасные переправы, а роте — переправы (основная и запасная). При форсировании с развертыванием главных сил полка у водной преграды батальону назначается также исходный район для форсирования непосредственно у водной преграды или на удалении, указанном старшим командиром.

На участке форсирования организуются десантные и паромные переправы, переправы танков вброд или под водой. Количество и виды переправ определяются исходя из нали-

чия переправочных средств, характера водной преграды и установленного порядка переправы батальона (роты).

Для организованного форсирования водной преграды батальону (роте) назначаются: исходный рубеж для форсирования в 1—2 км, а при занятии исходного района у водной преграды — в 100—300 м от уреза воды; район посадки (погрузки) на переправочно-десантные средства и район герметизации танков в укрытых местах на удалении 5—6 км от водной преграды, а при занятии исходного района для форсирования непосредственно у водной преграды — и ближе.

Для поддержания установленного порядка на участке форсирования батальона на переправах назначаются комендантты из числа командиров подразделений инженерных войск, а на переправе танков под водой, вброд и подразделений на плавающих боевых машинах — из числа офицеров переправляющихся подразделений.

196. Командир батальона (роты), организуя форсирование водной преграды, должен заблаговременно организовать разведку водной преграды, принять решение на форсирование, поставить задачи подразделениям и организовать взаимодействие.

Для разведки водной преграды к намеченным местам переправ высылаются разведывательный (боевой разведывательный) дозор или дозорные отделения (танки). С выходом к водной преграде они устанавливают занятость противником противоположного берега,

наличие и состояние мостовых переправ и бродов, наиболее удобные места для оборудования десантных, паромных переправ и переправ танков вброд и под водой. При отсутствии противника разведывательный (боевой разведывательный) дозор (дозорное отделение, танк) самостоятельно переправляется на противоположный берег. На основании данных разведки командир батальона уточняет места переправ и порядок использования приданных переправочных средств.

197. При организации форсирования кроме обычных вопросов командир батальона (роты) определяет порядок разгрома противника на подступах к водной преграде и на противоположном берегу, места и виды основных и запасных переправ, распределение переправочных средств, маршруты и порядок выдвижения к водной преграде, порядок подготовки вооружения и техники, а также последовательность переправы подразделений.

198. При постановке задач на наступление с форсированием водной преграды командир батальона (роты) **в боевом приказе** дополнительно указывает:

— ротам (взводам) — задачи при подходе к водной преграде, во время форсирования и на противоположном берегу, места основных и запасных переправ, район герметизации танков, места посадки личного состава и погрузки вооружения и техники на самоходные переправочно-десантные средства, исходный рубеж для форсирования и время его прохождения;

— подразделениям артиллерии, гранатометному и противотанковому подразделениям — задачи по поддержке подразделений при форсировании водной преграды и бое на противоположном берегу, а также огневые позиции, время готовности к открытию огня и порядок переправы;

— зенитному подразделению — задачи по прикрытию подразделений от ударов воздушного противника при выходе к водной преграде, в ходе форсирования, при бое на противоположном берегу, а также стартовые (огневые) позиции, время готовности к открытию огня и порядок переправы;

— приданным подразделениям инженерных войск — задачи по инженерной разведке мест переправ, оборудованию и содержанию переправ, подготовке путей выдвижения к ним, а также места переправочно-десантных средств при выдвижении к водной преграде.

199. К водной преграде батальон (рота) выдвигается с максимальной скоростью в готовности к форсированию ее с ходу.

Подготовка плавающих боевых машин к форсированию производится до выхода к водной преграде. При этом особое внимание обращается на плотность закрытия люков, бойниц, дверей, а также на исправность водооткачивающих насосов, наличие и плотность закрытия водосливных пробок. Личный состав, находящийся в машинах, надевает спасательные жилеты.

Подготовка танков для переправы под во-

дой производится в исходном районе для форсирования и завершается в районе герметизации танков.

200. Батальон, действующий в передовом отряде, не ввязываясь в бой за отдельные опорные пункты противника на подступах к водной преграде, стремительно выходит к ней, захватывает мосты, другие переправы и выгодные для форсирования участки.

Используя удары авиации и огонь артиллерии, он по захваченным мостам, на плавающих боевых машинах и переправочно-десантных средствах форсирует водную преграду, захватывает плацдарм на противоположном берегу и удерживает его до подхода главных сил. Глубина плацдарма не должна позволять танкам и противотанковым средствам противника вести по переправам огонь прямой наводкой. Если на направлении действий передового отряда высажен тактический воздушный десант, то батальон быстро соединяется с ним и выполняет поставленную задачу во взаимодействии с десантом.

Батальон (рота), действующий в авангарде (головной походной заставе), уничтожает противника, прикрывающего подступы к водной преграде, выходит к ней, при благоприятных условиях с ходу форсирует ее и развивает наступление на противоположном берегу. Если форсировать водную преграду с ходу не удалось, авангард (головная походная застава) своим огнем наносит поражение противнику и обеспечивает ее форсирование главными силами.

Артиллерия, часть танков, противотанковые управляемые ракетные комплексы и гранатометы с выходом к водной преграде занимают огневые позиции, поражают противника и поддерживают форсирование и бой подразделений на противоположном берегу.

Мотострелковые подразделения, используя результаты огня, под прикрытием аэрозолей (дымов) на плавающих боевых машинах и переправочно-десантных средствах форсируют водную преграду, уничтожая противника огнем всех средств на плаву, и овладевают противоположным берегом.

Началом форсирования («Ч») считается момент отвала подразделений первого эшелона от своего берега.

Форсирование водной преграды начинается и осуществляется на избранных участках всеми силами первого эшелона одновременно.

Подразделения, назначенные для переправы на самоходных переправочно-десантных средствах первым рейсом, погрузку вооружения, техники и посадку личного состава производят в укрытых местах, откуда стремительно выходят к водной преграде и с ходу переправляются на противоположный берег. Погрузка вооружения, техники и посадка личного состава последующих рейсов производятся на водной преграде.

Танки при форсировании водной преграды используют броды, мосты, паромы или переправляются под водой. Переправа танков под водой обычно осуществляется после овладе-

ния мотострелковыми подразделениями противоположным берегом и тщательной разведки водной преграды. Преодолев водную преграду, танковые подразделения стремительно выходят на свои направления и выполняют поставленные задачи.

Приданные батальону артиллерийское и зенитное подразделения, а также минометная (артиллерийская) батарея, противотанковое и гранатометное подразделения обычно переправляются на плавающих машинах и переправочно-десантных средствах с таким расчетом, чтобы обеспечивалась непрерывность поддержки и прикрытия наступления батальона на противоположном берегу. При этом в первую очередь переправляются противотанковые средства и самоходная артиллерия.

Подразделения инженерных войск ведут инженерную разведку водной преграды, оборудуют, маскируют и содержат переправы и пути подхода к ним, проделывают проходы в инженерных заграждениях на берегах и в воде, организуют и несут комендантскую службу на оборудованных ими переправах.

Подразделения технического обеспечения и тыла батальона, а также автомобили мотострелковых подразделений переправляются на переправочно-десантных средствах, паромах и по мостам за артиллерийскими и зенитными подразделениями.

Переправа раненых и больных на свой берег осуществляется переправочно-десантными средствами, возвращающимися после высадки подразделений, а при необходимости и спе-

циально выделенными для этого переправочными средствами.

201. Батальон, действующий в составе главных сил полка, используя успех передового отряда (авангарда) и тактического воздушного десанта, по захваченным ими переправам или на переправочно-десантных средствах (мотострелковые подразделения, кроме того, на боевых машинах пехоты, бронетранспортерах, а танковые — под водой) безостановочно по мере подхода к водной преграде форсирует ее, с ходу атакует противника, расширяет плацдарм, стремительно развивает наступление в глубину и во взаимодействии с другими подразделениями полка уничтожает противника.

Батальон, выполняющий боевую задачу на участке, где передовой отряд (авангард) не действует, форсирует водную преграду с ходу обычно после огневой подготовки форсирования и атаки при поддержке огня танков и других средств, выделенных для стрельбы прямой наводкой со своего берега.

202. При форсировании с развертыванием главных сил непосредственно у водной преграды батальон (рота), действующий в составе первого эшелона главных сил полка, посадку в боевые машины пехоты (бронетранспортеры), на самоходные переправочно-десантные средства производит в укрытых местах и выдвигается к водной преграде во время огневой подготовки форсирования и атаки. Сигнал о начале выдвижения командир батальона подает, исходя из установленного времени на-

чала форсирования («Ч») и времени, необходимого для преодоления расстояния от места посадки до уреза воды. Подразделения стремительно выдвигаются к водной преграде и в установленное время при поддержке огня артиллерии и других огневых средств форсируют ее и безостановочно развивают наступление в глубину обороны противника.

203. В зимних условиях форсирование водных преград может осуществляться по ледяным переправам. Если толщина льда не позволяет танкам, боевым машинам пехоты (бронетранспортерам) и другой тяжелой технике преодолеть водную преграду по льду, то сначала ее форсируют мотострелковые подразделения в пешем порядке. Вооружение и техника переправляются на противоположный берег после усиления льда или по паромным, десантным переправам, оборудованным в майнах, а также по захваченным мостам. Танки, кроме того, при благоприятных условиях могут преодолевать водную преграду по глубоким бродам, а иногда и под водой.

В период интенсивного ледохода водные преграды преодолеваются, как правило, по захваченным мостам и переброской подразделений по воздуху.

6. Наступление ночью

204. Ночь способствует достижению внезапности и уменьшению потерь от огня противника. Успех ночного боя зависит от тщательной его организации, заблаговременно проведенной рекогносцировки, скрытности подготов-

ки и от степени натренированности личного состава в действиях ночью, а также от умелого использования приборов ночного видения и средств освещения.

Наступление ночью может начаться с прорыва обороны противника или являться продолжением дневных боевых действий.

Батальону (роте) при наступлении ночью указывается такая же по глубине боевая задача, как и при наступлении днем. Батальону дополнительно может указываться рубеж, которым он должен овладеть к рассвету.

Боевой порядок батальона обычно строится в два эшелона.

В первый эшелон выделяется такое количество сил и средств, которое может обеспечить выполнение поставленной на ночь боевой задачи без ввода в бой второго эшелона (резерва). Батальонам первого эшелона переподчиняется большее количество артиллерии и других средств усиления.

205. Подготовка к наступлению ночью проводится заблаговременно в светлое время суток. При организации наступления ночью командир батальона (роты) кроме обычных вопросов определяет: видимые ночью ориентиры, азимут направления наступления и направляющую роту (взвод); задачи по уничтожению и подавлению приборов ночного видения, радиолокационных средств и средств светового обеспечения противника; порядок обозначения своего местоположения, применения приборов ночного видения, светомаскировоч-

ных устройств, освещения местности и способы обозначения проходов в заграждениях; мероприятия по защите личного состава от светового излучения ядерного взрыва; порядок обеспечения подразделений осветительными и сигнальными средствами, трассирующими снарядами и патронами с трассирующими пулями.

Рекогносцировка проводится в светлое время суток с последующим уточнением необходимых вопросов ночью.

Освещение местности и объектов перед фронтом наступления осуществляется осветительными авиационными бомбами, артиллерийскими снарядами, минами и осветительными патронами, а обозначение своих подразделений — световыми устройствами, невидимыми со стороны противника, и сигнальными патронами. Осветительные средства используются по единому плану. Управление ими в ходе наступления осуществляется командиром, в подчинении которого они находятся.

Для защиты от светового излучения ядерных взрывов используются защитные свойства местности, вооружения и техники. Личный состав обеспечивается специальными защитными очками.

206. Мотострелковый батальон (рота) наступает ночью обычно в пешем порядке в тесном взаимодействии с приданными ему танками. При этом танки, боевые машины пехоты (бронетранспортеры) действуют, как правило, в цепи мотострелковых подразделений. Второй эшелон (резерв) перемещается ближе к

боевому порядку подразделений первого эшелона.

Наступление ночью начинается, как правило, после огневой подготовки атаки. Иногда в целях достижения внезапности наступление может начинаться без огневой подготовки атаки. В этом случае артиллерия открывает огонь с началом атаки или по сигналу командира батальона (роты).

Направление наступления в ходе боя обозначается световыми ориентирами (створами), а достигнутый подразделениями рубеж — сигнальными ракетами или другими ясно видимыми сигналами.

С началом атаки артиллерийские подразделения переподчиняются ротам. Гранатометное подразделение обычно придается мотострелковым ротам, а противотанковое отделение — мотострелковым взводам.

В ходе наступления батальон (рота) должен точно выдерживать указанные ему направления, установленным порядком обозначать свое положение на достигнутых рубежах, принимать меры по обеспечению безопасности при преодолении труднопроходимых участков, умело использовать приборы ночного видения и средства освещения местности, а для ослепления приборов ночного видения противника — аэрозоли (дымы).

При наступлении в условиях отсутствия у противника сплошного фронта обороны командир батальона (роты) обязан использовать ночь для охвата и обхода опорных пунктов противника в целях атаки их в темное время

суток или на рассвете одновременно с различных направлений и тыла.

В ходе наступления командир батальона (роты) особое внимание уделяет ведению разведки и обеспечению флангов, розыску раненых и их эвакуации.

207. При переходе от ночных действий к дневным командир батальона (роты) еще до рассвета организует разведку с целью установить подготовку и направления контратак противника, уточняет боевые задачи подразделениям, подтягивает артиллерию, усиливает противовоздушную оборону, принимает меры к обеспечению флангов, закреплению на важных рубежах, пополнению запасов материальных средств, а также по рассредоточению подразделений и приведению их в готовность к отражению контратак.

Командно-наблюдательный пункт батальона, а также подразделения технического обеспечения и тыла приближаются к боевым порядкам рот первого эшелона.

7. Батальон в морском десанте

208. При высадке морского десанта батальон может действовать в передовом отряде или в составе главных сил десанта. При наступлении вдоль морского побережья он может действовать самостоятельно в качестве морского десанта.

Батальону, действующему в морском десанте, для высадки назначается пункт высадки шириной до 2 км.

209. Командир батальона, получив задачу на действия в морском десанте, уясняет задачи морского десанта и своего батальона, а также порядок обеспечения высадки; оценивает характер противодесантной обороны противника и местность в районе пункта высадки и предстоящих действий батальона, систему его заграждений в воде и на берегу; уточняет место, порядок посадки (погрузки) батальона, способы ведения боя за пункт высадки и очередность высадки; изучает условия при переходе морем и в пункте высадки.

При организации высадки морского десанта кроме обычных вопросов командир батальона (роты) определяет задачи подразделениям по уничтожению противника в пункте высадки и в указанном районе на берегу, распределение штатных подразделений и средств усиления по десантно-транспортным средствам и очередность их посадки (погрузки) и высадки (выгрузки).

210. При постановке задач командир батальона **в боевом приказе** указывает:

— **ротам** — средства усиления, задачи по уничтожению противника в пункте высадки и при последующих действиях, места высадки, десантно-транспортные средства для перехода морем, очередность посадки (погрузки) и высадки (выгрузки);

— **подразделениям артиллерии и другим огневым средствам** — задачи по поддержке боя на берегу, места на десантно-транспортных средствах, очередность посадки (погрузки) и высадки (выгрузки);

— зенитному подразделению — задачи по прикрытию батальона от ударов воздушного противника при переходе морем и после высадки, места на десантно-транспортных средствах и очередность посадки (погрузки) и высадки (выгрузки).

При организации взаимодействия командир батальона дополнительно согласует действия подразделений по захвату пункта высадки, при высадке и преодолении противодесантных заграждений, а также действия подразделений с огнем корабельной артиллерии, ударами авиации и действиями воздушного десанта, если он применяется.

В подразделениях создаются повышенные запасы материальных средств. Медицинский пункт батальона может усиливаться медицинским персоналом и средствами медицинской помощи.

Перед посадкой (погрузкой) подразделения батальона располагаются в районе ожидания и завершают подготовку к десантированию.

211. Для посадки (погрузки) батальона на десантно-транспортные средства назначается пункт посадки (погрузки).

Выдвижение к пункту посадки (погрузки) осуществляется в колоннах подразделений с учетом очередности подхода десантных кораблей по сигналам командиров.

Погрузка вооружения, техники, ракет, боеприпасов, горючего и других материальных средств на корабль производится с учетом обеспечения быстрейшей их выгрузки и ведения боя на берегу. Последовательность по-

грузки вооружения и техники должна быть обратной порядку их выгрузки.

Посадка личного состава производится после погрузки вооружения, техники и запасов материальных средств.

С момента получения приказа на посадку подразделений на десантно-транспортные средства и до окончания высадки командир батальона переходит в подчинение командира отряда кораблей, на которых батальон совершает переход морем.

212. **При действиях батальона в передовом отряде** командир батальона с подходом десантно-транспортных средств к пункту высадки уточняет подразделениям места и порядок высадки и задачи на берегу, а также задачи огневым средствам на подавление противодесантной обороны. Подразделения десанта изготавливаются к высадке, вооружение и техника освобождаются от креплений, приводятся в готовность огневые средства десанта, привлекаемые к подавлению обороны противника.

Плавающие танки, боевые машины пехоты (бронетранспортеры) могут сходить на воду до подхода десантных кораблей к пункту высадки и следовать к берегу своим ходом. В этом случае за ними к пункту высадки подходят десантные корабли с подразделениями, которые высаживаются непосредственно на берег.

Если десантные корабли не могут подойти к берегу вплотную, подразделения при глубине воды **не более 1 м** высаживаются в воду, при этом неплавающая техника выгружается

в местах, где глубина и грунт дна позволяют ей двигаться к берегу своим ходом.

От батальона может выделяться десантно-штурмовая группа в составе до усиленной роты. Десантно-штурмовая группа, используя удары авиации и огонь корабельной артиллерии, высаживается на берег, атакует противника в пункте высадки и овладевает рубежом, обеспечивающим высадку, развертывание и атаку подразделений батальона.

Подразделения батальона под прикрытием ударов авиации, огня корабельной артиллерии и своих средств, а также действий десантно-штурмовой группы следуют к берегу на боевых машинах пехоты (бронетранспортерах), быстроходных десантно-высадочных средствах, высаживаются на берег, с ходу развертываются в боевой порядок, переходят в атаку, уничтожают противника и захватывают пункт высадки на глубину, обеспечивающую высадку главных сил десанта. В последующем батальон во взаимодействии с подразделениями первого эшелона десанта расширяет захваченный участок и продолжает выполнять задачу на берегу.

213. **Батальон, действующий в составе главных сил десанта**, высаживается на берег после захвата пункта высадки передовым отрядом. При высадке с транспортов с подходом их к берегу обычно производится перегрузка подразделений на высадочные средства.

Подразделения батальона, входящего в первый эшелон десанта, после высадки, не скапливаясь в прибрежной полосе, с ходу развер-

тываются в боевой порядок и, используя успех передового отряда, развивают наступление в глубину.

Подразделения, наступающие в направлении района действий воздушного десанта, стремительно выходят на соединение с ним и продолжают выполнять боевую задачу совместно.

8. Наступление в городе (населенном пункте)

214. Батальон (рота), действующий в направлении города (населенного пункта), с ходу уничтожает противника, обороняющегося на подступах к нему, врывается в город (населенный пункт) и безостановочно развивает наступление в глубину. В том случае, когда город (населенный пункт) захватить с ходу не удалось, подготавливается его штурм.

Условия, в которых ведется наступление в городе (населенном пункте), характеризуются ограниченностью зон обзора и обстрела, сложностью маневра и управления подразделениями. Наступление состоит из отдельных местных боев и отличается особым упорством и неожиданностями.

В городе (населенном пункте) батальон обычно наступает по одной-двум магистральным улицам с прилегающими кварталами на фронте **до 1000** м. Рота наступает по одной улице или внутри квартала.

Ближайшей задачей батальона является захват опорного пункта или одного, а иногда

двух-трех кварталов, дальнейшей задачей — овладение важными объектами (кварталами) в глубине обороны противника.

Ближайшей задачей роты является овладение зданием (частью крупного здания или несколькими небольшими зданиями) в опорном пункте противника.

215. Командир батальона заблаговременно по крупномасштабной карте (плану, фотоснимкам) изучает город (населенный пункт), особенности обороны противника в нем и организует разведку.

При организации наступления командир батальона (роты) кроме обычных вопросов определяет наиболее важные районы, объекты (здания), которыми следует овладеть в первую очередь, количество и состав штурмовых групп, способы огневого поражения противника с учетом особенностей постройки зданий, сооружений и других объектов.

При организации взаимодействия командир батальона (роты) согласовывает: порядок выхода подразделений к атакуемому объекту; действия подразделений при атаке (штурме) здания и при бое внутри него; порядок взаимодействия с соседями и меры по воспрещению подхода резервов противника и проведения им контратак; обеспечение флангов рот (штурмовых групп), борьба с диверсионно-разведывательными группами противника в тылу подразделений; способы опознавания своих войск, сигналы для обозначения своего положения внутри атакованного объекта (здания) и другие вопросы.

216. При подходе войск к городу (населенному пункту) артиллерия подавляет и уничтожает противника в опорных пунктах одновременно на подступах к нему и на его окраинах. С выходом подразделений к окраине города (населенного пункта) артиллерия переносит огонь по зданиям и другим сооружениям в глубине опорных пунктов и воспрещает подход резервов противника к атакуемым объектам.

Батальон (рота), используя промежутки и слабо занятые участки в обороне противника, а также результаты огневого поражения, с ходу врывается в город (населенный пункт) и, наступая вдоль улиц, последовательно овладевает зданиями и кварталами (важными объектами).

Танки и огнеметчики, как правило, действуют в боевых порядках мотострелковых подразделений или за ними и своим огнем уничтожают противника в первую очередь в подвалах, нижних этажах зданий и других укрытиях. Боевые машины пехоты (бронетранспортеры), действуя за танками скачками от укрытия к укрытию, огнем орудий и пулеметов уничтожают противника, препятствующего продвижению танков и своих подразделений.

Зенитные, а также другие средства, выделенные для борьбы с воздушным противником, размещаются на площадях, в скверах и других местах, обеспечивающих возможность ведения огня, а стрелки-зенитчики могут занимать позиции и на крышах зданий.

Для прикрытия флангов и отражения контр-

атак противника, а также для блокирования отдельных укрепленных зданий командир батальона (роты) может выделить часть подразделений, а главными силами продолжать развивать наступление.

217. Штурм города (населенного пункта) осуществляется после тщательной подготовки атакой батальона одновременно с нескольких направлений.

Для захвата крупных сооружений или важных объектов города (населенного пункта), подготовленных к обороне, создаются штурмовые отряды и штурмовые группы.

В штурмовой отряд выделяются до мотострелкового батальона. В нем создаются штурмовые группы в составе до мотострелковой роты каждая (в отдельных случаях в составе взвода), а также выделяется резерв.

В состав штурмового отряда (групп) включаются танки, орудия, минометы, противотанковые управляемые ракетные комплексы, гранатометы, огнеметы, а также подразделения инженерных и химических войск.

Штурмовой отряд (группы) обеспечивается подрывными зарядами, аэрозольными (дымовыми), зажигательными и сигнальными средствами, приспособлениями для штурма зданий и преодоления препятствий.

Командир штурмового отряда (группы), организуя захват укрепленных сооружений (зданий), тщательно изучает характер обороны противника в них, особенно систему огня и возможность огневого фланкирования из соседних зданий, наиболее удобные

подступы, наличие заграждений, принимает решение, отдает боевой приказ и организует взаимодействие.

218. Перед штурмом осуществляется огневое поражение объектов обороны с привлечением всех сил и средств. Начатый штурм ведется непрерывно днем и ночью до полного овладения городом (населенным пунктом).

Штурмовой отряд (группа) во время огневой подготовки атаки занимает исходное положение как можно ближе к объекту атаки и в установленное время переходит в атаку. Приданные орудия и танки, а также огнеметы уничтожают противника в атакуемом и соседних зданиях, а мотострелковые подразделения, используя проломы в стенах, подземные коммуникации, ходы сообщения, подъезды, выступы зданий, выдвигаются к объекту и в установленное время под прикрытием огня всех средств и аэрозольных (дымовых) завес врываются в здание. Атака проводится стремительно с применением ручных гранат по огневым точкам, живой силе и через окна внутрь зданий.

Ворвавшись в здание, мотострелковые подразделения стремятся разъединить силы противника и лишить возможности его подразделения сообщаться между собой и помогать друг другу. Действуя смело и дерзко, штурмовые группы быстро захватывают лестничные клетки, площадки и закрепляются на них, очищая от противника прилегающие помещения. Поддержка огнем артиллерии и танков осуществляется до момента проникновения

мотострелковых подразделений в здание. Бой в крупном здании распадается на отдельные разобщенные схватки на этажах.

Подразделения инженерных войск, входящие в состав штурмового отряда (группы), проделывают проходы в стенах и межэтажных перекрытиях, а при необходимости разминируют захваченные здания.

Артиллерийские подразделения в это время уничтожают противника в соседних зданиях и воспрещают подход его резервов.

Батальон (рота), захватив здание или квартал, продолжает бой за следующие здания и кварталы и выполняет поставленную задачу. Отдельные очаги сопротивления и мелкие группы противника уничтожаются вторым эшелоном (резервом). Особо прочные долговременные огневые сооружения блокируются и подрываются вместе с обороняющими их гарнизонами. Захваченные важные здания и перекрестки улиц закрепляются. Выходы из подземных коммуникаций охраняются или разрушаются.

Командир батальона (роты) управляет боем, находясь в непосредственной близости от подразделений, атакующих наиболее важное здание (объект).

219. Подразделения технического обеспечения и тыла батальона размещаются, как правило, вне города (населенного пункта) или на его окраине. В город (населенный пункт) выдвигаются средства для эвакуации и ремонта вооружения, техники и транспорт с необходимым количеством ракет, боеприпасов и го-

рючего, а также батальонный медицинский пункт. Пункты технического наблюдения развертываются на улицах как можно ближе к наступающим ротам первого эшелона. Для розыска раненых создаются группы санитаров-носильщиков.

9. Наступление в горах

220. На действия подразделений в горах оказывают влияние: ограниченное количество дорог и трудность продвижения вне дорог; обилие мертвых пространств и скрытых подступов; возможность образования горных обвалов, завалов и снежных лавин; трудность производства инженерных работ и применение минных тралов; длительность застоя отравляющих веществ в ущельях и глубоких долинах; экранирующее действие гор на работу радио- и радиолокационных станций и средств звуковой разведки. При передвижении машин в горах повышается расход горючего, а на больших высотах снижается мощность двигателей.

221. Наступление в горах ведется обычно по скатам высот, вдоль хребтов, долин и дорог, а также по другим доступным направлениям с широким применением обходящих отрядов. Не занятые противником участки горной местности используются подразделениями для скрытного выхода ему во фланг и в тыл. Захват командных высот, перевалов и других важных объектов обеспечивает выгодные условия для развития наступления.

Мотострелковый батальон (рота) должен

умело использовать особенности горной местности и быть готовым к самостоятельным действиям в отрыве от главных сил полка (батальона). Обход и охват противника в сочетании с наступлением с фронта являются наиболее эффективными действиями батальона (роты) в горах.

В целях захвата важных объектов в глубине обороны противника батальон, а иногда и рота могут назначаться в обходящий отряд.

Для действий в высокогорных районах подразделения обеспечиваются горным снаряжением.

222. При организации наступления в горах командир батальона (роты) дополнительно изучает систему огня противника на всех ярусах, намечает возможные места его засад, направления, выгодные для действий своих танковых и мотострелковых подразделений и совершения ими обходов и охватов.

В решении командир батальона (роты) кроме обычных вопросов определяет: порядок захвата перевалов, тоннелей, других важных объектов; задачи подразделений, совершающих обход (охват), порядок их взаимодействия с подразделениями, наступающими с фронта, или с тактическим воздушным десантом; мероприятия по прикрытию флангов, уничтожению засад противника, ориентированию, выдерживанию направления и обозначению положения наступающих подразделений; меры по защите от обвалов, лавин, селей; порядок обеспечения подразделений необходимым горным снаряжением

223. В ходе огневой подготовки и огневой поддержки атаки противник подавляется и уничтожается одновременно на всех ярусах и наиболее надежно в опорных пунктах, прилегающих к дорогам и направлениям наступления подразделений, на перевалах и командных высотах. Гаубичная артиллерия и минометы используются, как правило, для поражения противника на обратных скатах высот. Основным средством поражения противника на нижнем ярусе является огонь прямой наводкой орудий, танков, боевых машин пехоты и противотанковых средств, на втором ярусе — огонь артиллерии и минометов, на последующих ярусах — удары авиации и огонь гаубичной артиллерии.

При наступлении по узким горным долинам и ущельям (каньонам) боевой порядок батальона (роты) строится более глубоким. Предусматривается заблаговременное развертывание части артиллерии в готовности к открытию огня до втягивания в ущелье первого эшелона батальона.

224. Мотострелковые подразделения на труднодоступных участках атакуют противника обычно в пешем порядке. При этом мотострелковая рота может усиливаться противотанковым, гранатометным и зенитным подразделениями.

Танки на труднодоступной местности наступают в цепи мотострелковых подразделений или за ними по доступным направлениям. Боевые машины пехоты (бронетранспортеры) действуют за танками и огнем своего оружия

уничтожают цели противника, препятствующие продвижению атакующих подразделений. Личный состав мотострелковых подразделений, используя огонь танков и артиллерии, преодолевает препятствия и совместно с инженерно-саперными подразделениями обеспечивает дальнейшее продвижение танков.

Зенитное подразделение прикрывает атакующие подразделения, действуя с учетом рельефа местности и направлений, с которых возможны удары воздушного противника, особенно с малых высот.

225. В ходе наступления в горах командир батальона (роты) особое внимание уделяет ведению разведки и обеспечению флангов. Разведка ведется большим, чем в обычных условиях, количеством разведывательных (боевых разведывательных) дозоров, наблюдательных постов и наблюдателей. Обеспечение открытых флангов батальона (роты) достигается построением боевого порядка рот (взводов) уступом, усилением наблюдения и ведением разведки на направлениях возможного скрытного подхода противника, а также постоянной готовностью к маневру второго эшелона (резерва) в стороны флангов или на угрожаемое направление.

226. При наступлении по узкой горной долине батальон в первую очередь овладевает прилегающими высотами, с которых простреливается долина. При этом особое внимание обращается на согласованные действия подразделений, наступающих одновременно по долине и хребту.

При атаке высоты с многоярусным расположением огневых средств артиллерия с подходом атакующих подразделений к высоте переносит огонь по огневым средствам на верхних ярусах, особенно по фланкирующим. Если высоту можно обойти, то часть сил батальона (роты) атакует с фронта, а обходящие подразделения — с фланга и тыла. Высоты с одноярусным расположением огневых средств также атакуются по возможности одновременно с разных направлений.

В ходе наступления, особенно при выходе в долины и на горные плато, подразделения должны быть в постоянной готовности к отражению контратак противника.

227. Горным перевалом или ущельем батальон (рота), наступающий с фронта, овладевает самостоятельно или во взаимодействии с обходящим отрядом и тактическим воздушным десантом.

Овладение перевалом или ущельем начинается обычно с захвата прилегающих к нему высот и уничтожения противника на скатах, обращенных к перевалу или ущелью. Батальон (рота) после овладения прилегающими высотами (высотой) частью сил с захваченного рубежа сковывает противника, непосредственно обороняющего перевал или ущелье, а главными силами атакой во фланг и в тыл уничтожает его и овладевает перевалом (высотой) или ущельем.

Танки и боевые машины пехоты (бронетранспортеры) двигаются по доступной местности, уничтожая огневые средства противни-

ка, препятствующие продвижению батальона (роты) и подразделений, обходящих противника с флангов.

В зависимости от обстановки мотострелковые подразделения могут наступать в пешем порядке и без огневой связи с танками и боевыми машинами пехоты (бронетранспортерами). Танки в этом случае под охраной мотострелковых подразделений, действующих десантом на них или в пешем порядке, а боевые машины пехоты (бронетранспортеры) с частью личного состава своих подразделений перемещаются в предбоевом порядке по доступным направлениям (дорогам). С выходом на доступную местность они быстро развертываются и поддерживают наступление мотострелковых подразделений.

После овладения перевалом или ущельем батальон (рота) действует в зависимости от поставленной задачи. Решением командира батальона (роты) или старшего командира организуется охрана и оборона подходов к перевалу, важных участков дорог, мостов, тоннелей и выходов из ущелья.

228. Каньоны, пересекающие направление наступления, преодолеваются, как правило, с ходу по захваченным переходам. Если переход захватить не удалось, то мотострелковые подразделения, используя не занятые противником участки, преодолевают каньон, выходят во фланг или в тыл противнику, обороняющему переход, и при поддержке огня танков и артиллерии внезапной атакой овладевают им. Когда обойти противника, обороняющего

переход, невозможно, батальон (рота) овладевает им атакой с фронта. В этом случае каньон преодолевают в первую очередь мотострелковые подразделения под прикрытием огня артиллерии и танков. Танки и артиллерия преодолевают каньон вслед за мотострелковыми подразделениями по имеющемуся или оборудованному переходу.

229. Горные реки форсируются в ходе наступления, как правило, вброд, а там, где возможно, оборудуются десантные, паромные и мостовые переправы. На переправах усиливаются комендантская, спасательная и эвакуационная службы, а также выставляются речные заставы. Границы бродов обозначаются хорошо видимыми знаками. Дно реки расчищается от крупных валунов. Для переправы личного состава закрепляются канаты.

230. Мотострелковый батальон (рота), назначенный в обходящий отряд, усиливается подразделениями артиллерии (минометов), противотанковым, гранатометным, инженерно-саперным и другими подразделениями, а также обеспечивается повышенным запасом ракет, боеприпасов, горным снаряжением, поддерживается огнем артиллерии и ударами боевых вертолетов.

Обходящий отряд, используя скрытые подступы и промежутки в боевых порядках противника, смело проникает в глубину его обороны, овладевает прилегающими к перевалу (проходу) высотами, а затем самостоятельно или во взаимодействии с батальоном, наступающим с фронта (тактическим воздушным

десантом), атакует противника во фланг и в тыл и овладевает перевалом (проходом).

231. Второй эшелон перемещается рассредоточенно на направлении сосредоточения основных усилий ближе к подразделениям первого эшелона.

Командно-наблюдательный пункт батальона (роты), а также подразделения технического обеспечения и тыла батальона приближаются к боевым порядкам рот первого эшелона.

10. Наступление в лесу

232. На действия подразделений в лесу оказывают влияние: закрытая местность с наличием больших заболоченных участков; ограниченное количество дорог, доступных для движения подразделений; возможность длительного застоя отравляющих веществ, возникновения лесных пожаров и другие условия. Все это затрудняет маневр, особенно техники, ограничивает применение танков и боевых машин пехоты, управление подразделениями и поддержание взаимодействия, усложняет ориентирование, наблюдение и корректирование огня.

Лес позволяет противнику широко применять при обороне различные заграждения, разрушения и использовать пожары. В то же время лес благоприятствует скрытному подходу и развертыванию войск для наступления.

233. Наступление в лесу ведется по направлениям, преимущественно вдоль дорог и просек, в сочетании с обходами и охватами. Мо-

тострелковые подразделения наступают обычно в первом эшелоне, как правило, в пешем порядке. Танковая рота и минометная (артиллерийская) батарея обычно повзводно, а гранатометное и противотанковое подразделения — и по отделениям придаются мотострелковым ротам (взводам) первого эшелона, наступающим на направлении сосредоточения основных усилий.

234. При организации наступления в лесу командир батальона (роты) кроме обычных вопросов определяет: азимут направления наступления для подразделений первого эшелона и другие мероприятия по ориентированию и взаимному опознаванию войск; порядок преодоления лесных завалов и труднопроходимых участков местности, порядок тушения очагов пожара или направления их обхода; порядок уничтожения противника, ведущего огонь с деревьев и оставшегося в тылу наступающих подразделений. Боевые задачи подразделениям он ставит, как правило, по карте.

Организуя взаимодействие, командир батальона (роты) особенно детально согласовывает действия подразделений, наступающих с фронта, по захвату перекрестков дорог, просек, межозерных дефиле и других важных объектов с действиями обходящих отрядов.

235. Наступление на противника, передний край обороны которого проходит по опушке леса, начинается атакой и захватом выступов леса. После овладения выступами леса батальон (рота) решительной атакой во фланг и в

тыл противнику уничтожает его в опорных пунктах на опушке леса, затем стремительно проникает в лес и развивает наступление по доступным направлениям, обеспечивая свои фланги и тыл.

В глубине леса батальон (рота) атакует противника на более узком фронте и с близких расстояний, обходя большие поляны и вырубки.

Для обхода и атаки во фланг и в тыл опорных пунктов противника, прикрывающих дороги, просеки, поляны и межозерные дефиле, командир батальона (роты) выделяет необходимые силы и средства.

Танки действуют обычно в цепи мотострелковых подразделений или за ними. Личный состав мотострелковых подразделений при этом указывает им цели, уничтожает противотанковые средства противника и совместно с инженерно-саперными подразделениями обеспечивает преодоление лесных завалов и других заграждений. Боевые машины пехоты (бронетранспортеры) в этом случае действуют за танками и огнем своего оружия уничтожают цели противника, препятствующие продвижению атакующих подразделений. Автомобили мотострелковых подразделений следуют за вторым эшелоном батальона, находясь, как правило, в батальонной колонне.

Обеспечение открытых флангов достигается высылкой на них подразделений от батальона (роты) для ведения разведки, усилением наблюдения за угрожаемыми направлениями, построением боевого порядка уступом, а так-

же прочесыванием леса в местах вероятных засад противника.

Для уничтожения противника, ведущего огонь с деревьев, командир роты обычно назначает снайперов, автоматчиков и пулеметчиков.

Перед выходом из леса командир батальона должен заранее организовать разведку противника и впереди лежащей местности, а также предусмотреть перестроение боевого порядка во избежание потерь от внезапного огня противника.

Второй эшелон до ввода в бой продвигается, как правило, в предбоевом порядке ближе к первому эшелону, чем в обычных условиях.

Подразделения технического обеспечения и тыла батальона приближаются, как правило, к боевым порядкам рот и располагаются вблизи дорог и просек.

11. Наступление в пустыне

236. На действия подразделений в пустыне оказывают влияние: труднопроходимые барханные пески, мокрые солончаки и отдельные каменистые участки пустынь; трудность и сложность маскировки и ориентирования; резкие колебания температуры в течение суток; частые ветры с перемещением больших масс песка, затрудняющего наблюдение и ведение огня, а также вредно влияющего на работу вооружения и техники; отсутствие во многих районах источников воды, топлива и строительных материалов.

237. Наступление в пустыне осуществляется, как правило, с ходу по отдельным направлениям с широким применением маневра для обхода и охвата открытых флангов и атаки противника в тыл.

Для активных и решительных наступательных действий чаще используется ночное время.

Боевой порядок строится с учетом возможности ведения самостоятельных действий, при этом особое внимание уделяется обеспечению открытых флангов.

238. При организации наступления командир батальона (роты) кроме обычных вопросов определяет: азимут направления наступления; порядок обозначения маршрутов для выхода на рубеж перехода в атаку; мероприятия по маскировке, обеспечению флангов и тыла, подготовке вооружения и техники к применению во время песчаных бурь и защите личного состава при резких изменениях метеорологических условий, предупреждению тепловых ударов; порядок обеспечения подразделений водой и топливом; меры по повышению проходимости колесных машин, а также по поддержанию санитарно-гигиенического состояния на пунктах водоснабжения и в местах расположения личного состава.

239. Батальон (рота) начинает атаку после огневой подготовки атаки, которая проводится обычно по отдельным очагам обороны и опорным пунктам.

Во время огневой подготовки атаки для уничтожения и подавления огневых средств

противника, особенно противотанковых, широко применяются орудия и танки, выделенные для стрельбы прямой наводкой, а также противотанковые управляемые ракетные комплексы и противотанковые гранатометы.

Обеспечение открытых флангов при бое в глубине обороны достигается ведением разведки и усилением наблюдения на угрожаемых направлениях и продвижением второго эшелона (резерва) ближе к угрожаемому флангу.

240. Для выхода в тыл противнику и уничтожения его средств ядерного и химического нападения, наземных элементов разведывательно-ударных комплексов, пунктов управления, захвата оазисов, узлов дорог, источников воды и других важных объектов, а также для содействия подразделениям, наступающим с фронта, в окружении и уничтожении противника батальон (рота) может действовать в качестве обходящего (рейдового) отряда.

241. Подразделения технического обеспечения и тыла развертываются вблизи источников воды. Проводятся мероприятия по предохранению вооружения и техники от пыли и песка, машины обеспечиваются дополнительными запасами горючего, воды, фильтрами и укомплектовываются средствами повышения проходимости, создаются дополнительные запасы воды в подразделениях и у личного состава. Выставляются указатели направления движения и расстояния до населенных пунктов, источников воды и важных ориентиров. Медицинский пункт приближается к первому

эшелону. Личному составу заблаговременно делаются предохранительные прививки. Принимаются меры по борьбе с переносчиками природно-очаговых заболеваний и по предупреждению тепловых и солнечных ударов.

12. Наступление в северных районах и зимой

242. На действия подразделений в северных районах оказывают влияние: обширные районы тундровой, заболоченной лесотундровой и лесной, а на отдельных направлениях горной местности с большим количеством озер, валунов и каменистых россыпей; ограниченное количество дорог; трудность выполнения задач по инженерному оборудованию местности в скальном и болотистом грунтах; сложность ориентирования и маскировки; суровый климат с продолжительной зимой, глубокий снежный покров, низкая температура и повышенная стойкость отравляющих веществ; полярные ночь и день, сложные метеорологические условия, ионосферные и геомагнитные возмущения (бури).

243. Батальон (рота) может наступать в составе полка (батальона) или самостоятельно на отдельном направлении. Для захвата в тылу противника узлов дорог, мостов и других важных объектов, уничтожения средств ядерного и химического нападения, пунктов управления, нарушения работы тыла, а также для содействия подразделениям, наступающим с фронта, батальон (рота) может быть наз-

начен для действий в качестве обходящего отряда.

При наступлении подразделений мотострелкового батальона на труднопроходимой местности вдоль дорог или по отдельным направлениям минометная (артиллерийская) батарея повзводно, а гранатометное и противотанковое подразделения — и по отделениям могут придаваться ротам (взводам), действующим на наиболее важных направлениях.

Танковому батальону (роте) при действиях на труднопроходимой местности, как правило, придаются мотострелковые и инженерно-саперные подразделения.

244. При организации наступления командир батальона (роты) кроме обычных вопросов определяет: наличие открытых флангов и незанятых промежутков в обороне противника, места возможных засад; направления, выгодные для действий танковых и мотострелковых подразделений, азимут направления наступления и порядок преодоления труднопроходимых участков; количество пунктов обогрева и другие меры по предупреждению переохлаждения и обморожения личного состава; порядок подготовки вооружения, техники и средств индивидуальной защиты к применению в условиях низких температур, а также окрашивания вооружения и техники под фон местности и обеспечения подразделений маскировочными костюмами.

Командир батальона (роты) при наступлении из положения непосредственного соприкосновения с противником принимает меры

к заблаговременной подготовке исходного района (исходных позиций), уделяя особое внимание устройству окопов из снега и убежищ для обогрева личного состава.

В условиях полярной ночи командир батальона (роты) предусматривает тщательное ориентирование и создает дополнительный запас средств освещения. При наступлении в распутицу принимаются меры к повышению проходимости машин, заблаговременному созданию дополнительных запасов ракет, боеприпасов, горючего и продовольствия, а также предусматривается прием материальных средств с вертолетов и самолетов.

245. Наступление ведется вдоль дорог, рек и по другим доступным направлениям; между батальонами и ротами могут быть значительные промежутки. Это требует организации разведки на флангах и постоянного непосредственного охранения подразделений, особенно в период полярной ночи и в туман.

При глубоком снежном покрове и в других сложных условиях атака мотострелковых подразделений обычно осуществляется в пешем порядке. При этом танки наступают в цепи мотострелковых подразделений или за ними. Боевые машины пехоты (бронетранспортеры) в этом случае действуют за танками и огнем своего оружия уничтожают противника, препятствующего продвижению своих подразделений и танков. На труднодоступных направлениях они продвигаются, как правило, по дорогам.

Спешенные мотострелковые подразделения

при глубоком снежном покрове наступают на лыжах. Спешивание личного состава и постановка на лыжи производятся, как правило, на большем, чем в обычных условиях, удалении от противника. Атака на боевых машинах пехоты (бронетранспортерах) возможна по насту или ледовому пространству.

В ходе боя в глубине обороны противника мотострелковый батальон (рота), а также танковый батальон на плавающих танках, используя открытые фланги и озера, выходят в тыл опорных пунктов противника, особенно прикрывающих дороги, дефиле, перевалы, а также созданных в населенных пунктах, и решительно атакуют их при поддержке огнем артиллерии и других огневых средств с фронта.

Батальон (рота), действующий в обходящем отряде, используя промежутки и открытые фланги в боевых порядках противника, скрытно проникает в глубину обороны, внезапными огневыми ударами и атакой уничтожает противника, захватывает указанные объекты (рубежи) или атакой с тыла содействует подразделениям, наступающим с фронта. При действиях в озерных районах обходящий отряд выходит в тыл противнику, преодолевая водные преграды на плавающих машинах.

Глава пятая

ВСТРЕЧНЫЙ БОЙ

246. Встречный бой возможен в различных условиях боевой обстановки: в ходе марша, при проведении контратак в обороне, а также при развитии наступления. Цель встречного боя — разгром наступающего противника в короткие сроки, захват инициативы и создание выгодных условий для дальнейших действий.

Встречный бой характеризуется: резким изменением обстановки и скоротечностью боевых действий, быстрым сближением сторон, вступлением их в бой с ходу; напряженной борьбой за выигрыш времени, захват и удержание инициативы и создание огневого превосходства над противником; наличием в боевых порядках сторон значительных промежутков и открытых флангов, допускающих свободу маневра. Упреждение противника в развертывании в боевой порядок, открытии огня и переходе в атаку имеет решающее значение.

247. Батальон может вести встречный бой самостоятельно, действуя в передовом отряде (авангарде), или в составе главных сил полка, а рота — в головной (боковой) походной заставе или в составе главных сил батальона.

Передовой отряд до рубежа, который он должен захватить, ведет встречный бой лишь в том случае, если обойти противника невозможно или нецелесообразно.

Авангард (головная походная застава) должен уничтожить разведку на своем маршруте движения, во встречном бою разгромить походное охранение противника, сковать его главные силы и обеспечить выгодные условия для развертывания и вступления в бой главных сил полка (передового отряда, авангарда).

Батальону (роте) во встречном бою ставится **ближайшая задача** и указывается **направление продолжения наступления.**

Ближайшая задача батальона, действующего в передовом отряде, заключается в захвате и удержании указанного рубежа, нанесении огнем всех средств поражения головным подразделениям противника и обеспечении выдвижения и развертывания главных сил полка.

Ближайшая задача батальона, действующего в авангарде, заключается в уничтожении подразделений охранения противника, сковывании активными действиями его основных сил и обеспечении развертывания и вступления в бой главных сил полка.

Ближайшая задача роты, действующей в головной походной заставе, заключается в уничтожении подразделений разведки и охранения, захвате выгодного рубежа и обеспечении развертывания главных сил батальона.

Ближайшая задача батальона (роты), действующего в составе главных сил полка (батальона), заключается в разгроме на своем направлении основных сил батальона (роты) первого эшелона противодействующей части (подразделения) противника, уничтожении или захвате его артиллерии и овладении рубежом, обеспечивающим выгодные условия для уничтожения подходящих резервов и развития наступления.

Боевой порядок во встречном бою должен обеспечить нанесение сильного первоначального удара. Он строится, как правило, в один эшелон с выделением сильного резерва. Боевой порядок роты строится в один эшелон.

В целях своевременного обнаружения противника заблаговременно, до начала выдвижения головной походной заставы, высылается разведывательный (боевой разведывательный) дозор.

248. С завязкой боя головной походной заставой командир передового отряда (авангарда) быстро оценивает обстановку, принимает решение на встречный бой, ставит задачи подразделениям, выдвигается к головной походной заставе. На основе результатов боя головной походной заставы, личных наблюдений и данных разведки он на местности уточняет свое решение и доводит уточненные задачи до подразделений, дает указания по взаимодействию и основным вопросам всестороннего обеспечения боя, а также принимает меры к воспрещению обхода противником своих флангов.

В замысле на встречный бой командир батальона определяет: направление сосредоточения основных усилий и вид маневра; способы разгрома выдвигающегося противника (какого противника, где, в какой последовательности и как разгромить с указанием порядка огневого поражения и мер по его обману); боевой порядок.

249. При постановке задач командир батальона **в боевом приказе (боевом распоряжении)** обычно указывает:

— головной походной заставе — состав, маршрут движения, какой рубеж и к какому времени захватить и удерживать для обеспечения развертывания главных сил, а также порядок действий с началом их атаки;

— подразделениям приданной артиллерии, минометной (артиллерийской) батарее, гранатометному подразделению — задачи по поддержке боя головной походной заставы и главных сил, районы огневых позиций и время готовности к открытию огня, сигналы открытия, переноса и прекращения огня, порядок перемещения в ходе боя;

— мотострелковым (танковым) ротам — ближайшую задачу и направление продолжения наступления, рубеж перехода в атаку, время атаки и маршрут выхода на рубеж перехода в атаку, кто поддерживает;

— резерву — состав, место в боевом порядке, направление и порядок перемещения в ходе боя;

— противотанковому подразделению — задачи по прикрытию флангов или танкоопасных направлений, огневые позиции (рубежи развертывания), время их занятия, порядок открытия и прекращения огня, а также порядок перемещения в ходе боя;

— зенитному подразделению — в каких направлениях вести разведку воздушного противника и какие подразделения прикрыть от ударов с воздуха при выдвижении, развертывании и в ходе боя, место в боевом порядке и порядок перемещения;

— другим подразделениям усиления — порядок обеспечения выдвижения подразделений батальона, их развертывания и атаки, место в боевом порядке и порядок перемещения в ходе боя.

При постановке задач командир роты, назначенной в головную походную заставу, **в боевом приказе** указывает:

— головному дозору — состав, боевую задачу, порядок действий при встрече с противником и доклада об обстановке;

— мотострелковым (танковым) взводам — боевую задачу, порядок действий при встрече с противником;

— подразделениям усиления — задачи, к выполнению которых быть готовыми, место в походном и боевом порядках роты.

Командир роты, действующей в составе главных сил батальона, при постановке задач мотострелковым (танковым) взводам указывает боевую задачу, рубеж и время перехода в атаку, порядок взаимодействия.

250. Встречный бой передового отряда (авангарда) начинается обычно боем головной походной заставы, которая при встрече с разведкой и подразделениями охранения противника огнем и решительными действиями с ходу уничтожает их и продолжает выполнять поставленную задачу. Встретив превосходящего по силе противника, головная походная застава занимает выгодный рубеж, огнем, активными действиями на широком фронте сковывает его главные силы. Удерживая занятый рубеж, она обеспечивает маневр и развертывание главных сил батальона, а с переходом их в атаку наступает в указанном ей направлении обычно в первом эшелоне батальона.

Артиллерийские подразделения с ходу занимают огневые позиции, открывают огонь по подходящим колоннам противника, подавляют его артиллерию, противотанковые средства и поддерживают бой головной походной заставы, а также выдвижение, развертывание и бой главных сил батальона. Противотанковое подразделение выдвигается на угрожаемое направление для прикрытия развертывания главных сил батальона.

Передовой отряд (авангард) под прикрытием головной походной заставы и огня артиллерии, используя скрытые подступы, а иногда и маскировку аэрозолями (дымами), быстро выходит на направление сосредоточения основных усилий, с ходу развертывается в боевой порядок и стремительной атакой, как правило, во фланг или в тыл завершает унич-

тожение походного охранения противника. Уничтожив походное охранение противника, передовой отряд стремительно захватывает указанный ему рубеж и удерживает его до подхода главных сил полка, а авангард смело прорывается к главным силам противника и сковывает их. В последующем передовой отряд и авангард действуют обычно в составе первого эшелона полка.

Зенитные средства, находясь в боевых порядках, перемещаются за атакующими подразделениями в постоянной готовности к ведению огня по воздушным целям.

Заграждения и препятствия подразделения батальона обходят или преодолевают с ходу.

Если на направлении действий батальона высаживается тактический воздушный десант, командир батальона принимает все меры к тому, чтобы быстрее соединиться с ним и совместными действиями выполнить поставленную задачу.

Разведывательный (боевой разведывательный) дозор ведет разведку колонны главных сил противника, выявляет состав и направление выдвижения его вторых эшелонов (резервов).

251. В том случае, когда противник превосходящими силами упредил передовой отряд в выходе на указанный ему рубеж, а авангард (головную походную заставу) в развертывании и ведет наступление, батальон огнем всех средств и активными действиями на достигнутом рубеже сковывает противника на широком фронте, наносит ему поражение и

обеспечивает наиболее выгодные условия для развертывания главных сил полка (батальона). Мотострелковые подразделения при этом спешиваются. Танки и боевые машины пехоты (бронетранспортеры) занимают огневые позиции за укрытиями и поражают противника огнем. Автомобили отводятся в укрытое место.

252. Командир батальона (роты), находящегося в составе главных сил полка (батальона), с получением боевой задачи на встречный бой принимает решение по карте, обычно в движении. Постановку задач подразделениям, организацию взаимодействия, управления и всестороннего обеспечения бся он осуществляет, как правило, по радио. В последующем эти вопросы он уточняет на местности.

Батальон (рота) скрытно, соблюдая меры по защите от высокоточного оружия, с максимально допустимой скоростью выходит на свое направление, развертывается в боевой порядок, стремительно атакует противника и развивает наступление в глубину.

253. При попытке противника перейти к обороне на выгодном рубеже батальон (рота) огнем и решительной атакой с ходу расчленяет его боевой порядок, уничтожает противника, захватывает этот рубеж и продолжает выполнять поставленную задачу.

Обнаружив отход противника, батальон (рота) немедленно переходит к преследованию, уничтожает подразделения прикрытия, стремительно прорывается к его главным си-

лам и во взаимодействии с подразделениями, ведущими преследование по параллельным маршрутам, уничтожает их.

Батальон (рота), действующий на заходящем фланге, должен стремительно по кратчайшим путям выйти на направление отхода противника и решительно атаковать его.

254. Рота, действующая в боковой походной заставе, при встрече с противником огнем и активными действиями на выгодных рубежах сковывает его и обеспечивает главным силам полка возможность маневра для выполнения поставленной задачи.

При развертывании полка (батальона) в сторону фланга боковая походная застава действует так же, как и головная походная застава.

255. Подразделения технического обеспечения и тыла батальона с завязкой встречного боя развертываются за боевым порядком батальона по возможности в труднодоступном для танков районе. Медицинский пункт батальона и пункты технического наблюдения перемещаются за атакующими подразделениями батальона.

Глава шестая

БОЙ В ОКРУЖЕНИИ И ВЫХОД ИЗ ОКРУЖЕНИЯ

256. Бой в окружении требует от подразделений большой выдержки, инициативы и упорства. Недостаток сил и средств должен восполняться активностью и стойкостью подразделений батальона (роты) в бою, искусным маневром, умелым использованием внезапности и применением военной хитрости.

257. Окружение является следствием неудачного исхода оборонительного боя, выхода противника на фланги и в тыл батальону (роте). В обороне должно оказываться решительное противодействие попыткам противника осуществить окружение. В этих целях командир батальона (роты) обязан: усилить наблюдение, организовать дополнительно разведку и огневые засады на флангах, стыках и в промежутках, надежно обеспечив их противотанковым огнем и заграждениями; стремиться не только предотвратить окружение, но и разгромить обходящие подразделения противника; организовать сосредоточение огня, особенно противотанкового, всех средств на угрожаемых флангах; перегруппировать силы и средства, в первую очередь танки и

боевые машины пехоты, выдвинуть на угрожаемое направление второй эшелон (резерв), не допустить расчленения боевого порядка батальона (роты) и выхода противника на фланги и в тыл; во взаимодействии с силами старшего командира смело, быстро и решительно контратаковать обходящие подразделения противника во фланг и в тыл, широко используя огонь артиллерии и помощь соседей.

258. Батальон (рота), оказавшийся в тылу наступающего противника или в окружении, активными и решительными действиями должен сковать как можно больше его сил и быть готовым длительное время вести боевые действия.

При бое в окружении батальон (рота) должен прочно удерживать занимаемый район (опорный пункт), воспрещать расчленение окруженных подразделений, не терять непосредственного соприкосновения с противником и не допускать сосредоточения своих подразделений на небольшом участке местности, где они легко могут быть поражены ударами всех видов оружия. Для этого командир батальона (роты) обязан: создать сплошной фронт круговой обороны, надежно обеспечить стыки между подразделениями и прочно удерживать занимаемый район (опорный пункт); подчинить себе подразделения, не входящие в состав батальона (роты), но оказавшиеся в окружении, и поставить им задачи; поддерживать высокий боевой дух в подразделениях, организованность и постоянную боевую готов-

ность; установить и поддерживать взаимодействие с подразделениями, действующими вне окружения, и своевременно обозначать положение подчиненных подразделений для своей авиации; огнем всех средств и участием в контратаках, проводимых старшим командиром, противодействовать атакам противника, направленным на расчленение боевого порядка, и уничтожать противника, вклинившегося в оборону; быстро и скрытно маневрировать подразделениями, огневыми средствами, особенно танками и боевыми машинами пехоты, перебрасывая их на угрожаемые направления, и своевременно восстанавливать резерв; обеспечить посадку вертолетов в своем расположении и организовать прием и сбор грузов, выбрасываемых с самолетов; установить жесткий режим расхода ракет, боеприпасов, продовольствия и горючего.

259. Выход батальона (роты) из окружения проводится с разрешения старшего командира, организованно и внезапно для противника. Батальон (рота) может выходить из окружения в составе полка (батальона) и самостоятельно. Выход из окружения мелкими группами и без вооружения и техники недопустим.

Выход из окружения заключается в прорыве кольца окружения на выбранном участке (направлении) батальоном (ротой) самостоятельно или ведением встречных боевых действий из района окружения и подразделениями с внешнего фронта в целях соединения со своими войсками.

Командир батальона (роты) должен разведкой и в ходе ведения боевых действий установить слабые места в расположении противника, наличие и места расположения его резервов и огневых средств в глубине, а также характер местности на выбранном для прорыва направлении.

При выборе места прорыва для выхода из окружения командир батальона (роты) должен учесть удаление от своих войск, в сторону которых совершается прорыв, характер помощи с внешнего фронта окружения и действия своей авиации, особенно вертолетов.

Выход из окружения лучше осуществлять ночью или в других условиях ограниченной видимости. Чем стремительнее осуществляется прорыв, тем меньше потерь понесут подразделения.

260. Боевой порядок батальона (роты) для выхода из окружения строится из подразделений прорыва, подразделений, выделенных для прикрытия прорыва, обеспечения флангов (заслонов), и резерва.

Для прорыва кольца окружения командир батальона (роты) назначает не менее половины всех подразделений и бóльшую часть приданной артиллерии и танков. Подразделения, выделенные для прикрытия и в заслоны, усиливаются артиллерией, танками, подразделением инженерных войск со средствами заграждений. Часть сил и средств подразделений прикрытия предусматривается использовать на участке отвлекающих действий. Резерв располагается на таком месте, откуда

обеспечивается возможность выдвижения в короткие сроки для поддержки боя подразделений, выделенных для прорыва, а также для развития их успеха.

261. При выходе из окружения батальону указываются ближайшая и дальнейшая задачи; роте — ближайшая задача и направление продолжения наступления.

Ближайшей задачей батальона может быть уничтожение противника на направлении прорыва и образование бреши во фронте окружения. **Дальнейшая задача батальона** заключается в выходе подразделений из окружения и соединении их с войсками, действующими навстречу им в целях содействия выходу из окружения, или в овладении районом, обеспечивающим выгодные условия для дальнейших действий.

Ближайшая задача роты обычно заключается в уничтожении противника на направлении прорыва и образовании бреши во фронте окружения. **Направление продолжения наступления** определяется с таким расчетом, чтобы обеспечивалось соединение с подразделениями, действующими с внешнего фронта окружения навстречу роте, или выход роты в район, выгодный для дальнейших действий.

262. Принимая решение на прорыв и выход из окружения, командир батальона (роты) кроме обычных вопросов определяет: участок, направление и время прорыва фронта окружения, а также участок отвлекающих действий; силы и средства для прорыва, прикрытия и обеспечения флангов (заслонов) и их зада-

чи; исходное положение подразделений, предназначенных для прорыва, порядок и время его занятия; порядок выхода из окружения, очередность отхода подразделений, прикрывающих прорыв и выделенных в заслоны; порядок взаимодействия подразделений с войсками, действующими вне кольца окружения.

263. В боевом приказе на прорыв и выход из окружения командир батальона (роты) при постановке задач указывает:

— подразделениям, назначенным для прорыва, — средства усиления, задачи, исходное положение для прорыва и время его занятия;

— подразделениям прикрытия — средства усиления, задачу, участок отвлекающих действий, какие силы и средства выделить для прикрытия флангов (в заслоны), кто поддерживает, время и порядок отхода;

— резерву — состав, район сосредоточения и порядок перемещения;

— приданным артиллерийскому и зенитному подразделениям, минометной (артиллерийской) батарее, гранатометному, противотанковому подразделениям и противотанковому отделению — задачи по огневому поражению противника и прикрытию от его ударов с воздуха, время и порядок выхода из окружения.

264. Организуя взаимодействие, командир батальона (роты) основное внимание должен сосредоточить на согласовании встречных боевых действий своих подразделений и войск,

действующих вне окружения, по времени, направлениям действий и захватываемым ими рубежам. В целях всестороннего обеспечения боя он указывает: задачи разведке (наблюдателям); мероприятия по обеспечению скрытности и внезапности прорыва; характер и порядок инженерного оборудования местности на участке прорыва и рубеже прикрытия; места, время и способы проделывания проходов в заграждениях противника, что и в какое время должно быть заминировано, разрушено или уничтожено; организацию управления при прорыве, порядок обозначения своего положения для авиации и опознавания своих войск, действующих с внешнего фронта окружения; порядок эвакуации раненых и больных, а также вооружения и техники, назначая ответственных за это командиров.

265. Подразделения, назначенные для прорыва, атакуют противника после огневой подготовки. К участию в огневой подготовке могут привлекаться танки. Ночью иногда выгодно атаковать противника внезапно, без огневой подготовки. В этом случае артиллерия открывает огонь с началом атаки. Стремительной атакой эти подразделения прорывают фронт окружения и устанавливают связь с войсками, действующими навстречу им. После прорыва подразделения, участвующие в нем, используются для развития и расширения прорыва или для того, чтобы не допустить закрытия противником образовавшейся бреши и обеспечить вывод остальных окруженных подразделений.

Подразделения, выделенные для прикрытия, должны активными действиями ввести противника в заблуждение и отвлечь часть его сил от направления прорыва. Во время прорыва они удерживают занимаемые позиции, не допуская сужения фронта окружения, и отходят только по приказу командира батальона (роты). Отход их осуществляется от рубежа к рубежу под прикрытием огня всех видов оружия, аэрозолей (дымов), заграждений и заслонов. Танки, выделенные для обеспечения флангов (в заслоны), отходят последними, прикрывая огнем отход подразделений прикрытия. После выхода батальона (роты) из кольца окружения и до соединения со своими войсками заслоны действуют в качестве боковых походных застав.

266. Командир батальона (роты) при выходе из окружения следует с подразделениями, осуществляющими прорыв.

Все окруженные подразделения обеспечиваются радиоданными для связи с войсками, действующими в районах, намеченных для выхода из окружения.

267. Подразделения технического обеспечения и тыла батальона выходят из окружения вслед за подразделениями, совершающими прорыв. Транспортные средства в первую очередь предоставляются для эвакуации раненых и больных. Вооружение, техника, ракеты, боеприпасы, горючее и другие материальные средства, которые не могут быть эвакуированы, уничтожаются только по приказу командира батальона (роты).

Глава седьмая

МОТОСТРЕЛКОВЫЙ БАТАЛЬОН (РОТА) В ТАКТИЧЕСКОМ ВОЗДУШНОМ ДЕСАНТЕ

268. Мотострелковый батальон (рота) может быть назначен в тактический воздушный десант для захвата и удержания до подхода своих войск важных рубежей (объектов), для нанесения ударов во фланг и в тыл выдвигающемуся противнику, уничтожения (вывода из строя) средств ядерного и химического нападения, наземных элементов разведывательно-ударных комплексов и пунктов управления, захвата гидросооружений, мостов, переправочных средств, участков, удобных для форсирования и переправы частей (подразделений), перевалов, горных проходов (долин) и выполнения других задач. Тактический воздушный десант может применяться в обороне и наступлении.

Десантирование батальона (роты) осуществляется одним вылетом части (подразделений) вертолетов. По окончании высадки тактического воздушного десанта часть (подразделения) вертолетов остается в районе десантирования для огневой поддержки десанта, маневра силами и средствами в ходе боя или

убывает за линию фронта после огневой поддержки боя.

Боевые действия тактического воздушного десанта в тылу противника поддерживаются силами и средствами командира, по решению которого он применяется. Они отличаются высокой маневренностью, стремительностью и предельным напряжением моральных и физических сил личного состава.

Мотострелковый батальон (рота) в тактическом воздушном десанте действует, как правило, без тяжелого вооружения и техники. Он может усиливаться артиллерийскими, зенитными, разведывательными подразделениями, а также подразделениями инженерных и химических войск.

269. Тактическому воздушному десанту назначаются исходный район для десантирования, полоса пролета, основной и запасный районы десантирования.

Исходный район для десантирования включает основные и запасные посадочные площадки и район сосредоточения. При значительном удалении района сосредоточения от посадочных площадок может также назначаться район ожидания.

Посадочные площадки предназначаются для завершения подготовки к десантированию части (подразделений) вертолетов, погрузки в вертолеты вооружения, техники, других материальных средств, посадки личного состава десанта и взлета на десантирование. Они могут назначаться непосредственно в районе сосредоточения десанта или вблизи

его района ожидания. Запасные посадочные площадки используются при выходе из строя основных.

Район сосредоточения предназначается для скрытного расположения подразделений десанта, подготовки их к десантированию и выполнению боевой задачи. Величина района сосредоточения может быть: для батальона — **до 10 кв. км**, для роты — **до 3 кв. км.**

Район ожидания предназначается для скрытного расположения подразделений десанта и завершения подготовки их к бою. Он выбирается на удалении **до 3 км** от посадочных площадок вертолетов. Величина района ожидания, как правило, соответствует величине района сосредоточения.

Полоса пролета назначается для осуществления боевого полета части (подразделений) вертолетов из исходного района в район десантирования по маршруту, где противник имеет наименьшее количество средств противовоздушной обороны или надежно подавлен, а условия местности позволяют совершать полет на малых и предельно малых высотах.

Основной и запасный районы десантирования назначаются на местности, пригодной для посадки вертолетов и обеспечивающей выгодные условия для вступления в бой тактического воздушного десанта. Их размеры определяются исходя из замысла боя, задачи тактического воздушного десанта, условий обстановки и могут быть: для батальона — **до 5 км**, для роты — **до 2 км** по фронту и в глу-

бину. Для высадки батальона обычно назначаются одна-две площадки приземления, роты — одна в каждом районе десантирования. Размеры их определяются с учетом количества и типа вертолетов, осуществляющих десантирование батальона (роты).

270. Десантирование тактического воздушного десанта — это переброска воздушного десанта в тыл противника для выполнения боевой задачи. Оно включает взлет части (подразделений) вертолетов, боевой полет и посадку вертолетов с последующей высадкой личного состава (выгрузкой вооружения и техники) непосредственно на площадки приземления. При отсутствии достаточного количества площадок приземления десантирование личного состава может осуществляться из режима висения вертолетов или на ходу при минимальной скорости полета вертолетов (по-штурмовому).

Высадка тактического воздушного десанта проводится в короткие сроки до подхода противника к захватываемому (уничтожаемому) объекту или после его огневого (ядерного) поражения и осуществляется непосредственно на объект, вблизи него или на подступах к нему.

Высадка на объект или вблизи него осуществляется, когда наземная и противовоздушная оборона объекта противника надежно подавлена. Высадка на подступах к объекту проводится, если противник имеет сильную противовоздушную оборону, а местность или система заграждений не позволяет произво-

дить высадку с вертолетов на объект или вблизи него.

271. **Боевая задача** тактическому воздушному десанту определяется на весь период его боевых действий в тылу противника и обычно состоит из ближайшей задачи и дальнейшей задачи. При необходимости батальону (роте) может указываться район (пункт) сбора.

Ближайшая задача обычно заключается в завершении уничтожения противника в районе десантирования; уничтожении (выводе из строя) указанного объекта или захвате определенного района (рубежа).

Дальнейшая задача батальона (роты) может заключаться в удержании захваченного района (рубежа); захвате и уничтожении (выводе из строя) объектов в новом районе и выполнении других задач.

Район (пункт) сбора указывается для сбора подразделений батальона (роты) после выполнения задачи, проверки их состояния и подготовки к дальнейшим действиям. Кроме того, он может назначаться и непосредственно после высадки для сбора подразделений и уточнения им задач. Нахождение подразделений в районе (пункте) сбора должно быть кратковременным и скрытным.

272. **Боевой порядок** батальона (роты) состоит из передовой группы, подразделений первого эшелона, резерва (второго эшелона), подразделений артиллерии и других огневых средств и зенитных подразделений.

Передовая группа при десантировании предназначается для завершения уничтожения противника на площадках (площадке) приземления, их захвата и обеспечения высадки главных сил тактического воздушного десанта. Она назначается в составе одного-двух мотострелковых взводов, усиленных стрелками-зенитчиками, саперами и химиками-разведчиками. Вместе с передовой группой, как правило, десантируются разведывательный или боевой разведывательный дозор (дозорное отделение) и разведчики приданного (поддерживающего) артиллерийского подразделения.

273. Командир батальона (роты), получив задачу, уясняет ее, оценивает обстановку, принимает решение, производит расчет на посадку (погрузку) в вертолеты, отдает боевой приказ, организует взаимодействие и подготовку подразделений к предстоящим действиям.

Решением старшего командира организуется огневое поражение противника в районе боевых действий, подавление его средств противовоздушной обороны в полосе пролета и прикрытие десанта от ударов с воздуха в районе расположения, во время полета и ведения боевых действий.

При оценке обстановки командир батальона (роты) кроме обычных вопросов изучает возможный характер действий противника в полосе пролета и в районе десантирования, рубежи (объекты), подлежащие захвату (уничтожению), характер их обороны (охра-

ны), наличие и состояние площадок приземления в районе десантирования.

В решении командир батальона (роты) определяет: замысел боя (на чем сосредоточить основные усилия десанта; какого противника, где, в какой последовательности и как захватить или уничтожить с указанием порядка огневого поражения и мер по его обману); боевой порядок; порядок десантирования (какие подразделения на каких площадках совершают посадку в вертолеты и на каких площадках приземления высаживаются в районе десантирования); боевые задачи подразделениям; основные вопросы взаимодействия; организацию управления.

Штаб батальона (командир роты) производит расчет на десантирование, составляет план погрузки и посадки личного состава и перечень вооружения и материальных средств на каждый вертолет. Расчет времени при планировании десантирования ведется от установленного времени **(«Ч»)** — начала высадки передовой группы тактического воздушного десанта.

274. При постановке задач командир батальона (роты) в **боевом приказе** указывает:

— **подразделениям первого эшелона** — средства усиления, боевую задачу, кто поддерживает, количество (номера) вертолетов и посадочных площадок;

— **подразделению второго эшелона** — состав, боевую задачу, кто придает-

ся и поддерживает, номера вертолетов и посадочных площадок;

— резерву — состав, район сосредоточения, характер возможных действий после высадки, номера вертолетов и посадочных площадок;

— передовой группе — состав, боевую задачу, кто поддерживает, номера вертолетов, время высадки;

— подразделениям артиллерии и другим огневым средствам — задачи по поддержке боя воздушного десанта, номера вертолетов и посадочных площадок;

— зенитному подразделению — порядок ведения огня при отражении налетов воздушного противника, номера вертолетов и посадочных площадок.

При значительном удалении района десантирования от рубежей (объектов) захвата (уничтожения) командир батальона (роты) может указывать направление (маршрут) выдвижения, рубежи развертывания и перехода в атаку, на которые они должны выйти к установленному времени.

275. В установленное время батальон (рота) выходит в район сосредоточения, в котором он располагается, используя естественные укрытия, и тщательно маскируется. Командиры проверяют готовность подразделений к посадке (погрузке) в вертолеты в соответствии с расчетом. При назначении района ожидания батальон (рота) перемещается в него, исходя из времени, необходимого для завершения подготовки к десантированию.

С прибытием вертолетов командир батальона (роты) совместно с командиром вертолетной части (подразделения) уточняет расчет на десантирование и порядок погрузки боевой техники и посадки личного состава, площадки приземления в основном и запасном районах десантирования, порядок взаимодействия вертолетных и мотострелковых подразделений в полете и при высадке, при необходимости и боевые задачи подразделениям, а также боевой порядок в полете.

276. Боевой полет в район десантирования совершается на малых и предельно малых высотах обычно одной колонной. Впереди с интервалом 10—20 мин от главных сил десанта летят вертолеты с передовой группой. В голове колонны главных сил десанта, как правило, летят вертолеты с мотострелковыми подразделениями, а за ними — вертолеты с артиллерийскими и другими подразделениями.

Командир батальона в полете находится вместе с командиром части вертолетов, а командиры рот — с командирами подразделений вертолетов.

Для завершения подавления противника в полосе пролета, особенно его средств противовоздушной обороны, боевые, а иногда и транспортно-боевые вертолеты прикрытия, следуя впереди и на флангах колонны с десантом, ведут огонь из бортового вооружения, а подразделения десанта — из стрелкового оружия.

В полете при подходе к зоне заражения в вертолетах закрываются все форточки, люки и двери, выключаются системы подогрева и

вентиляции кабин; экипажи и личный состав десанта надевают респираторы (противогазы).

277. С подходом вертолетов передовой группы к площадке приземления противник на ней уничтожается и подавляется огнем из бортового вооружения вертолетов и стрелкового оружия, после чего производится высадка передовой группы. Затем вертолеты поднимаются в воздух, поддерживают огнем бой подразделений передовой группы и прикрывают высадку главных сил батальона (роты).

Мотострелковые подразделения передовой группы, высадившись из вертолетов, развертываются в боевой порядок, завершают уничтожение противника на площадке приземления и в прилегающем к ней районе, занимают выгодные позиции и обеспечивают высадку главных сил батальона (роты).

Зенитное подразделение, действующее в передовой группе, после высадки занимает стартовые (огневые) позиции вблизи площадки приземления на направлении выдвижения главных сил батальона (роты) и изготавливается к ведению огня по воздушным целям противника.

Саперы в это время ведут разведку площадок приземления, устраняют или обозначают заграждения и местные предметы, мешающие посадке вертолетов.

Разведывательный или боевой разведывательный дозор (дозорное отделение) после высадки ведет разведку в направлении предстоящих действий батальона (роты), выдви-

гается к рубежу захвата (объекту уничтожения, вывода из строя) и уточняет состав и положение противника, а химики-разведчики или специально подготовленное отделение ведут радиационную и химическую разведку.

Командир тактического воздушного десанта на основе данных, полученных от передовой группы, разведывательных органов и командира части (подразделений) вертолетов, при подлете главных сил к району десантирования уточняет порядок высадки, при необходимости и задачи подразделениям.

278. Главные силы десанта высаживаются в районе десантирования под прикрытием ударов авиации, боевых вертолетов и огня поддерживающей артиллерии. Командир батальона (роты) после высадки уточняет на местности или ставит подразделениям новые задачи, согласует их действия и управляет ими в ходе выполнения поставленной батальону (роте) задачи. При этом он должен постоянно проявлять военную хитрость, широко применять маневр для атаки противника во фланг, в тыл и с разных направлений.

Артиллерийские подразделения после высадки занимают огневые позиции на площадке приземления и ведут огонь по наблюдаемым целям, в последующем осуществляют огневое поражение противника в районе действий мотострелковых подразделений в целях захвата рубежа (уничтожения, вывода из строя объекта).

Зенитное подразделение прикрывает боевые действия вертолетов и боевые порядки

батальона (роты) от ударов воздушного противника.

Резерв батальона после высадки собирается в назначенном ему пункте в готовности к выполнению внезапно возникающих задач.

Боевые вертолеты, а после высадки десанта и транспортно-боевые вертолеты поддерживают бой с воздуха, а также воспрещают подход резервов противника.

Выдвижение батальона (роты) к рубежу (объекту), подлежащему захвату (уничтожению, выводу из строя), осуществляется быстро и скрытно, обычно в предбоевом порядке и под прикрытием охранения. При встрече с противником в ходе выдвижения батальон (рота), не ввязываясь в затяжной бой, обходит очаги сопротивления, огнем, а при необходимости и решительной атакой части сил уничтожает мелкие группы противника.

С выходом к назначенному объекту батальон (рота) с ходу развертывается в боевой порядок и стремительно атакует его во фланг и в тыл, уничтожает живую силу, огневые средства (выводит объект из строя) и быстро выходит к новому объекту или в указанный район (пункт).

При закреплении тактическим воздушным десантом захваченного рубежа подразделения десанта переходят к обороне, основанной на удержании важных участков местности и быстром маневре силами и средствами. Район обороны (опорный пункт) подготавливается к круговой обороне, обеспечивающей успеш-

ную борьбу с танками и другими бронированными машинами противника.

279. Выполняя задачу по нанесению ударов во фланг и в тыл выдвигающемуся противнику, тактический воздушный десант после высадки выходит на вероятные пути его выдвижения, занимает выгодный рубеж и наносит с него внезапные удары, широко применяя огневые засады. При возможности тактический воздушный десант может занимать последовательно ряд выгодных рубежей, нанося удары во фланг и в тыл противнику. Выполнение десантом этой задачи должно осуществляться в тесном взаимодействии с подразделениями вертолетов, а также с частями (подразделениями) своих войск, наступающих с фронта или ведущих оборону.

280. При уничтожении (выводе из строя) средств ядерного и химического нападения, наземных элементов разведывательно-ударных комплексов, пунктов управления и других объектов противника батальон (рота) скрытно выдвигается в район их расположения, атакует и уничтожает противника, прикрывающего эти объекты, приводит в негодность его пусковые установки (орудия), ракеты (снаряды), средства управления и другие важные элементы объекта. Средства ядерного и химического нападения при их передвижении уничтожаются огнем и решительной атакой или внезапными действиями из огневых засад.

При захвате ядерных мин противника, установленных в колодцах, тактический воздуш-

ный десант уничтожает противника в районе возможного расположения колодцев, занимает назначенный рубеж и обеспечивает действия инженерно-саперных подразделений, предназначенных для обезвреживания ядерных мин.

281. Выполняя задачу по захвату гидросооружений, мостов, переправочных средств или участков, удобных для форсирования, батальон (рота) после высадки стремительно выдвигается к назначенному объекту, атакой с ходу с разных направлений на одном или обоих берегах захватывает эти объекты и, перейдя к круговой обороне, удерживает их до подхода своих войск.

282. Для захвата перевала тактический воздушный десант высаживается непосредственно на него или на площадки (площадку) вблизи перевала, овладевает прилегающими к нему командными высотами, затем выходит во фланг и в тыл противнику, обороняющему перевал, и уничтожает его.

Для захвата горного прохода (долины) тактический воздушный десант высаживается, как правило, у входа в него, затем овладевает прилегающими к нему командными высотами, с которых простреливается горный проход (долина), блокирует и уничтожает противника.

283. С выполнением боевой задачи мотострелковый батальон (рота) выходит в назначенный район (пункт) сбора и поступает в распоряжение командира своей части (подразделения) или готовится к выполнению бое-

вой задачи на повторное десантирование. В этом случае в батальоне (роте) проводятся мероприятия по восстановлению боеспособности подразделений, их боевому слаживанию, пополнению личным составом, вооружением, ракетами, боеприпасами и необходимым имуществом.

284. Подразделения, назначенные в состав тактического воздушного десанта, обеспечиваются ракетами, боеприпасами, продовольствием, средствами индивидуальной защиты и другими материальными средствами на все время действий в тылу противника (выполнения боевой задачи).

Медицинский пункт батальона может усиливаться медицинским персоналом и средствами для оказания раненым и больным медицинской помощи.

Глава восьмая

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ

285. Батальон (рота) совершает передвижение своим ходом (маршем) или перевозится железнодорожным (морским, речным) транспортом. Мотострелковый батальон (рота), кроме того, может перевозиться воздушным транспортом.

Батальон (рота) всегда должен быть готов к маршу и перевозкам в условиях постоянной угрозы применения противником оружия массового поражения, высокоточного оружия и систем дистанционного минирования, воздействия его авиации, воздушных десантов, аэромобильных и диверсионно-разведывательных групп, радиоактивного, химического и биологического (бактериологического) заражения, разрушений дорог и переправ.

1. Марш

286. **Марш** — организованное передвижение войск в колоннах по дорогам и колонным путям в целях выхода в назначенный район или на указанный рубеж. Он является основным способом передвижения батальона (роты). При совершении марша танки и другая гусеничная техника могут перевозиться на авто-

поездах. Марш может совершаться **в предвидении вступления в бой** или **вне угрозы столкновения с противником**, а по направлению движения — к фронту, вдоль фронта или от фронта в тыл.

Во всех случаях марш совершается скрытно, как правило, ночью или в других условиях ограниченной видимости, а в боевой обстановке и в глубоком тылу своих войск — и днем.

В любых условиях подразделения должны прибыть в назначенный район или на указанный рубеж **своевременно, в полном составе и в готовности к выполнению боевой задачи.**

287. Средняя скорость движения батальона (роты) на марше без учета времени на привалы может быть: смешанных и танковых колонн — **20—25 км/ч**, автомобильных колонн — **25—30 км/ч.**

В горах, пустынях, северных районах, лесисто-болотистой местности и в других неблагоприятных условиях средняя скорость движения может уменьшаться **до 15—20 км/ч.** При совершении марша в пешем порядке средняя скорость движения может быть **4—5 км/ч**, на лыжах — **5—7 км/ч.**

Во всех случаях марш должен совершаться с максимально возможной в данных условиях скоростью.

288. Батальон (рота) совершает марш одной колонной.

Дистанции между подразделениями и машинами в колонне батальона могут быть **25—50 м.** При движении по пыльным доро-

гам, в условиях ограниченной видимости, в гололед, по дорогам, имеющим крутые подъемы, спуски и повороты, а также при движении с повышенной скоростью дистанции между машинами увеличиваются.

При движении на открытой местности в условиях угрозы применения противником разведывательно-ударных комплексов дистанции, прежде всего между боевыми машинами, увеличиваются и могут быть 100—150 м.

289. Батальон на марше может выделяться в передовой отряд, авангард или следовать в составе главных сил полка, рота — в головную, боковую, тыльную походные заставы или следовать в составе колонны батальона.

290. Походный порядок батальона (роты), назначенного в передовой отряд или авангард (походную заставу), строится с учетом быстрого развертывания подразделений в боевой порядок и вступления их в бой. Он состоит из колонны главных сил и походного охранения.

Колонна главных сил батальона (роты) в зависимости от условий обстановки может иметь различное построение. Танковое подразделение, приданное мотострелковому батальону (роте), следует обычно в голове колонны, а мотострелковое подразделение, приданное танковому батальону (роте), обычно распределяется между танковыми ротами (взводами) и следует в их походных порядках за танками или назначается в походное охранение; минометная (артиллерийская) батарея следует за боевыми подразделениями

батальона (роты). Гранатометное подразделение следует обычно за головной ротой главных сил батальона, а противотанковое отделение роты, — как правило, в голове колонны роты. Противотанковое подразделение батальона следует за головной походной заставой или за головной ротой главных сил батальона. Бóльшая часть зенитных средств зенитного подразделения следует ближе к голове колонны главных сил, а часть из них — с головной походной заставой.

В предвидении вступления в бой от батальона, действующего в передовом отряде, авангарде или в голове колонны главных сил полка, высылается разведывательный дозор. Если разведывательный взвод в дозор не высылается, то он совершает марш в голове колонны главных сил батальона, как правило, за командно-наблюдательным пунктом.

Последними в колонне батальона следуют подразделения технического обеспечения и тыла. Медицинский пункт батальона следует обычно в голове этих подразделений, а в предвидении вступления в бой — за подразделениями, предназначенными для действий в первом эшелоне.

291. Походное охранение батальона должно обеспечить беспрепятственное движение главных сил, исключить внезапное нападение противника, обеспечить выгодные условия для вступления в бой, а также не допустить проникновения к ним наземной разведки противника. На подразделения охранения на марше возлагается также задача ведения разведки.

Для охранения колонны на марше от батальона, следующего в передовом отряде или авангарде, высылаются: в направлении движения на удалении 5—10 км — головная походная застава в составе усиленных взвода или роты; на фланги и в тыл при необходимости — дозорные отделения (танки). Головная походная застава силой до роты высылает головной дозор в составе взвода на удаление 3—5 км, головная походная застава силой до взвода — дозорное отделение (танк) на удаление, обеспечивающее наблюдение за ним и поддержку его огнем.

При угрозе нападения наземного противника в зависимости от характера местности от батальонов, совершающих марш в составе главных сил полка, в качестве непосредственного охранения высылаются головные дозоры, а от замыкающего батальона — и тыльный дозор или дозорные отделения (танки) на удаление, обеспечивающее наблюдение за ними, поддержку их огнем и исключающее внезапность нападения наземного противника на охраняемую колонну.

292. Походный порядок батальона (роты) строится: в предвидении вступления в бой — исходя из замысла предстоящего боя и условий обстановки; вне угрозы столкновения с противником — с учетом удобства движения, защиты от оружия массового поражения и высокоточного оружия противника и маскировки от его технических средств разведки.

293. Для своевременного и организованного начала и совершения марша батальону, на-

значенному в передовой отряд, указываются исходный пункт и время его прохождения, а батальону, действующему в авангарде или следующему в составе колонны главных сил полка, кроме того, пункты регулирования и время их прохождения, места и время привалов, дневного (ночного) отдыха.

Привалы и дневной (ночной) отдых назначаются для проверки состояния вооружения и техники, их технического обслуживания, приема пищи и отдыха личного состава. Привалы назначаются через **3—4 часа** движения продолжительностью **до 1 часа** и один привал продолжительностью **до 2 часов** во второй половине суточного перехода, а дневной (ночной) отдых — в конце каждого суточного перехода.

294. Получив задачу на марш, командир батальона (роты) при уяснении задачи и оценке обстановки кроме обычных вопросов изучает по карте маршрут движения, его протяженность и проходимость, условия совершения марша, рубежи и время вероятной встречи с противником или к каким действиям быть готовым, места и время привалов, а также места, время и порядок дозаправки техники, приема пищи личным составом и пополнения запасов материальных средств, расходуемых в ходе марша; оценивает маршевые возможности штатных и приданных подразделений; определяет допустимые скорости движения и величину дистанции между машинами в целях защиты от высокоточного оружия по участкам маршрута и рассчиты-

вает время движения по каждому из них; оценивает характер местности, условия защиты и маскировки в районах привалов, дневного (ночного) отдыха и сосредоточения; определяет объем инженерного оборудования районов и производит другие необходимые расчеты, а также определяет порядок наблюдения и поддержания связи в ходе марша.

В замысле на марш командир батальона (роты) определяет: построение походного порядка; состав, задачи и удаление походного охранения; скорость движения по участкам маршрута и дистанции между машинами; порядок отражения ударов воздушного противника, а в предвидении вступления в бой с противником, кроме того, порядок действий головной походной заставы (головного дозора, дозорных отделений, танков) и главных сил, построение боевого порядка и вид маневра.

В боевом приказе на марш командир батальона (роты) указывает:

В первом пункте — сведения о противнике.

Во втором пункте — задачи соседей.

В третьем пункте — задачу батальона (роты), маршрут движения или направление действий батальона в передовом отряде, место в походном порядке полка (батальона), район сосредоточения (отдыха) или рубеж, время прибытия (выхода) в назначенный район или на указанный рубеж и к каким действиям быть готовым, исходный пункт, пункты регулирования и время их про-

хождения, места и время привалов, замысел на марш.

В четвертом пункте — после слова **«приказываю»** — задачи подразделениям:

— головной походной заставе (головному дозору, дозорным отделениям, танкам) — состав, боевую задачу, время прохождения исходного пункта и пунктов регулирования и порядок доклада об обстановке;

— мотострелковым и танковым ротам (взводам) — средства усиления, задачу, место в походной колонне, порядок открытия и ведения огня по воздушным целям, а при совершении марша в предвидении вступления в бой с противником и порядок действий;

— подразделениям артиллерии и другим огневым средствам — задачи на марш и при вступлении в бой с противником, место в походной колонне и в боевом порядке;

— зенитному подразделению — задачи по прикрытию подразделений в движении, на привалах, в местах отдыха и районе сосредоточения, место в походной колонне, дежурные подразделения (средства) и их стартовые (огневые) позиции, время и степени готовности;

— другим подразделениям батальона и подразделениям усиления — место в походной колонне и задачи, к выполнению которых быть готовыми.

В пятом пункте — места и порядок дозаправки техники горючим в ходе марша, а в предвидении вступления в бой, кроме то-

го, расход боеприпасов и горючего на выполнение задачи.

В шестом пункте — время готовности к маршу.

В седьмом пункте — порядок наблюдения и связи в ходе марша, место командно-наблюдательного пункта командира батальона (роты) в колонне и заместителей.

В указаниях по всестороннему обеспечению командир батальона (роты) кроме обычных вопросов определяет: порядок преодоления заграждений, в том числе установленных дистанционным способом, и разрушений на маршруте; объем и порядок инженерного оборудования района дневного (ночного) отдыха (сосредоточения); мероприятия по защите от оружия массового поражения, высокоточного и зажигательного оружия; порядок пользования приборами ночного видения (освещения) и маскировки, а также меры безопасности и поддержания дисциплины марша.

При подготовке к маршу производится пополнение запасов ракет, боеприпасов, горючего и других материальных средств, осуществляется техническое обслуживание вооружения и техники, эвакуация раненых и больных, а также излишествующего имущества и неисправных вооружения и техники, которые не могут быть отремонтированы к началу марша.

Командир батальона (роты) организует подготовку подразделений к маршу и осуществляет контроль за выходом подразделений разведки и походного охранения.

Построение колонны главных сил батальона (роты) со средствами усиления производится в районе расположения.

295. Рота (взвод), назначенная в головную походную заставу, в установленное время проходит исходный пункт и двигается по маршруту батальона с установленной командиром батальона скоростью. Командир роты (взвода) следует в голове колонны и сверяет по карте маршрут движения.

Теснины, тоннели и мосты головная походная застава проходит безостановочно. Разрушенные участки дорог, мосты, завалы на маршруте движения и заминированные участки рота (взвод) обходит, обозначая указками места разрушений (минирования) и направление обхода. Если обход невозможен или на устройство прохода в разрушениях (завалах) требуется времени меньше, чем на обход, то головная походная застава проделывает проход. При дистанционном минировании маршрута движения выход из минного поля головная походная застава осуществляет в колонне по проходу, проделанному в кратчайшем направлении.

О заграждениях, зонах заражения, районах разрушений и путях их обхода, а также о встрече с противником командир роты (взвода) докладывает выславшему его командиру.

При остановке на привал головная походная застава по команде командира, выславшего ее, останавливается на выгодном рубеже, организует наблюдение и находится в постоянной готовности к отражению противника.

С выходом в район отдыха головная походная застава, заняв выгодный рубеж, выполняет задачу сторожевого охранения, находясь в постоянной готовности к отражению нападения противника. Командир роты указывает взводам позиции, полосы огня и порядок действий при появлении противника. В районе отдыха головная походная застава может заменяться сторожевым охранением.

296. Главные силы батальона (роты) проходят исходный пункт головной колонны в установленное время.

Подразделения двигаются только по правой стороне дороги, соблюдая установленные скорости движения, дистанции между машинами и меры безопасности. Теснины, тоннели и мосты колонна батальона (роты) проходит безостановочно с максимально возможной скоростью. При движении по мостам, железнодорожным переездам, тоннелям и опасным участкам маршрута принимаются меры, обеспечивающие безопасность движения, исключающие заторы на маршруте и загазованность тоннелей.

Для защиты от высокоточного оружия противника максимально используются поля радиолокационной невидимости, образуемые складками местности и местными предметами, населенные пункты и придорожная растительность. При движении по открытым и незамаскированным участкам маршрута не допускается скучивание машин и остановка колонн, скорость движения и дистанции между машинами увеличиваются.

Ночью машины двигаются с использованием приборов ночного видения, светомаскировочных устройств, а при движении на участках местности, просматриваемых противником, и в светлую ночь — с полностью выключенным светом (выключенными приборами ночного видения).

При совершении марша в лесу и при движении в городе удаление походного охранения и дистанции между машинами в колонне сокращаются. На перекрестках, где затруднено ориентирование, выставляются хорошо видимые указатели или организуется регулирование движения.

297. Отражение ударов воздушного противника на марше осуществляется в движении или с коротких остановок огнем зенитного подразделения и выделенных для этого мотострелковых (танковых) подразделений.

По сигналу оповещения о воздушном противнике зенитное подразделение, а также подразделения, выделенные для ведения огня по воздушным целям, изготавливаются к открытию огня, люки боевых машин пехоты (бронетранспортеров) и танков (кроме люков, из которых будет вестись огонь) закрываются. Личный состав переводит противогазы в положение «наготове».

298. По сигналам оповещения о радиоактивном, химическом и биологическом (бактериологическом) заражении батальон (рота) продолжает движение. В боевых машинах пехоты (бронетранспортерах) и танках перед преодолением зон заражения люки, двери,

бойницы и жалюзи закрываются, включается система защиты от оружия массового поражения. Личный состав при следовании в пешем порядке и на открытых машинах надевает средства индивидуальной защиты.

Зоны с высокими уровнями радиации, районы разрушений, пожаров и затоплений на маршруте движения, как правило, обходятся; при невозможности обхода зоны заражения преодолеваются с максимальной скоростью с использованием средств индивидуальной защиты и систем защиты от оружия массового поражения, имеющихся на машинах.

Частичная специальная обработка проводится после выхода из зон радиоактивного заражения, а при применении противником отравляющих веществ — немедленно. Полная специальная обработка проводится, как правило, в районе дневного (ночного) отдыха или по прибытии в назначенный район.

При нанесении противником ядерных и химических ударов по колонне командир батальона (роты) принимает меры к восстановлению боеспособности подразделений, ликвидации последствий ударов и продолжению движения.

В случае применения противником зажигательного оружия, а также при вынужденном преодолении района пожаров люки, бойницы и жалюзи танков и боевых машин пехоты (бронетранспортеров) закрываются. Командир батальона (роты) быстро выводит колонну из района пожара вперед или в наветренную сторону, останавливает ее, орга-

низует тушение очагов огня на вооружении и технике, спасение личного состава и оказание пострадавшим первой медицинской помощи, после чего колонна продолжает движение.

Минные поля, установленные системами дистанционного минирования противника, обходятся, а при невозможности их обхода преодолеваются по проходам, проделанным приданными инженерными подразделениями, группой разграждения батальона, группами разминирования рот и с использованием возимых комплектов разминирования.

299. На привалах построение колонны не нарушается, машины останавливаются на правой обочине дороги **не ближе 10 м** одна от другой или на дистанции, установленной командиром. Боевые машины пехоты (бронетранспортеры), танки ставятся под кроны деревьев, в радиолокационной тени местных предметов, а на открытой местности маскируются штатными маскировочными покрытиями и местными материалами.

Личный состав выходит из машин только по команде (сигналу) своих командиров и располагается для отдыха справа от дороги. В машинах остаются наблюдатели, дежурные пулеметчики (наводчики орудий) и радиотелефонисты (радисты-заряжающие) командирских машин.

Дежурное зенитное подразделение занимает указанную командиром стартовую (огневую) позицию, а дежурные стрелки-зенитчики располагаются вблизи своих машин в го-

товности к уничтожению воздушных целей противника. Остальные зенитные средства остаются в колонне на своих местах в готовности к открытию огня.

Экипажи машин (расчеты, водители) проводят контрольный осмотр вооружения, техники и совместно с назначенным в помощь им личным составом проводят техническое обслуживание.

300. Неподвижная боковая застава в составе роты (взвода) назначается для прикрытия колонн подразделений, совершающих марш, выходит на указанный ей рубеж, полностью или частью сил развертывается в боевой порядок, организует оборону и находится на рубеже до указанного времени, а затем действует в соответствии с указаниями выславшего ее командира.

Тыльная походная застава следует за охраняемой колонной, а боковая походная застава — на уровне головы охраняемой колонны. Их удаление от охраняемой колонны может быть **до 5 км.**

Мелкие группы противника, оказавшиеся в тылу, тыльная и боковая походные заставы уничтожают и затем продолжают выполнять задачу. При угрозе нападения превосходящих сил противника они занимают выгодный рубеж и не допускают удара по охраняемой колонне.

301. При изменении задачи и направления движения командир передового отряда, авангарда (головной походной заставы) должен немедленно остановить подразделения, вы-

полняющие задачи по ведению разведки и охранению, и указать им порядок дальнейших действий. Колонна в прежнем походном порядке или после необходимого перестроения по кратчайшим путям выводится на новое направление (маршрут) и выполняет новую задачу.

302. Машины, вышедшие из строя в ходе марша, останавливаются на правой обочине дороги или отводятся в сторону. Экипажи (водители) машин определяют причины неисправностей и принимают меры к их устранению. После устранения неисправностей машины продолжают движение, присоединяясь к проходящей колонне, места в колоннах своих подразделений они занимают на привалах. Обгон колонн в движении запрещается.

Замыкание колонны батальона оказывает помощь экипажам (водителям) в устранении неисправностей, организует передачу неисправных (не подлежащих ремонту своими силами) и застрявших машин эвакуационным и ремонтным подразделениям полка и обеспечивает прибытие отставших машин батальона в назначенный район. О машинах, отставших в пути, заместитель командира батальона (роты) по вооружению (технической части, старший техник роты) и командиры подразделений лично докладывают командиру батальона (роты).

Раненые и больные после оказания им медицинской помощи эвакуируются в ближайшие медицинские пункты (учреждения), а

при невозможности эвакуации следуют со своими подразделениями или с медицинским пунктом батальона.

303. Командир батальона обычно следует в голове колонны батальона, командир роты — всегда в голове колонны роты. Сверяя по карте маршрут движения, командир батальона (роты) управляет действиями высланного разведывательного (боевого разведывательного) дозора, походного охранения и строго поддерживает установленный порядок марша.

Связь на марше осуществляется подвижными средствами, а в подразделениях, кроме того, установленными сигналами. Радиосредства работают только на прием. В ходе марша командир батальона через комендантские посты и диспетчерские пункты сообщает номер своей колонны, информацию о состоянии пройденного участка дороги и об обстановке на ней, а от старшего комендантского поста (дежурного диспетчера) получает поступившие для него распоряжения и приказы, информацию о состоянии следующего участка движения и об объездах. Для управления войсками могут также использоваться каналы опорной сети связи Вооруженных Сил СССР и государственной сети связи.

304. В горах особое внимание уделяется проверке исправности ходовой части и механизмов управления машин, изучению труднопроходимых участков маршрута, определению порядка их преодоления и организации

регулирования движения на этих участках. На всех машинах должны быть заранее подготовлены специальные приспособления для предотвращения скатывания машин при остановках на подъемах и спусках.

Походное охранение высылается на меньшее, чем в обычных условиях, удаление; для охранения колонны батальона с тыла, как правило, выделяется непосредственное охранение силой до взвода.

При движении по закрытым участкам маршрута, в местах возможных обвалов, камнепадов и осыпей, а также на участках, где возможно устройство противником заграждений, обычно высылается непосредственное охранение и выставляются наблюдатели, которые после прохождения колонны батальона (роты) продолжают движение позади нее, а на очередном привале присоединяются к своим подразделениям.

Скорость движения на подъемах, спусках и других труднопроходимых участках может снижаться, а дистанции между машинами могут увеличиваться до пределов, обеспечивающих безопасность движения.

Перевалы, ущелья, горные проходы, каньоны и тоннели подразделения преодолевают, как правило, безостановочно в строго установленном порядке. Машины в случае вынужденной их остановки отводятся в места, где они не мешают движению колонн.

При преодолении особо опасных участков дорог, которые должны обозначаться указа-

телями, личный состав мотострелковых подразделений спешивается.

Для охлаждения двигателей машин командир батальона с разрешения командира полка может останавливать колонну батальона. Остановки следует делать на ровных участках дорог в местах, безопасных от камнепадов и снежных лавин. В руслах высохших рек, на водостоках, крутых подъемах и спусках, в тоннелях, а также над обрывом или под ним остановки колонн запрещаются.

При движении в пешем порядке скальные участки, осыпи и перевалы преодолеваются обычно повзводно или по отделениям с соблюдением мер безопасности. На крутых подъемах, спусках и других труднопроходимых участках маршрута при необходимости могут делаться короткие остановки продолжительностью до 3 минут.

305. В пустыне, организуя марш, командир батальона (роты) обязан: обеспечить тщательную подготовку вооружения и техники к движению в условиях высоких температур, бездорожья и песчаной местности; подробно изучить маршрут движения и условия проходимости на отдельных его участках; указать азимут направления движения (дать указания по подготовке исходных данных для движения с использованием навигационной аппаратуры) и порядок обозначения маршрута на участках, где ориентирование по местным предметам затруднено; обеспечить подразделения дополнительными емкостями, флягами, необходимым запасом воды, а также таблет-

ками препарата для обеззараживания воды; предусмотреть меры по предохранению личного состава от тепловых ударов.

Во время песчаных бурь, затрудняющих ориентирование, движение с разрешения командира полка (батальона) может приостанавливаться. Оставлять в пути одиночные машины запрещается.

306. Зимой перед маршем командир батальона (роты) организует подготовку вооружения, техники к работе в условиях низких температур и принимает меры по предупреждению обморожения личного состава и обеспечению машин приспособлениями для повышения их проходимости. Если марш совершается в условиях глубокого снежного покрова, в походное охранение включаются машины, оснащенные навесным оборудованием.

При частых снежных зарядах или сильной пурге движение с разрешения командира полка (батальона) может быть приостановлено. Командир батальона (роты) в этих условиях должен запретить одиночное передвижение людей и машин, организовать круговое охранение и принять меры по обогреву личного состава.

2. Перевозка подразделений

307. Перевозка батальона железнодорожным (морским, речным) транспортом осуществляется одним-двумя воинскими эшелонами, воздушным транспортом — несколькими воинскими командами.

. Для сокращения времени на организацию перевозки командир батальона должен постоянно иметь готовые варианты расчетов на перевозку батальона различными видами транспорта.

Расчет на перевозку составляется с учетом сохранения организационной целостности подразделений и обеспечения их готовности к ведению боя после выгрузки (высадки).

Для погрузки (посадки) на платформы (в вагоны), на суда, в самолеты (вертолеты) и выгрузки (высадки) из них батальону указывается станция, порт (пристань) или аэродром (площадка) погрузки (посадки) и выгрузки (высадки).

До погрузки (посадки) батальон (рота) находится в районе ожидания, а после выгрузки (высадки) выходит в район сбора. Время пребывания в районе ожидания используется для подготовки к погрузке (посадке) и последующим действиям.

308. **При перевозке железнодорожным (морским, речным) транспортом** командир батальона (начальник воинского эшелона) совместно с военным комендантом на путях сообщения уточняет расчет на перевозку личного состава, вооружения и техники, имущества подразделений по вагонам, платформам (судам или судовым помещениям); составляет план погрузки воинского эшелона; устанавливает очередность погрузки (посадки) подразделений, время начала и окончания ее, определяет порядок выдвижения подразделений к местам погрузки (посадки); про-

водит рекогносцировку района ожидания, станции (порта, пристани) погрузки (посадки), маршрутов выдвижения подразделений к ним и ставит задачи подразделениям.

309. С получением приказа на перевозку **воздушным транспортом** командир мотострелкового батальона (роты) совместно с командиром части (подразделения) военно-транспортной (армейской) авиации или командиром отряда (группы) гражданской авиации и военным комендантом аэропорта уточняет порядок погрузки (посадки), места стоянок и бортовые номера самолетов (вертолетов); составляет расчет на перевозку личного состава, вооружения, техники, ракет, боеприпасов, горючего и других материальных средств подразделений по самолетам (вертолетам), план погрузки (посадки) и списки личного состава воинских команд на каждый самолет (вертолет); определяет очередность, время начала и окончания погрузки (посадки) и выхода подразделений; проводит рекогносцировку района ожидания, аэродрома (площадок), маршрутов выхода подразделений к ним и к местам стоянки самолетов (вертолетов) и ставит задачи подразделениям.

310. В приказе на перевозку командир батальона указывает:

В первом пункте — сведения о противнике.

Во втором пункте — задачу батальона, номер (номера) воинского эшелона (команды, команд), наименование судна (су-

дов), бортовые номера самолетов (вертолетов), станцию (порт, пристань, аэродром или площадки) погрузки (посадки), район ожидания и маршруты выхода к ним; время начала и окончания погрузки.

В третьем пункте — замысел на перевозку — распределение подразделений, личного состава, вооружения и техники по воинским эшелонам (командам), вагонам, платформам (судам, судовым помещениям, самолетам или вертолетам); очередность и порядок погрузки подразделений; организацию противовоздушной обороны (дежурные подразделения, порядок дежурства, наблюдения, открытия и ведения огня по воздушным целям), количество, состав суточного наряда и погрузочно-выгрузочных команд.

В четвертом пункте — после слова «приказываю» — задачи подразделениям — места (количество вагонов, платформ, номера самолетов, вертолетов, кают, палуб, трюмов и других помещений, номера воинских команд) для размещения личного состава, вооружения и техники, очередность и порядок погрузки (посадки), место в походной колонне батальона (эшелоне) при выдвижении из района ожидания к местам погрузки (посадки) и порядок действий после выгрузки; зенитному подразделению, кроме того, задачи по прикрытию при погрузке, в пути следования и при выгрузке, а подразделениям, от которых выделяются погрузочно-выгрузочные команды и суточный наряд, —

состав команд (наряда), их задачи и время готовности.

В пятом пункте — время готовности к выдвижению из района ожидания и к погрузке.

В шестом пункте — должностных лиц эшелона, место их нахождения в эшелоне (на судне) или номер самолета (вертолета), в котором они следуют, сигналы оповещения и управления.

Командир роты приказ на перевозку отдает в такой же последовательности, как и командир батальона, но при этом в четвертом пункте он обычно указывает: места размещения личного состава, вооружения и техники взводов на подвижном составе (судне, самолете, вертолете); очередность и порядок их погрузки (посадки); места взводов в колонне роты при выдвижении из района ожидания к месту погрузки и в район сбора после выгрузки; состав погрузочно-выгрузочных команд, кто старший, их задачи, время и порядок выполнения ими задач; от кого и в каком составе назначить суточный наряд и порядок его подготовки; меры безопасности при погрузке (посадке), в пути следования и при выгрузке (высадке). Кроме того, в шестом пункте приказа он вместо должностных лиц эшелона указывает старших по вагонам и свое место в поезде (на судне) или номер самолета (вертолета), в котором он следует.

После отдачи приказа на перевозку командир батальона (начальник воинского эшело-

на) дает указания о порядке подготовки подвижного состава для погрузки эшелона, о способах размещения и крепления вооружения и техники на подвижном составе (судне), об организации охраны в эшелоне или на судне (уточняет состав суточного наряда, время и порядок его смены, места постов, обязанности часовых и порядок связи с ними), о мерах безопасности при погрузке (выгрузке) и в ходе перевозки, о порядке действий по сигналам оповещения и управления, а также дает указания по взаимодействию с органами военных сообщений, по организации боевого, технического и тылового обеспечения, защиты от зажигательного оружия, противопожарной защиты (аварийно-спасательных работ) и политической работы на период перевозки.

311. До начала выдвижения на погрузку (посадку) командир батальона (роты) проверяет знание личным составом мер безопасности, правил погрузки (посадки), размещения и крепления в вагонах и на платформах (на судах, в самолетах, вертолетах) вооружения и техники, правил их выгрузки и поведения личного состава во время перевозки, готовность вооружения и техники, ракет, боеприпасов, горючего и других материальных средств к погрузке, а также построение колонны батальона в соответствии с планом погрузки.

Перед погрузкой командир батальона (начальник воинского эшелона) с должностными лицами эшелона прибывает на станцию (в

порт, на пристань, аэродром, площадку) погрузки (посадки), где проверяет наличие подвижного состава, организует прием вагонов (судовых помещений), съемного воинского оборудования и подготовку подвижного состава к погрузке эшелона, вносит при необходимости изменения в план погрузки (посадки) и в расчет на перевозку и дает команду (сигнал) на выдвижение подразделений к месту погрузки (посадки).

312. Выдвижение из района ожидания осуществляется в порядке и в сроки, установленные командиром полка.

Погрузка вооружения, техники и посадка личного состава производятся строго в указанное время, скрытно, с соблюдением мер безопасности и предотвращения поломок вооружения и техники.

В первую очередь грузятся вооружение, техника, запасы ракет, боеприпасов, горючего и других материальных средств. При этом вооружение и техника размещаются с учетом очередности их выгрузки, а зенитные средства — с учетом возможности ведения огня по воздушным целям. Плавающая техника и зенитные средства, выделенные для прикрытия района погрузки, а также тягачи, предназначенные для обеспечения быстрой погрузки (выгрузки) гусеничной техники, грузятся на платформы (суда) в последнюю очередь.

Запасы ракет, боеприпасов и горючего, как правило, грузятся в разные вагоны (на разные суда, в разные самолеты, вертолеты).

Посадка личного состава в вагоны (на суда), в самолеты (вертолеты) производится по окончании погрузки вооружения, техники и имущества обычно непосредственно перед отправкой воинского эшелона (команды) или выхода судна в море, но **не позднее чем за 10 минут** до отправления. Погрузка вооружения, техники, грузов и посадка личного состава в самолеты (вертолеты) начинаются по указанию командира авиационной части (подразделения).

Вооружение, техника и другие материальные средства, погруженные на подвижной состав (на суда, в самолеты, вертолеты), надежно закрепляются, а машины, кроме того, ставятся на тормоз и низшую передачу. Поворотные устройства башен боевых машин застопориваются, а стопоры пломбируются.

Ответственность за погрузку, размещение и крепление вооружения и техники, а также за посадку личного состава возлагается на начальника воинского эшелона, а при перевозке воздушным транспортом — на командиров экипажей самолетов (вертолетов).

Зенитные и другие огневые средства, выделенные для прикрытия воинского эшелона (судна) в пути следования, занимают указанные начальником воинского эшелона места на платформах в голове и хвосте поезда (на верхних палубах судов). Для отражения внезапных налетов воздушного противника назначаются дежурные зенитные и другие огневые средства, которые должны находиться в постоянной готовности к ведению огня.

313. Батальон, перевозимый железнодорожным (морским, речным) транспортом, обеспечивается на весь путь следования кроме войсковых запасов путевым и выгрузочным запасами продовольствия. Для своевременного оказания медицинской помощи во время перевозки в воинском эшелоне (на судне) развертывается медицинский пункт батальона. Эвакуация раненых и больных из воинского эшелона (с судна) осуществляется в ближайшие медицинские учреждения.

314. Для тушения пожаров в пути следования назначается дежурное подразделение, которое обеспечивается необходимыми средствами пожаротушения и находится в постоянной готовности к действиям. При перевозке морским или речным транспортом это подразделение предназначается для усиления штатной судовой аварийно-спасательной команды и действует по указанию капитана судна.

315. Управление в воинском эшелоне (на судне) осуществляется с использованием проводных средств связи, личным общением, при помощи связных, а также световыми и звуковыми сигналами.

Командир батальона со штабом (начальник воинского эшелона) в пути следования размещается при перевозке железнодорожным транспортом, как правило, в середине эшелона, имея проводную связь с начальником караула, наблюдательными постами, а также с машинистом тепловоза (электрово-

за), а при перевозке морским (речным) транспортом — в одной из кают или в отдельном судовом помещении. При перевозке воздушным транспортом командир батальона (роты) и штаб следуют в составе воинских команд.

316. Для наблюдения за воздушным противником и прилегающей местностью (акваторией) в воинском эшелоне (на судне) выставляются наблюдательные посты (посты воздушного наблюдения, наблюдатели) и химический наблюдательный пост. В пути следования данные о воздушной, радиационной, химической и биологической (бактериологической) обстановке начальник воинского эшелона получает также от военных комендантов железнодорожных (водных) участков, станций (портов) и аэропортов.

Оповещение о воздушном противнике, радиоактивном, химическом и биологическом (бактериологическом) заражении осуществляется сигналами, установленными начальником воинского эшелона, а также сигналами, применяемыми на транспорте.

По сигналу оповещения о воздушном противнике воинский эшелон (судно) продолжает движение. Двери, окна (иллюминаторы) и люки вагонов (судовых помещений) закрываются, средства индивидуальной защиты переводятся в положение «наготове». Зенитные и другие огневые средства, выделенные для отражения воздушного противника, открывают огонь по команде начальника воинского эшелона (капитана судна), а при

внезапном нападении — самостоятельно в соответствии с указаниями о порядке ведения огня.

По сигналам оповещения о радиоактивном, химическом, биологическом (бактериологическом) заражении личный состав надевает противогазы (респираторы), а при необходимости по приказу командиров подразделений и другие средства индивидуальной защиты.

317. Зоны радиоактивного заражения местности и районы акватории, зараженные радиоактивными веществами, при перевозке железнодорожным и морским (речным) транспортом личный состав преодолевает в средствах индивидуальной защиты. При прохождении воинского эшелона через зону радиоактивного заражения экипажи танков и других бронированных машин по указанию начальника воинского эшелона (капитана судна) могут размещаться в машинах. После прохождения зоны заражения по указанию начальника воинского эшелона (капитана судна) проводится частичная специальная обработка подразделений. Полная специальная обработка подразделений и полная санитарная обработка личного состава проводятся после выгрузки.

318. В пути следования в зависимости от сложившейся обстановки батальон (рота) должен быть всегда готов к выгрузке (высадке) в неподготовленном месте, следованию маршем к месту назначения в обход (с преодолением) зон заражения, районов раз-

рушений, пожаров и затоплений и к вступлению в бой.

С прибытием в конечный пункт перевозки батальон (рота) быстро выгружается (высаживается) и с соблюдением мер боевого обеспечения выходит в район сбора в готовности к выходу в район сосредоточения или к выполнению боевой задачи.

Глава девятая

РАСПОЛОЖЕНИЕ НА МЕСТЕ

1. Общие положения

319. Батальон (рота) на месте может располагаться в районе сосредоточения, исходном районе, районе ожидания, районе отдыха и других районах. Район расположения назначается обычно на местности, имеющей естественные укрытия и обеспечивающей защиту подразделений от оружия массового поражения и высокоточного оружия. Он должен обеспечивать рассредоточенное и скрытное их размещение, быстрый сбор и проведение маневра в нужном направлении, удобство размещения и отдыха личного состава, а также благоприятные условия в санитарно-эпидемическом отношении. Следует избегать расположения подразделений вблизи важных объектов, населенных пунктов, по которым противник может нанести массированные огневые и ядерные удары.

Расположение подразделений в населенных пунктах обычно осуществляется в условиях суровой зимы или длительной непогоды, если нет времени на устройство укрытий вне населенных пунктов, или при наличии насе-

ленных пунктов, освобожденных от местных жителей.

Полку назначаются основной и запасный районы расположения.

Батальон в назначенном районе располагается поротно и с таким расчетом, чтобы с началом выхода из района не делать лишних передвижений. Величина района для расположения батальона на месте может быть **до 10 кв. км**.

Рота в указанном ей районе располагается обычно вдоль маршрута выдвижения, используя защитные и маскирующие свойства местности. Расстояние на открытой местности между танками, боевыми машинами пехоты (бронетранспортерами) должно быть **100—150 м**, а между взводами — **300—400 м**.

Минометная (артиллерийская) батарея батальона располагается в полном составе или повзводно на угрожаемых направлениях, находясь в постоянной готовности к открытию огня.

Гранатометное и противотанковое подразделения батальона располагаются обычно с мотострелковыми ротами.

Зенитное подразделение занимает стартовые (огневые) позиции в местах, обеспечивающих возможность ведения огня по самолетам, вертолетам противника и другим воздушным целям.

Разведывательный взвод располагается вблизи командно-наблюдательного пункта.

Подразделения технического

обеспечения и тыла батальона размещаются с учетом удобства обеспечения подразделений.

Расположение подразделений под линиями электропередачи, вблизи газо- и нефтепроводов не допускается.

320. До выхода батальона (роты) в назначенный район организуется его рекогносцировка. В состав рекогносцировочной группы, высылаемой старшим командиром, включаются обычно один из офицеров батальона и по одному офицеру (прапорщику) или сержанту от каждой роты. Они уточняют места расположения рот, других штатных и приданных подразделений, командно-наблюдательных пунктов, стартовые (огневые) позиции зенитного подразделения, места расположения подразделений технического обеспечения и тыла, разведывают и обозначают подъездные пути, встречают свои подразделения и отводят в назначенные места.

Запрещается делать надписи или выставлять указки с наименованием и нумерацией подразделений и фамилиями их командиров.

При расположении батальона (роты) в районе, освобожденном от противника, командир батальона (роты) предварительно организует тщательную разведку и очищение района от оставшихся мелких групп противника и его разведывательно-сигнализационных приборов. Обнаруженные минные поля, заминированные объекты и зараженные участки местности обозначаются и охраняются. При необходимости на путях движения

проделываются проходы или обозначаются объезды. При наличии времени производится сплошная очистка района от мин. Для обозначения пунктов и мест, неблагополучных в санитарно-эпидемическом отношении, выставляются соответствующие знаки.

Остановка колонн подразделений на дорогах в ожидании расположения в отведенном районе не допускается.

321. При постановке задач на расположение командир батальона (роты) **в боевом приказе** указывает:

— мотострелковым, танковым и другим штатным и приданным подразделениям — основные и запасные районы (места) расположения, порядок их занятия и инженерного оборудования;

— охранению — состав, позицию охранения (маршрут движения патрульных) и время ее занятия (начало патрулирования), задачу, порядок открытия и ведения огня, поддержания связи и доклада о противнике, порядок смены, пропуск и отзыв;

— зенитному подразделению — стартовые (огневые) позиции, задачу, время и степени боевой готовности;

— дежурному подразделению — состав, к каким действиям быть готовым, район расположения и сигналы вызова.

322. При организации всестороннего обеспечения командир предусматривает меры на случай отражения нападения наземного противника. В этих целях мотострелковым (танковым) и противотанковому подразделениям

он указывает рубежи развертывания и задачи; минометной (артиллерийской) батарее, гранатометному и приданному артиллерийскому подразделениям — огневые позиции, а также определяет порядок подготовки рубежей развертывания (огневых позиций) и выхода на них, возможный маневр огнем и подразделениями. Для отражения нападения воздушного противника командир батальона (роты) определяет, какие иметь дежурные огневые средства в подразделениях, и указывает порядок ведения огня.

После постановки задач и организации всестороннего обеспечения командир батальона (роты) осуществляет контроль за инженерным оборудованием района расположения, техническим обслуживанием вооружения, техники, пополнением подразделений ракетами, боеприпасами и другими материальными средствами и поддержанием высокой боевой готовности подразделений.

323. Войска при расположении на месте охраняются непосредственным, а при угрозе нападения противника и сторожевым охранением, выставляемым полками (батальонами) на указанных им рубежах и в полосах (на позициях). Сторожевое охранение должно быть круговым и перехватывать все основные дороги и подступы к району расположения.

В батальоне (роте) организуются охранение, проводная связь между командно-наблюдательными пунктами, предупреждение о непосредственной угрозе и начале применения противником оружия массового поражения и

высокоточного оружия, оповещение о воздушном и наземном противнике, радиоактивном, химическом и биологическом (бактериологическом) заражении, применении зажигательного оружия, ограничивается передвижение личного состава и техники, а также проводятся мероприятия по маскировке.

324. Сторожевое охранение батальона осуществляется сторожевыми постами в составе отделения (танка), выставляемыми при необходимости на угрожаемые направления на удалении **до 1500 м**, на скрытых подступах — секретами в составе **2—3 человек**, выставляемыми на удалении **до 400 м** от района расположения батальона, а в границах района расположения — непосредственным охранением, включающим парные патрули и постоянное дежурство наблюдателей на командно-наблюдательном пункте батальона. Кроме того, в батальоне назначается дежурное подразделение обычно в составе взвода. Оно располагается в указанном командиром батальона месте и находится в постоянной готовности к уничтожению диверсионно-разведывательных групп противника и выполнению других внезапно возникающих боевых задач, а также для тушения пожаров в районе расположения и вблизи него.

325. В роте организуется непосредственное охранение, осуществляемое патрульными, которые несут службу путем обхода расположения роты, и постоянным дежурством наблюдателей на командно-наблюдательном пункте роты. Кроме того, для охраны личного

состава, вооружения и техники назначается суточный наряд.

В районе расположения батальона (роты) вблизи машин личный состав оборудует открытые или перекрытые щели, а при наличии времени устраивает блиндажи и убежища. Для вооружения и техники, зенитных и дежурных огневых средств, подразделений на позициях охранения, а также для ракет, боеприпасов, горючего и других материальных средств оборудуются окопы и укрытия. Места расположения подразделений, вооружения и техники, позиции охранения и дежурных огневых средств, следы от машин тщательно маскируются.

В населенных пунктах подразделения располагаются ближе к окраинам. В качестве укрытий используются подвальные помещения зданий, местные убежища и другие прочные сооружения.

Радио- и теплоизлучающие объекты маскируются специальными покрытиями (экранами), вблизи них оборудуются ложные объекты (тепловые ловушки). В районе расположения и на подступах к нему разведываются и подготавливаются пути для выхода подразделений из него и маневра при отражении нападения противника.

Подразделения в районе расположения должны находиться в постоянной готовности к отражению нападения наземного и воздушного противника, уничтожению его воздушных десантов и диверсионно-разведывательных групп.

Организуя борьбу с воздушным десантом, командир батальона (роты) должен определить места, наиболее удобные для высадки десанта противника, установить за ними постоянное наблюдение и подготовить маневр подразделениями.

326. Смена района расположения батальона (роты) производится по указанию старшего командира. В случае внезапного применения противником оружия массового поражения, высокоточного, зажигательного оружия или систем дистанционного минирования и при отсутствии возможности своевременно доложить об этом старшему командиру смена района может производиться по решению командира батальона (роты).

Для выхода роты из района, подвергшегося дистанционному минированию, группой разминирования с помощью комплекта разминирования, путем расстреливания мин и другими способами проделывается проход. Боевые машины выходят к проходу самостоятельно, используя свои комплекты разминирования, объезжая или расстреливая обнаруженные мины.

327. В горах батальон (рота) располагается в местах, обеспечивающих быстрый выход на дорогу или развертывание для отражения нападения противника. Не допускается расположение в районах, где возможны обвалы, снежные лавины, наводнения и селевые потоки. Для укрытия личного состава, вооружения и техники используются складки местности, тоннели, горные выработки, пещеры.

328. В лесу батальон (рота) располагается вдоль дорог и просек. На случай возникновения лесного пожара подготавливаются пути выхода в запасные районы. Спасательные работы и тушение пожара осуществляются дежурным подразделением, а при необходимости и дополнительно выделенным личным составом.

329. В пустыне батальон (рота) располагается обычно в оазисах и на местности, имеющей межгрядовые понижения, барханы, песчаные бугры, заросли саксаула и другие естественные укрытия, по возможности вблизи колодцев, арыков и других источников воды. При этом особое внимание уделяется противовоздушной обороне, маскировке, радиационному и химическому контролю источников воды и разведке перемещающихся песков, мерам предупреждения инфекционных заболеваний, экономному расходованию воды и топлива, а также охране пунктов водоснабжения.

330. Зимой для расположения батальона (роты) выбираются районы, защищенные от ветра. Особое внимание уделяется поддержанию в проезжем состоянии дорог для выхода подразделений из районов расположения. Для обогрева личного состава оборудуются утепленные и отапливаемые укрытия. Двигатели машин при необходимости периодически прогреваются. При этом принимаются меры для предохранения личного состава от отравления отработавшими газами, переохлаждения и обморожения.

2. Батальон (рота) в сторожевом охранении

331. Сторожевое охранение осуществляется обычно сторожевыми отрядами в составе усиленной роты и сторожевыми заставами в составе усиленного взвода. Иногда на важное направление в сторожевой отряд от дивизии может быть назначен и батальон, в этом случае в сторожевую заставу от сторожевого отряда может назначаться усиленная рота.

332. Сторожевому отряду (заставе) указываются рубеж обороны и полоса охранения и ведения разведки. Полоса охранения по фронту может достигать: для батальона — **10 км**, для роты — **5 км**, для взвода — **2 км.**

Удаление сторожевого охранения от охраняемых частей (подразделений) должно обеспечить проведение ими маневра, организованное вступление в бой и в зависимости от состава охранения может быть **5—15 км.**

333. Батальон (рота), назначенный в сторожевой отряд, занимает и подготавливает к обороне указанный ему рубеж, прикрывая сторожевыми заставами наиболее важные направления. Рубеж, занимаемый сторожевым отрядом (заставой), должен быть удобным для обороны, обеспечивать хороший обзор в сторону противника и оборудоваться в инженерном отношении.

334. В полосе охранения сторожевой отряд (застава) подготавливает основные, а при наличии времени и запасные позиции. Промежутки между сторожевыми заставами и

танкоопасные направления должны находиться под постоянным наблюдением и прикрываться огнем артиллерии и других огневых средств. По указанию командира сторожевого отряда между сторожевыми заставами организуется патрулирование, вперед и в стороны от сторожевых застав могут выставляться сторожевые посты, а на скрытые подступы — секреты.

Резерв командира батальона (роты) располагается в глубине обороны в готовности к маневру на угрожаемое направление.

Для ведения разведки перед фронтом и на флангах командир батальона (роты) организует наблюдение и высылает разведывательный (боевой разведывательный) дозор и дозорные отделения (танки).

335. Командир батальона (роты), назначенного в сторожевое охранение, получив задачу, уясняет ее, оценивает обстановку, по карте принимает решение, доводит задачи до подчиненных, скрытно выводит батальон (роту) в район вблизи указанного рубежа, организует наблюдение и охранение, проводит рекогносцировку, уточняет решение, отдает боевой приказ и организует занятие указанного рубежа.

При постановке задач командир батальона (роты) **в боевом приказе** указывает:

— сторожевым заставам — средства усиления, полосу охранения, позиции и степень их инженерного оборудования, где выставить сторожевые посты, патрульных и секреты, рубеж, до которого вести разведку, и

порядок действий при отражении нападения противника;

— резерву — район расположения, к каким действиям быть готовым;

— подразделениям артиллерии — огневые позиции и задачи по поддержке боя сторожевых застав;

— зенитному подразделению — стартовые (огневые) позиции, задачу, время и степени готовности, а мотострелковым (танковым) подразделениям — порядок ведения огня по воздушным целям противника.

В **шестом пункте** боевого приказа кроме времени готовности к выполнению задачи командир батальона (роты) указывает время занятия позиций, готовности системы огня, очередность и сроки инженерного оборудования позиций.

336. После отдачи боевого приказа командир батальона (роты) организует взаимодействие, дает указания по всестороннему обеспечению боя и защите от высокоточного оружия, определяет порядок поддержания связи с подразделениями, а командирам сторожевых застав и подразделений, назначенных для ведения разведки, кроме того, сообщает и отзыв.

Задачи сторожевым заставам, приданным средствам усиления, а также места наблюдательных постов (наблюдателей), постов (пунктов) обозначения уточняются непосредственно на местности во время рекогносцировки.

337. С получением данных о появлении противника или применении им высокоточного оружия, систем дистанционного минирования командир батальона (роты) докладывает об этом командиру, выславшему охранение, и информирует соседей.

Мелкие группы противника, пытающиеся проникнуть к охраняемым подразделениям, сторожевой отряд (застава) захватывает в плен или уничтожает. При наступлении превосходящих сил противника батальон (рота) упорно удерживает занимаемый рубеж и обеспечивает развертывание и вступление в бой охраняемых войск.

В случае высадки в полосе охранения воздушного десанта противника командир батальона (роты) докладывает командиру, выславшему охранение, и принимает меры к уничтожению десанта.

Глава десятая

БОЕВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

338. Боевое обеспечение заключается в организации и осуществлении мероприятий, направленных на исключение внезапности нападения противника, снижение эффективности его огня (ударов) по подразделениям батальона (роты), создание им благоприятных условий для организованного и своевременного вступления в бой и успешного его ведения.

В батальоне (роте) организуются и осуществляются следующие виды боевого обеспечения: разведка, охранение, защита от оружия массового поражения, тактическая маскировка, инженерное и химическое обеспечение. Защита от высокоточного оружия противника осуществляется при выполнении мероприятий боевого обеспечения. В батальоне, кроме того, ведется радиоэлектронная борьба.

Боевое обеспечение организуется командиром батальона (роты) в соответствии с принятым им решением и распоряжениями вышестоящего штаба по видам боевого обеспечения. Начальник штаба батальона непосредственно организует боевое обеспечение в

соответствии с указаниями командира батальона.

Отсутствие указаний и распоряжений не освобождает командиров подразделений от своевременной организации боевого обеспечения.

1. Разведка

339. Разведка организуется и ведется в любых условиях обстановки в целях добывания сведений о противнике и местности в районе предстоящих действий. Основными требованиями, предъявляемыми к разведке, являются целеустремленность, непрерывность, активность, оперативность, скрытность, достоверность и точность определения координат разведываемых объектов (целей).

Добытые сведения передаются всеми возможными способами командиру (начальнику), поставившему задачу на ведение разведки. Особо важные сведения докладываются немедленно.

340. Разведывательные сведения в батальоне (роте) добываются при подготовке и в ходе боя наблюдением, подслушиванием, разведывательными засадами, налетами, опросом местных жителей, допросом пленных и перебежчиков, изучением захваченных у противника документов, образцов вооружения и техники и другими способами. Сведения о противнике могут быть получены также от вышестоящего штаба, приданных подразделений и от соседей.

Для ведения разведки батальону назначаются зоны обзорной и детальной разведки. Глубина зоны обзорной разведки батальона может составлять до **10 км**, детальной разведки — до **5 км**. Ширина зон разведки совпадает с фронтом, установленным для боя батальона. Разведка в роте ведется перед ее фронтом на глубину боевой задачи (досягаемости средств поражения).

341. Усиленный батальон (рота) может назначаться для проведения разведки боем. Она тщательно организуется и проводится так же, как наступление на обороняющегося противника из положения непосредственного соприкосновения с ним; особое внимание при этом уделяется обеспечению флангов. Во время разведки боем командиры подразделений, находящихся на участке, где она проводится, наблюдают за боем и изучают противника. В это время активно ведется разведка всех видов.

Батальон (рота), выполнив поставленную боевую задачу, закрепляется на выгодном (достигнутом) рубеже или отходит в исходное положение, а в случае отхода противника переходит к его преследованию.

342. При организации разведки командир батальона (роты) обычно указывает: какие данные, какими средствами или способами и к какому времени добыть; на каких объектах (районе, направлении) сосредоточить основные усилия разведки.

Начальник штаба батальона определяет конкретные задачи подразделениям по раз-

ведке, порядок их выполнения (какие силы и средства привлечь для ведения разведки, мероприятия по обеспечению их действий, способы управления ими и порядок доклада добытых сведений) и состав резерва разведки; ставит задачи разведывательным органам батальона, организует их подготовку и высылает в разведку, управляет ими; собирает, анализирует и обобщает разведывательные сведения, докладывает их командиру батальона и в штаб полка, доводит до командиров рот, взаимодействующих и соседних подразделений.

Командиры подразделений на основе полученных указаний организуют ведение разведки своими силами и средствами перед фронтом (на флангах, в тылу), ставят им задачи, управляют ими, изучают добытые сведения и докладывают их в штаб батальона.

Командирам разведывательных органов, действующих в тылу противника, запрещается иметь на рабочих картах какие-либо данные о своих войсках, а всему их составу — личные и служебные документы.

343. В батальоне (роте) ведется **войсковая, радиолокационная, инженерная, радиационная и химическая** разведка, в батальоне, кроме того, — **артиллерийская.**

Войсковая разведка ведется разведывательными и боевыми разведывательными дозорами, дозорными отделениями (танками) и наблюдательными постами (наблюдателями). Батальон (рота) может назначаться в разведывательный отряд.

Радиолокационная разведка ведется постами радиолокационной разведки наземных движущихся целей.

Инженерная разведка ведется органами войсковой разведки и приданным подразделением инженерных войск.

Радиационная и химическая разведка ведется специально подготовленными для этого отделениями (экипажами, расчетами).

Артиллерийская разведка ведется штатными и приданными артиллерийскими подразделениями.

344. Разведывательный дозор высылается, как правило, в составе разведывательного взвода, а от разведывательного отряда, кроме того, и в составе мотострелкового (танкового) взвода. Разведывательный дозор действует на удалении **до 15 км** от своих подразделений, а высылаемый от разведывательного отряда — **до 10 км** от его главных сил.

Боевой разведывательный дозор высылается в составе мотострелкового (танкового) взвода. Он действует перед фронтом или на одном из флангов батальона (роты) на удалении, обеспечивающем наблюдение за ним и поддержку его огнем, а при отсутствии непосредственного соприкосновения с противником — на удалении **до 10 км** от своих подразделений.

Удаление дозоров при действиях ночью, в городе, горах и лесу обычно сокращается.

Взвод, назначенный в разведывательный (боевой разведывательный) дозор, при необ-

ходимости может усиливаться инженерно-саперным подразделением и одним-двумя химиками-разведчиками.

Дозоры ведут разведку дозорными отделениями (танками), наблюдателями и пешими дозорными. Разведывательные сведения добываются наблюдением, подслушиванием, разведывательными засадами, налетами, опросом местных жителей, допросом пленных, изучением документов, вооружения и техники противника, а боевым разведывательным дозором, кроме того, и боем.

При постановке задачи дозорам указываются: сведения о противнике в районе (на направлении) предстоящих действий; состав дозора; район (направление, объект) разведки; какие сведения и к какому сроку добыть; исходный пункт и время его прохождения; время окончания разведки и порядок действий после выполнения задачи; порядок поддержания связи и представления разведывательных сведений, а при необходимости и сведения о соседних и действующих впереди разведывательных органах, способы взаимного опознавания, пропуск и отзыв.

345. Разведывательная засада проводится, как правило, в целях захвата пленных, документов, образцов вооружения и техники противника, а **налет**, кроме того, для уничтожения (вывода из строя) важного объекта противника. Для устройства разведывательной засады назначается разведывательное (мотострелковое, танковое) подразделение силой до взвода или группа специально подобран-

ных солдат и сержантов. Налет проводится подразделением, ведущим разведку, в полном составе или частью сил.

В боевом приказе подразделению (группе), назначенному в разведывательную засаду или для проведения налета, указываются: сведения о противнике; место (объект) и время устройства разведывательной засады (проведения налета); задача; порядок поддержки огнем и прохождения линии фронта (охранения) своих подразделений; сигналы оповещения, управления и взаимодействия; пропуск и отзыв.

346. Дозорное отделение (танк) высылается от подразделения, ведущего разведку, или от роты (взвода), выполняющей боевую задачу в отрыве от главных сил, для своевременного обнаружения противника и разведки местности. Оно действует на удалении, обеспечивающем наблюдение за ним и поддержку его огнем. Дозорное отделение выполняет задачу на боевой машине пехоты (бронетранспортере, автомобиле) или в пешем порядке, а зимой и на лыжах. Оно ведет разведку наблюдением и пешими дозорными, а дозорный танк — наблюдением. Дозорное отделение (танк) может назначаться для устройства разведывательной засады.

При постановке задачи дозорному отделению (танку) указываются: сведения о противнике; направление (объект) и порядок ведения разведки; сигналы оповещения, управления и взаимодействия; пропуск и отзыв.

347. **Наблюдение** за противником организуется во всех видах боя и ведется непрерывно командирами подразделений лично, наблюдательными постами, наблюдателями рот (взводов, отделений, танков) и расчетами дежурных огневых средств. Организация наблюдения должна обеспечивать наилучший просмотр противника и местности перед фронтом, на флангах и в тылу. Ночью и в других условиях ограниченной видимости наблюдение ведется с использованием приборов ночного видения, радиолокационных станций разведки наземных движущихся целей, средств освещения местности и дополняется подслушиванием.

Наблюдение за воздушным противником ведется постами воздушного наблюдения зенитных подразделений, постом (пунктом) обозначения батальона (роты), а также наблюдательными постами и наблюдателями.

Радиационное и химическое наблюдение ведется химическими наблюдательными постами (химическими наблюдателями) батальонов (рот).

В обороне, при подготовке наступления и при расположении на месте в батальоне выставляются один-два наблюдательных поста и один химический наблюдательный пост, в роте — один-два наблюдателя и химический наблюдатель. В ходе наступления, во встречном бою, при отходе и на марше в батальоне (роте) назначаются наблюдатели и химический наблюдатель. Во взводе во всех случаях назначается наблюдатель.

Наблюдательный (химический наблюдательный) пост состоит из двух-трех наблюдателей (химических наблюдателей), один из которых назначается старшим. Пост оснащается приборами наблюдения, крупномасштабной картой или схемой местности, журналом наблюдения, компасом, часами, средствами связи, подсветки и подачи сигналов оповещения, а химический наблюдательный пост, кроме того, приборами химической и радиационной разведки.

При постановке задачи наблюдательному посту (наблюдателю) указываются: ориентиры и кодированные (условные) наименования местных предметов; сведения о противнике и своих подразделениях; состав наблюдательного поста; место поста (наблюдателя), сектор наблюдения, на что обращать особое внимание; порядок доклада результатов наблюдения; сигналы оповещения. Химическому наблюдательному посту (химическому наблюдателю), кроме того, указываются время (периодичность) включения приборов радиационной и химической разведки и порядок подачи сигналов оповещения о радиоактивном, химическом и биологическом (бактериологическом) заражении.

Задача, поставленная наблюдательному (химическому наблюдательному) посту, записывается в журнал наблюдения.

Наблюдатель (химический наблюдатель) обеспечивается приборами наблюдения (радиационной и химической разведки).

348. Пост радиолокационной разведки на-

земных движущихся целей развертывается обычно совместно с наблюдательным постом (наблюдателем) батальона (роты). Он назначается от разведывательного взвода или обслуживается специально подготовленным для этого оператором из состава роты. Пост оснащается станцией ближней разведки, схемой местности, журналом разведки (наблюдения), компасом, часами и средствами связи.

При постановке задачи посту обычно указываются: сведения о противнике и своих подразделениях; состав и место развертывания поста; сектор ведения разведки и направление или участки местности, на которых сосредоточить особое внимание; порядок ведения разведки и доклада о ее результатах.

349. Разведывательный отряд выполняет задачу наблюдением, разведывательными засадами, налетами, а в случаях когда невозможно добыть сведения о противнике другими способами, и боем. От разведывательного отряда высылаются разведывательные дозоры и дозорные отделения (танки), количество и состав которых зависят от выполняемой задачи, действий противника и характера местности; остальные подразделения составляют главные силы отряда.

Командир разведывательного отряда находится, как правило, в составе главных сил. Для уточнения сведений о противнике и личного его изучения он может выдвигаться к разведывательным дозорам. Организует действия подразделений и руководит ими

лично командир разведывательного отряда.

При уяснении полученной задачи и оценке обстановки командир разведывательного отряда должен уяснить, какие разведывательные сведения и к какому сроку добыть; изучить местность в полосе разведки; наметить маршрут и порядок движения главных сил разведывательного отряда; определить количество, состав и задачи разведывательных дозоров, вероятные рубежи встречи с противником, порядок действий на них и после выполнения задачи.

В боевом приказе командир разведывательного отряда указывает: сведения о противнике; задачу разведывательного отряда; задачи разведывательным дозорам (дозорным отделениям, дозорным танкам); подразделениям главных сил — место в колонне, направление (маршрут) движения, время прохождения исходного пункта и порядок непосредственного охранения; время готовности к выполнению задачи; свое место и заместителей.

После отдачи боевого приказа командир разведывательного отряда указывает порядок действий при встрече с противником, мероприятия по всестороннему обеспечению, сигналы оповещения, управления и взаимодействия, а при необходимости сведения о соседних и впереди действующих разведывательных органах, способы взаимного опознавания, порядок прохождения линии фронта (охранения) своих войск, пропуск и отзыв.

350. В о б о р о н е при отсутствии непосредственного соприкосновения с противником разведывательный отряд может высылаться для своевременного обнаружения выдвижения и развертывания противника, определения состава и направления действий его основной группировки, позиций средств ядерного и химического нападения, наземных элементов разведывательно-ударных комплексов, огневых позиций артиллерии и мест расположения пунктов управления. В ходе оборонительного боя разведывательный отряд уточняет группировку противника, устанавливает подход вторых эшелонов (резервов), направление и рубежи ввода их в бой.

351. В н а с т у п л е н и и разведывательный отряд, используя промежутки и открытые фланги в боевом порядке противника, стремительно проникает в глубину его обороны, ведет разведку позиций и опорных пунктов, определяет районы расположения и направления выдвижения вторых эшелонов (резервов), наличие и характер фортификационных сооружений и заграждений, в том числе места установки ядерных мин, позиции средств ядерного и химического нападения, наземных элементов разведывательно-ударных комплексов, огневые позиции артиллерии, места расположения пунктов управления и других важных объектов, зоны заражения, районы разрушений, пожаров и затоплений, направления их преодоления или обхода. С началом отхода противника разведывательный отряд стремительно выходит на фланги

и пути отхода его главных сил, устанавливает их состав и направление отхода, состав и характер действий арьергардов, позиции и рубежи, подготовленные для обороны в глубине, и время занятия их войсками, наличие и характер препятствий и заграждений, особенно ядерно-минных. Разведывательный отряд может захватывать переправы через водные преграды и другие важные объекты на путях отхода противника, удерживая их до подхода наступающих подразделений; частью сил он продолжает выполнять поставленную задачу.

352. В предвидении встречного боя разведывательный отряд до рубежа возможной встречи с противником продвигается обычно по дорогам с максимальной скоростью. При подходе к рубежу возможной встречи с противником разведывательные дозоры и главные силы отряда действуют скрытно, как правило, вне дорог, перемещаясь от одного выгодного для наблюдения пункта к другому, тщательно просматривая дороги и другие направления, на которых вероятны действия противника. При встрече с разведкой и охранением противника разведывательные дозоры и главные силы отряда обходят их, скрытно проникают к главным силам противника, устанавливают их состав, характер и направления действий, время прохождения важных рубежей, начало и рубежи развертывания, позиции средств ядерного и химического нападения, наземных элементов разведывательно-ударных комплексов, огне-

вые позиции артиллерии, места пунктов управления. В ходе встречного боя разведывательный отряд ведет разведку главных сил противника, используя открытые фланги и промежутки в его боевом порядке, проникает в глубину, выявляет состав вторых эшелонов (резервов) и направления их выдвижения.

353. При разведке водной преграды разведывательный отряд устанавливает наличие, состав и характер действий противника на своем и противоположном берегах, характер водной преграды и состояние ее поймы. К водной преграде разведывательный отряд выдвигается на широком фронте, скрытно. При наличии противника на подступах к водной преграде отряд выявляет его опорные пункты, устанавливает промежутки в боевом порядке и, используя их, проникает к водной преграде, определяет ее ширину, глубину, скорость течения, грунт и профиль дна, крутизну и грунт берегов, наличие заграждений на берегах и в воде, участки, удобные для форсирования, наличие переправ, их состояние и переправляется на противоположный берег.

Ведя разведку противника на противоположном берегу, разведывательный отряд выявляет его опорные пункты, незанятые или слабо обороняемые участки, расположение огневых средств, вторых эшелонов (резервов), наличие и характер заграждений. При невозможности переправиться на противоположный берег разведка обороняющегося на

нем противника ведется наблюдением со своего берега. Переправу на противоположный берег в этом случае разведывательный отряд осуществляет вместе с передовым отрядом или с подразделениями первого эшелона главных сил.

При ведении разведки ночью применяются радиолокационные станции разведки наземных движущихся целей, приборы ночного видения и средства освещения местности. Особое внимание обращается на возвышенности, окраины населенных пунктов, опушки леса и другие места, где может находиться противник. Для захвата пленных, образцов вооружения и техники чаще устраиваются разведывательные засады и проводятся налеты. Подразделения должны строго соблюдать светомаскировку, действовать внезапно, решительно и дерзко.

Для разведки населенного пункта в зависимости от его величины от разведывательного отряда высылается один или несколько разведывательных дозоров и дозорных отделений (танков). Главные силы отряда остаются вне населенного пункта до осмотра его окраин разведывательными органами, а затем продвигаются за ними.

В горах разведывательный отряд обычно продвигается вдоль дорог, долин, хребтов и ведет разведку путем последовательного осмотра командных высот и наблюдения с них. Для осмотра дорог, троп, ущелий и других мест в стороне от направления движения, где может находиться противник, высы-

лаются разведывательные дозоры и дозорные отделения (танки). В высокогорных районах и на труднодоступных участках местности разведка ведется пешими дозорными, обеспеченными горным снаряжением и обученными технике преодоления горных препятствий.

В лесу разведывательный отряд продвигается обычно по дорогам и просекам. Для осмотра леса в стороне от направления движения разведывательного отряда высылаются разведывательные дозоры и дозорные отделения (танки). Особенно тщательно осматриваются опушки леса, поляны, входы в овраги, лощины и выходы из них, гати, межозерные дефиле, мосты и другие места, где наиболее вероятны засады противника.

354. Допрос пленных и перебежчиков в батальоне (роте) проводится кратко в целях получения лишь тех сведений, которые необходимы батальону (роте) для ведения боя. После допроса пленные и перебежчики немедленно доставляются в штаб полка (батальона).

Разведывательные сведения, полученные при допросе пленных и перебежчиков, а также при опросе местных жителей, должны проверяться (сопоставляться).

Захваченные у противника документы, образцы вооружения и техники направляются командиру (начальнику), выславшему подразделение в разведку, с указанием, где, когда и при каких обстоятельствах они захвачены. На захваченных документах запре-

щается делать какие-либо надписи и пометки.

2. Охранение

355. Охранение в батальоне (роте) организуется и осуществляется с целью не допустить проникновения разведки противника в район действий (расположения) своих подразделений, исключить внезапное нападение на них наземного противника, его воздушных десантов (аэромобильных групп) и обеспечить охраняемым подразделениям время и выгодные условия для развертывания (приведения в боевую готовность) и вступления в бой.

Батальон (рота) охраняется: в бою — боевым, на марше — походным, при расположении на месте — сторожевым и во всех случаях, кроме того, — непосредственным охранением.

Боевое охранение высылается по указанию старшего командира или по решению командира батальона (роты); походное и сторожевое охранение организуются, как правило, по указанию старшего командира, а при действиях в отрыве от главных сил — самостоятельно.

Непосредственное охранение организуется командирами подразделений в зависимости от решаемой задачи, условий обстановки и указаний старшего командира. Оно осуществляется часовыми, патрулями и секретами с учетом организации дежурства огне-

вых средств, наблюдения и комендантской службы.

356. При организации охранения командир обычно указывает: направления, на которых сосредоточить особое внимание; где и какое иметь охранение и его состав; время высылки (выставления) охранения и его задачи; пропуск и отзыв. При необходимости он также определяет состав и задачи непосредственного охранения.

Личный состав, назначенный в охранение, должен находиться в постоянной боевой готовности; соблюдать установленный порядок боевого дежурства, очередность и порядок отдыха, меры маскировки; проявлять высокую бдительность, решительность и стойкость.

357. На каждые сутки для опознавания своих военнослужащих устанавливаются **пропуск** и **отзыв**.

Пропуском служит наименование вооружения или техники, например «Автомат», а отзывом — название населенного пункта, начинающегося с той же буквы, что и пропуск, например «Астрахань».

Пропуск сообщается устно всему составу охранения, разведывательных органов и лицам, посылаемым за пределы подразделения, а ночью и в пределах расположения своего подразделения. Отзыв сообщается командирам этих подразделений, а также лицам, посылаемым для передачи устных приказаний.

Пропуск спрашивается у всех лиц, проходящих через рубеж охранения и следующих

по расположению подразделения ночью, отзыв — у лиц, передающих приказание командира, и у командиров подразделений, ведущих разведку.

Пропуск и отзыв произносятся тихо. Все, не знающие пропуска, а прибывшие с приказанием — отзыва, задерживаются. Задержанные опрашиваются, и в зависимости от обстоятельств им разрешается следовать дальше или они направляются под охраной к командиру, выславшему охранение.

3. Защита от оружия массового поражения

358. Защита от оружия массового поражения организуется и осуществляется в целях максимального ослабления воздействия ядерного, химического и биологического (бактериологического) оружия противника, а также результатов разрушения предприятий атомной энергетики и химической промышленности, сохранения боеспособности подразделений и обеспечения успешного выполнения ими боевых задач. Она организуется в полном объеме при ведении боя как с применением, так и без применения оружия массового поражения и включает: рассредоточение подразделений и периодическую смену районов их расположения; фортификационное оборудование занимаемых подразделениями районов (позиций) с учетом защитных свойств местности и подготовку путей маневра; предупреждение подразделений о непосредственной угрозе и начале применения противником

оружия массового поражения, разрушениях предприятий атомной энергетики и химической промышленности, своих ядерных ударах, а также оповещение личного состава о радиоактивном, химическом и биологическом (бактериологическом) заражении; осуществление противоэпидемических, санитарно-гигиенических и специальных профилактических медицинских мероприятий; выявление и ликвидацию последствий применения противником оружия массового поражения; обеспечение безопасности и защиты личного состава при действиях в зонах заражения, районах разрушений, пожаров и затоплений.

359. При организации защиты от оружия массового поражения командир обычно указывает: порядок рассредоточения подразделений и смены районов расположения, а также порядок использования защитных свойств местности и техники; порядок предупреждения о непосредственной угрозе и начале применения противником оружия массового поражения, а также порядок и сигналы оповещения о радиоактивном, химическом и биологическом (бактериологическом) заражении и действий по ним; сроки проведения противоэпидемических, санитарно-гигиенических и специальных профилактических медицинских мероприятий; порядок ликвидации последствий применения противником оружия массового поражения; меры безопасности при действиях в зонах заражения, районах разрушений, пожаров и затоплений.

360. Рассредоточение подразделений осу-

ществляется с учетом выполняемых задач, защитных и маскирующих свойств местности, техники, фортификационного оборудования района (позиций) и других условий обстановки. Оно должно максимально снизить потери подразделений, не затруднять управление, взаимодействие и успешное ведение боя.

Смена районов (позиций) производится, как правило, по указанию или с разрешения старшего командира скрытно и в короткие сроки.

Для обеспечения смены районов (позиций) подготавливаются запасные районы (позиции) и маршруты движения к ним.

361. Фортификационное оборудование занимаемых подразделениями районов (позиций) и подготовка путей маневра осуществляются в соответствии с указаниями командира батальона (роты) по инженерному обеспечению. В зависимости от выполняемой задачи, защитных свойств местности оборудуются открытые и перекрытые щели, окопы, траншеи, ходы сообщения, блиндажи и убежища для личного состава, окопы и укрытия для вооружения и техники. Убежища со специальным оборудованием должны обеспечивать безопасное пребывание в них личного состава без средств индивидуальной защиты. Фортификационное оборудование должно начинаться немедленно с прибытием подразделений в назначенный район (на позицию).

Использование защитных свойств местности ослабляет воздействие поражающих факторов оружия массового поражения против-

ника на личный состав, вооружение, технику и материальные средства. Подразделения в бою, на марше и при расположении на месте должны умело использовать лесные массивы, овраги, лощины, балки, обратные скаты высот, подземные выработки, пещеры и другие естественные укрытия. Для маневра максимально используются существующие дороги, а при их отсутствии прокладываются колонные пути.

362. **Предупреждение подразделений о непосредственной угрозе и начале применения противником оружия массового поражения,** разрушениях предприятий атомной энергетики и химической промышленности, а также о своих ядерных ударах осуществляется командиром батальона (роты) по указанию (сигналу) штаба полка (батальона) или данным разведки. С получением этого предупреждения подразделения продолжают выполнять поставленные задачи и принимают меры, обеспечивающие их защиту и переход к действиям в условиях применения оружия массового поражения.

Оповещение подразделений осуществляется немедленно по всем средствам связи едиными и постоянно действующими сигналами: о радиоактивном заражении — **«Радиационная опасность»**, о химическом и биологическом (бактериологическом) заражении — **«Химическая тревога»**. Сигналы оповещения подаются по указанию командира батальона (роты), а при обнаружении химического заражения сигнал оповещения химические наблюда-

тельные посты (химические наблюдатели) подают самостоятельно.

По сигналам оповещения о радиоактивном, химическом и биологическом (бактериологическом) заражении личный состав при действиях в пешем порядке или при следовании на открытых машинах надевает средства индивидуальной защиты, при нахождении в закрытых бронетранспортерах — респираторы (противогазы), при нахождении в боевых машинах пехоты и танках закрывает люки, двери, бойницы и включает систему защиты от оружия массового поражения. Личный состав, находящийся в убежищах, включает систему коллективной защиты.

363. **Противоэпидемические мероприятия** включают изучение санитарно-эпидемического состояния района действий (расположения) подразделений, проведение предохранительных прививок личному составу, применение средств экстренной профилактики и проведение дезинфекционных мероприятий.

Санитарно-гигиенические мероприятия заключаются в строгом выполнении установленных гигиенических требований при размещении, питании и водоснабжении подразделений, в соблюдении всеми военнослужащими правил личной и общественной гигиены.

К **специальным профилактическим медицинским мероприятиям** относится применение антидотов, антибиотиков, противорадиационных и других защитных препаратов, осуществляемое по указанию старшего командира, а

в условиях непосредственной опасности — самостоятельно.

364. Выявление последствий применения противником оружия массового поражения включает определение потерь личного состава, вооружения и техники, морального состояния военнослужащих, а также масштабов и характера заражения, разрушений, пожаров и затоплений. Оно осуществляется личным наблюдением командира, по докладам из подразделений и по данным различных видов разведки, радиационного и химического контроля.

На основе полученных данных принимается решение на вывод подразделений из опасного района, восстановление их боеспособности, ликвидацию последствий применения противником оружия массового поражения и на дальнейшее ведение боя.

Ликвидация последствий применения противником оружия массового поражения включает: разведку очага поражения, проведение спасательных работ, оказание первой медицинской помощи пораженным, вывоз (вынос) их из зоны поражения (заражения) и эвакуацию на медицинские пункты, проведение экстренной профилактики, радиационного и химического контроля; специальную обработку подразделений; санитарную обработку личного состава; расчистку завалов и тушение пожаров, а также изоляционно-ограничительные мероприятия.

Частичная специальная обработка подразделений и частичная санитарная обработка

личного состава проводятся личным составом по приказу командира без прекращения выполнения боевой задачи. Полная специальная обработка проводится по распоряжению старшего командира. Полная санитарная обработка проводится, как правило, в районах специальной обработки средствами тыла старшего командира.

При обнаружении зараженных насекомых, клещей и других переносчиков заболеваний проводится дезинсекция фортификационных сооружений, помещений, белья, обмундирования и снаряжения.

365. Обеспечение безопасности и защиты личного состава при действиях в зонах заражения, районах разрушений, пожаров и затоплений достигается: знанием командирами радиационной, химической и биологической (бактериологической) обстановки в районе действий, изменений на местности, происшедших в результате ядерных ударов, и степени облучения личного состава; своевременным и умелым использованием средств индивидуальной и коллективной защиты, фортификационных сооружений, защитных свойств техники и местности; выбором наиболее целесообразных способов действий в зонах заражения, районах разрушений, пожаров, затоплений и их преодоления; строгим соблюдением правил поведения личного состава на зараженной местности.

В зонах радиоактивного заражения личный состав действует так же, как по сигналам оповещения о радиоактивном заражении.

Средства индивидуальной защиты снимаются по приказу командира на основании показаний приборов радиационной и химической разведки.

Зоны с высокими уровнями радиации, химического и биологического (бактериологического) заражения, районы разрушений, пожаров и затоплений, как правило, обходятся. При невозможности обхода зоны с высокими уровнями радиации преодолеваются с максимальной скоростью по направлениям, обеспечивающим наименьшее поражение и заражение личного состава и техники. Для определения путей обхода и направлений преодоления зон с высокими уровнями радиации могут высылаться специально подготовленные дозорные отделения (танки).

В батальоне учет доз радиоактивного облучения рот, отдельных взводов, офицеров и прапорщиков ведет начальник штаба батальона, в роте учет доз радиоактивного облучения сержантов и солдат — командир роты. Донесения об облучении личного состава представляются ежесуточно, а о применении противником оружия массового поражения и об однократном облучении свыше 100 рад (рентген) — немедленно.

4. Радиоэлектронная борьба

366. Радиоэлектронная борьба в батальоне организуется и ведется в целях дезорганизации управления подразделениями противостоящего противника, снижения эффективно-

сти применения его оружия, технических средств разведки, а также для обеспечения устойчивой работы средств управления своими подразделениями и оружием. Она осуществляется в тесном сочетании с огневым поражением и уничтожением основных средств управления подразделениями и оружием противника в соответствии с решением задач разведки и маскировки и ведется путем выполнения отдельных мероприятий по радиоэлектронному подавлению, радиоэлектронной защите своих средств управления подразделениями (оружием) и противодействию техническим средствам разведки противника.

367. При организации радиоэлектронной борьбы командир батальона обычно указывает, какие пункты управления и радиоэлектронные объекты противника и в какое время подлежат огневому поражению или захвату (выводу из строя), привлекаемые для этого силы и средства; порядок применения средств радиоэлектронного подавления; задачи по радиоэлектронной защите и противодействию техническим средствам разведки противника; сроки готовности.

368. Радиоэлектронное подавление в батальоне ведется в целях нарушения работы инфракрасных и лазерных средств разведки и управления оружием противника путем применения средств активных и пассивных помех, установленных на защищаемых машинах (объектах). Не задействованные в управлении подразделениями радиостанции мо-

гут использоваться для передачи в радиосетях противника дезинформирующих команд, сигналов и создания радиопомех.

369. Радиоэлектронная защита включает защиту своих радиоэлектронных средств от поражения самонаводящимися на излучение боеприпасами противника, от его радиоэлектронного подавления, от воздействия ионизирующих и электромагнитных излучений ядерных взрывов и обеспечение электромагнитной совместимости. Основными способами защиты радиоэлектронных средств батальона (роты) от поражения самонаводящимися на излучение боеприпасами противника являются жесткая регламентация их работы (включение их только на время, необходимое для выполнения боевой задачи), использование прерывистых режимов излучения, смена рабочих частот и применение отвлекающих (имитирующих) источников электромагнитных излучений.

370. Противодействие техническим средствам разведки противника заключается в устранении (ослаблении) демаскирующих признаков своих подразделений, объектов, вооружения и проводимых мероприятий, а также в специальной защите технических средств обработки и передачи информации.

5. Тактическая маскировка

371. Тактическая маскировка в батальоне (роте) организуется и осуществляется в целях достижения внезапности действий под-

разделений и сохранения их боеспособности. Задачами тактической маскировки при подготовке и в ходе боя являются обеспечение скрытности своих подразделений и введение противника в заблуждение относительно состава, положения батальона (роты) и замысла боя.

Тактическая маскировка должна быть непрерывной, убедительной, разнообразной и активной. Мероприятия по тактической маскировке выполняются подразделениями батальона (роты), как правило, своими силами и средствами.

372. При организации тактической маскировки командир батальона (роты) обычно указывает: основные мероприятия по тактической маскировке, объем, сроки и порядок их выполнения; силы и средства, выделяемые для осуществления маскировочных мероприятий; порядок соблюдения подразделениями маскировочной дисциплины.

373. Скрытность достигается проведением комплекса мероприятий, направленных на сохранение в тайне, предупреждение и исключение утечки информации о подразделениях батальона (роты), их действиях и проводимых мероприятиях, а также на устранение и ослабление демаскирующих признаков их деятельности. Основным способом обеспечения скрытности в батальоне (роте) является маскировка подразделений и объектов, которая заключается в устранении или ослаблении демаскирующих признаков состояния, положения и действий батальона (роты). Она до-

стигается: использованием маскирующих свойств местности и условий ограниченной видимости; применением табельных средств маскировки, местных материалов и аэрозолей (дымов); видоизменением (деформированием) вооружения и техники; окрашиванием вооружения и техники под фон окружающей местности; своевременным оповещением войск о действиях средств разведки противника; соблюдением правил скрытого управления войсками и ранее установленного режима деятельности в районе или на позициях; соответствующим расположением подразделений батальона (роты) с периодической сменой районов (позиций); строжайшим выполнением требований маскировочной дисциплины.

В целях защиты от высокоточного оружия противника используются овраги, обратные скаты высот, поля радиолокационной невидимости и другие маскирующие свойства местности. Скрытие боевых машин пехоты (бронетранспортеров) и танков от управляемых (корректируемых) и самонаводящихся боеприпасов противника достигается путем снижения радиолокационной, тепловой и оптической контрастности боевых машин по отношению к окружающему фону местности, для чего применяются деформирующая окраска техники, табельные маскирующие покрытия, над теплоизлучающими поверхностями машин устанавливаются теплорассеивающие экраны (козырьки). Кроме того, могут применяться тепловые имитаторы (ловушки)

радиолокационные и лазерные отражатели.

374. Введение противника в заблуждение в батальоне (роте) осуществляется демонстративными действиями (преднамеренный показ деятельности реальных подразделений на ложных направлениях, в районах) и имитацией (создание ложных объектов и районов подразделений путем воспроизведения соответствующих демаскирующих признаков их наличия и функционирования). Эти способы маскировки должны осуществляться в соответствии с определенными в замысле боя мерами по обману противника. Они обычно проводятся с разрешения командира полка (батальона).

6. Инженерное обеспечение

375. Инженерное обеспечение организуется и осуществляется в целях создания подразделениям необходимых условий для своевременного и скрытного их выдвижения, развертывания и маневра, повышения защиты личного состава, вооружения и техники от всех средств поражения, а также для нанесения противнику потерь и затруднения его действий.

Инженерное обеспечение в батальоне (роте) включает: инженерную разведку противника, местности и объектов; фортификационное оборудование опорных пунктов, позиций и районов расположения подразделений; осуществление инженерных мероприятий по мас-

кировке и защите от высокоточного оружия; устройство инженерных заграждений; проделывание проходов в заграждениях, разрушениях и устройство переходов через препятствия; оборудование и содержание переправ; добычу, очистку воды и оборудование пунктов водоснабжения.

376. При организации инженерного обеспечения командир батальона (роты) обычно указывает: характер, очередность и сроки фортификационного оборудования и маскировки опорных пунктов (позиций) или районов расположения подразделений; основные направления, которые необходимо прикрыть заграждениями, какие объекты разрушить (подготовить к разрушению), способы и время выполнения этих задач; количество, места, время и способы проделывания проходов в заграждениях, порядок их обозначения, содержания и пропуска по ним подразделений; порядок преодоления подразделениями труднопроходимых участков местности; места, виды и время готовности переправ через водную преграду; силы и средства, привлекаемые для выполнения задач инженерного обеспечения, и порядок использования приданных подразделений инженерных войск (инженерной техники).

377. Фортификационное оборудование опорных пунктов, позиций и районов расположения подразделений осуществляется в целях защиты личного состава, вооружения и техники от всех средств поражения противника. Оно ведется силами самих подразделений с

максимальным использованием средств механизации, применением зарядов взрывчатых веществ, местных материалов, конструкций и сооружений промышленного изготовления, а также с учетом защитных свойств местности. Очередность и сроки фортификационного оборудования опорных пунктов (позиций) или районов расположения подразделений определяются с учетом обеспечения их постоянной готовности к ведению боя и наращивания защиты личного состава, вооружения и техники от всех средств поражения.

378. Осуществление инженерных мероприятий по маскировке и защите от высокоточного оружия противника заключается в своевременном и умелом применении табельных маскировочных комплектов и покрытий, маскировочном окрашивании вооружения и техники под фон окружающей местности, устройстве скрывающих масок из местных материалов, макетов, ложных тепловых целей (ловушек), ложных сооружений, опорных пунктов и других объектов. Над теплоизлучающими поверхностями бронированной техники при необходимости дополнительно могут устанавливаться перекрытия, теплорассеивающие экраны и козырьки. Все мероприятия осуществляются в сочетании с максимальным использованием маскирующих свойств местности.

379. Инженерные заграждения устраиваются во всех видах боя в целях нанесения потерь противнику, задержки продвижения и сковывания его маневра. Заграждениями

прикрываются обычно опорные пункты, стыки и промежутки между подразделениями и их открытые фланги. Для этого устанавливаются противотанковые и противопехотные минные поля, группы мин и отдельные мины, подготавливаются к разрушению объекты, устраиваются проволочные заборы и сети, рогатки и другие невзрывные заграждения.

Инженерные заграждения устраиваются подразделениями батальона (роты) и приданными подразделениями инженерных войск.

380. Проделывание проходов в заграждениях, разрушениях и устройство переходов через препятствия осуществляются силами батальона (роты), приданными подразделениями инженерных войск с использованием навесного (встроенного) оборудования боевой и инженерной техники, зарядов взрывчатых веществ и местных материалов.

Дистанционно установленные минные поля обходятся по разведанным направлениям, а при невозможности преодолеваются с использованием минных тралов, по проходам, проделываемым группами разграждения (разминирования) батальонов (рот).

Группа разграждения в батальоне создается из приданных подразделений инженерных войск и при необходимости усиливается общевойсковым подразделением.

Группа разминирования в роте назначается из числа подготовленных для этого отделений (экипажей). Она обеспечивается возимым комплектом разминирования и подрывными зарядами.

381. Оборудование и содержание переправ на штатной плавающей боевой технике, вброд и танков под водой включают: определение и обозначение направлений (участков) переправ и направлений (маршрутов) выхода к ним, устройство съездов в воду и выездов из воды; маскировку и охрану переправ, комендантскую службу на них; проделывание проходов в заграждениях на берегах и в воде.

При действиях в передовом отряде, авангарде или на направлении главного удара полка оборудование и содержание переправ батальон обычно осуществляет своими силами и приданными подразделениями инженерных войск. Действуя в составе главных сил, подразделения форсируют водную преграду, как правило, на штатной плавающей боевой технике и по переправам, оборудованным силами и средствами старшего командира.

382. Добыча, очистка воды и оборудование пункта водоснабжения осуществляются обычно в батальоне своими силами с использованием табельных средств полевого водоснабжения. При отсутствии местных источников воды, а также на маловодной местности водоснабжение организуется силами и средствами старшего командира.

7. Химическое обеспечение

383. Химическое обеспечение организуется и осуществляется в целях исключения или максимального снижения потерь подразделений от радиоактивного, химического и био-

логического (бактериологического) заражения, а также для маскировки подразделений аэрозолями (дымами) и нанесения потерь противнику зажигательным оружием.

Химическое обеспечение батальона (роты) включает: радиационную и химическую разведку; своевременное использование средств индивидуальной и коллективной защиты; радиационный и химический контроль; специальную обработку подразделений; применение аэрозолей (дымов) и зажигательного оружия.

Мероприятия по химическому обеспечению осуществляются силами и средствами подразделений батальона (роты). Наиболее сложные и специфические мероприятия химического обеспечения выполняются подразделениями химических войск.

384. При организации химического обеспечения командир батальона (роты) обычно указывает: порядок ведения радиационной и химической разведки; порядок и сроки проведения радиационного и химического контроля; место, время и порядок проведения специальной обработки подразделений; порядок и сроки маскировки подразделений аэрозолями (дымами) при подготовке и в ходе боя, выделяемые для этого силы и средства; порядок использования приданных огнеметных подразделений; порядок технической проверки противогазов и обеспечения подразделений средствами защиты.

385. Радиационная и химическая разведка организуется для своевременного обеспечения

командира данными о радиационной и химической обстановке, а также для оповещения подразделений о радиоактивном, химическом и биологическом (бактериологическом) заражении. Она ведется непрерывно химическим наблюдательным постом батальона и химическими наблюдателями рот (батарей), назначаемыми из состава специально подготовленных отделений (экипажей, расчетов) и приданных подразделений химических войск.

Оценка радиационной и химической обстановки при применении противником ядерного и химического оружия осуществляется по данным радиационной и химической разведки.

Разведка химических заграждений ведется разведывательными органами совместно с приданными им подразделениями инженерных и химических войск.

386. Своевременное использование средств индивидуальной и коллективной защиты обеспечивает надежную защиту личного состава от поражения отравляющими веществами, попадания внутрь организма и на кожные покровы радиоактивных веществ и биологических (бактериальных) средств.

Для своевременного использования личным составом средств индивидуальной защиты противогазы и респираторы должны быть постоянно в походном положении (при себе), защитные плащи, чулки и перчатки при действиях на машинах — в машинах, при действиях вне машин — при себе.

Умелое использование средств индивидуальной и коллективной защиты достигается:

постоянными тренировками личного состава в пользовании этими средствами; правильным определением рубежей и времени перевода средств индивидуальной защиты в положение «боевое» и снятия их; соблюдением режима и правил эксплуатации сооружений, оборудованных средствами коллективной защиты, и порядка использования систем защиты от оружия массового поражения бронеобъектов.

387. Радиационный и химический контроль осуществляется в целях получения данных для оценки боеспособности подразделений, возможности снятия средств индивидуальной защиты, а также для определения объема специальной и санитарной обработки. Он включает определение доз облучения личного состава и степени заражения людей, вооружения, техники, ракет, боеприпасов и других материальных средств радиоактивными и отравляющими веществами. Радиационный и химический контроль в батальоне (роте) проводится химическим инструктором и специально подготовленными военнослужащими.

388. Специальная обработка подразделений заключается в проведении дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения, техники, обмундирования и снаряжения, средств индивидуальной защиты и материальных средств. Она может быть частичной или полной.

Частичная специальная обработка подразделений организуется по приказу командира батальона (роты) и проводится личным составом в ходе выполнения

боевой задачи под руководством командиров подразделений с использованием табельных средств. При заражении отравляющими веществами она проводится немедленно. При частичной специальной обработке дегазируются, дезактивируются и дезинфицируются те места на вооружении и технике, к которым личный состав прикасается в ходе боевого применения. Личное оружие во всех случаях обрабатывается полностью.

Полная специальная обработка подразделений проводится по приказу старшего командира, как правило, после выполнения боевой задачи в занимаемых подразделениями районах или в районах специальной обработки. При проведении полной специальной обработки вооружения и техники обрабатывается вся их наружная поверхность, а при необходимости и внутренняя. Для проведения полной специальной обработки, как правило, привлекаются подразделения химических войск.

389. Применение аэрозолей (дымов) организуется в целях маскировки своих подразделений, а также для противодействия техническим средствам разведки противника и наведения (самонаведения) его боеприпасов.

390. Зажигательное оружие применяется для поражения живой силы, вооружения, техники, запасов материальных средств противника и для создания очагов пожаров в районе его действий. Зажигательное оружие, как правило, применяется в батальоне (роте) приданными огнеметными подразделениями.

Глава одиннадцатая

ТЕХНИЧЕСКОЕ И ТЫЛОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Общие положения

391. Бесперебойное техническое и тыловое обеспечение является одним из основных условий успешного ведения боя батальоном (ротой).

Командир батальона (роты) несет ответственность за своевременное техническое и тыловое обеспечение подчиненных подразделений. Он обязан принимать меры по поддержанию вооружения и техники в постоянной готовности к боевому применению и по быстрому восстановлению их при выходе из строя, по обеспечению подразделений ракетами, боеприпасами, горючим, продовольствием и другими материальными средствами; проявлять постоянную заботу о питании личного состава, сборе раненых и больных, об оказании им медицинской помощи и эвакуации их по назначению.

392. Основой организации технического и тылового обеспечения являются решение командира батальона (роты) на бой, его указания и распоряжения старшего командира (начальника) по этим вопросам.

При организации боя командир батальона (роты) по вопросам технического и тылового обеспечения обычно указывает: время, место и объем технического обслуживания, порядок эвакуации и ремонта вооружения и техники при подготовке и в ходе боя; размеры и сроки создания запасов ракет, боеприпасов, горючего, продовольствия, медицинского имущества и других материальных средств, нормы их расхода и порядок подвоза; порядок розыска, сбора и эвакуации раненых и больных; места развертывания подразделений технического обеспечения и тыла батальона и порядок их перемещения в ходе боя (марша); места, время и порядок пополнения подразделений ракетами, боеприпасами, заправки вооружения и техники горючим; организацию питания личного состава подразделений; порядок охраны, обороны и поддержания связи с подразделениями технического обеспечения и тыла, а также сообщает районы расположения подразделений технического обеспечения и тыла полка, места сборных пунктов поврежденных машин, пути маневра, подвоза и эвакуации.

Техническое и тыловое обеспечение командир батальона (роты) организует лично, через начальника штаба, заместителей по вооружению и по тылу (старшего техника роты, старшину роты), начальника медицинского пункта батальона (санитарного инструктора роты) и командиров рот (взводов).

393. В ходе боя командир батальона (роты) осуществляет контроль за техническим

состоянием и боеготовностью вооружения и техники, расходом ракет, боеприпасов, горючего, продовольствия и своевременной доставкой их в подразделения; докладывает командиру полка (батальона) или его заместителям по вооружению и по тылу о наличии и техническом состоянии вооружения и техники, об обеспеченности батальона (роты) ракетами, боеприпасами, горючим и другими материальными средствами, о наличии раненых и больных и подает заявки на пополнение батальона (роты) необходимыми материальными средствами.

394. В бою в батальоне развертываются: пункт технического наблюдения, ремонтно-эвакуационная (ремонтная) группа, пункт боевого питания, заправочный и продовольственный пункты, а в обороне, кроме того, и медицинский пункт; в роте — пункт технического наблюдения, а в обороне, кроме того, пункт боевого питания и медицинский пост роты. Непосредственное охранение и оборона районов (мест) их расположения, защита от оружия массового поражения и высокоточного оружия осуществляются, как правило, своими силами и средствами.

395. В батальоне (роте) создаются в установленных размерах запасы ракет, боеприпасов, горючего, продовольствия и других материальных средств, которые содержатся и перевозятся транспортом взвода обеспечения батальона, в боевых и других машинах, при вооружении и личном составе.

Запасы делятся на расходную часть и неприкосновенный (горючего — неснижаемый) запас, который расходуется с разрешения командира полка, а в случае, не терпящем отлагательства, — с разрешения командира батальона с последующим докладом об этом старшему командиру.

Во всех случаях организуется обеспечение подразделений водой, а при необходимости и топливом.

396. Потребность батальона (роты) в материальных средствах на бой определяется с учетом установленного их расхода и сохранения запасов в необходимых размерах к концу боя.

Потребность в ракетах, боеприпасах, горючем и других материальных средствах, обеспеченность ими подразделений и нормы расхода исчисляются в расчетно-снабженческих единицах (боевых комплектах, заправках горючего, суточных дачах, комплектах) и в других единицах измерения.

Боевым комплектом называется количество ракет и боеприпасов, установленное на единицу вооружения или на боевую машину. Он исчисляется на все штатное вооружение (боевые машины), а при значительном некомплекте (более десяти процентов) — только на наличное вооружение.

Заправкой горючего называется количество горючего, вмещающееся в топливную систему машины (агрегата) или обеспечивающее установленный запас ее хода (время рабо-

ты). Заправка горючего исчисляется на всю списочную технику подразделения.

Суточная дача — количество продовольствия, положенное по установленным нормам для питания одного человека в сутки. Она исчисляется на списочный состав подразделения.

Комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей к вооружению, технике, а также вещевого, медицинского и другого имущества состоит из набора предметов по определенному перечню и в установленном количестве.

2. Техническое обеспечение

397. Техническое обеспечение батальона (роты) организуется и осуществляется в целях поддержания боевой готовности и боеспособности подразделений путем укомплектования их вооружением и техникой; обеспечения ракетами, боеприпасами всех видов и военно-техническим имуществом; поддержания их в исправном состоянии и в постоянной готовности к боевому применению; восстановления поврежденных (неисправных) вооружения и техники и своевременного возвращения их в строй.

398. Заместитель командира батальона (роты) по вооружению (старший техник роты) является непосредственным организатором технического обеспечения в батальоне (роте) и несет ответственность за поддержание вооружения и техники в исправном со-

стоянии и в постоянной готовности к боевому применению, правильную их эксплуатацию и своевременное восстановление при выходе из строя, а также за обеспечение подразделений ракетами, боеприпасами и военно-техническим имуществом.

Заместитель командира батальона (роты) по вооружению (старший техник роты) обязан: знать задачу батальона (роты), его укомплектованность вооружением, техникой и их техническое состояние, обеспеченность ракетами, боеприпасами и военно-техническим имуществом; руководить подготовкой вооружения и техники к бою (маршу) и их техническим обслуживанием; организовывать и вести наблюдение за боевыми машинами в бою, устанавливать причины выхода их из строя; организовывать эвакуацию, ремонт вооружения и техники, своевременное возвращение их в строй и передачу вышедших из строя машин средствам старшего командира; поддерживать постоянную связь с заместителями командиров рот по вооружению (старшими техниками рот), ремонтно-эвакуационной (ремонтной) группой полка (батальона) и заместителем командира полка (батальона) по вооружению, докладывать им и своему командиру о количестве, местонахождении и техническом состоянии выбывших из строя вооружения и техники и мерах, принятых для их восстановления.

399. Обеспечение подразделений ракетами и боеприпасами осуществляется через батальонные (ротные) пункты боепитания, ко-

торые создаются по приказу командиров подразделений и предназначаются для приема, хранения и выдачи ракет и боеприпасов в подразделения, учета их поступления и расхода, а также для приема и сдачи стреляных гильз и укупорки (тары). Начальником пункта боепитания в батальоне (роте) назначается артиллерийский техник батальона (старшина роты) или другое лицо по приказу командира батальона (роты).

Ракеты и боеприпасы на батальонные пункты доставляются со склада полка, а на ротные, — как правило, с батальонного пункта боепитания.

В бою начальник батальонного пункта боепитания организует выдачу ракет и боеприпасов по приказу (приказанию) командира (начальника штаба) батальона, начальник ротного пункта — по приказу командира роты.

400. Техническое обслуживание проводится в установленное командиром батальона (роты) время перед боем (маршем) и после выполнения боевой задачи и осуществляется экипажами, расчетами, механиками-водителями (водителями) и личным составом подразделения технического обеспечения под непосредственным руководством заместителя командира батальона (роты) по вооружению (старшего техника роты) и командиров взводов. Техническое обслуживание включает: заправку машин горючим; проверку исправности и готовности к применению вооружения, приборов стрельбы и наблюдения, агрегатов, сис-

тем и механизмов, их очистку, промывку, смазку, выверку и регулирование, устранение мелких неисправностей и выполнение крепежных работ; заряд (подзаряд) аккумуляторных батарей; проверку укомплектованности и пополнение вооружения и техники запасными частями, инструментом и принадлежностями, средствами повышения проходимости и другими табельными средствами; проверку наличия и исправности оборудования на автомобилях, предназначенных для перевозки личного состава, вооружения, техники и имущества. При необходимости во время технического обслуживания может осуществляться пополнение боекомплекта вооружения ракетами и боеприпасами.

Наблюдение за боевыми машинами пехоты (бронетранспортерами), танками в бою, установление причин их остановок, характера повреждений, своевременное принятие мер к их эвакуации и ремонту осуществляются пунктом технического наблюдения батальона (роты), который возглавляет заместитель командира батальона (роты) по вооружению (старший техник роты).

401. Эвакуация поврежденных (неисправных) вооружения и техники осуществляется приданными эвакуационными средствами, а иногда и оборудованными для этой цели боевыми и другими машинами подразделений, при этом машины высокой проходимости со средствами буксировки равномерно распределяются по колоннам. В первую очередь эвакуируются те боевые машины, которым

угрожает опасность захвата или уничтожения противником, а также вооружение и техника, требующие наименьшего объема работ. Вооружение и техника, которые не могут быть эвакуированы и отремонтированы собственными силами, передаются на месте выхода их из строя или на пути эвакуации средствам старшего командира. Поврежденное вооружение, стреляные гильзы и тара эвакуируются из подразделений попутным транспортом.

402. Текущий ремонт поврежденных вооружения и техники производится, как правило, в местах выхода из строя или в ближайших укрытиях силами экипажей, расчетов, механиков-водителей (водителей) и ремонтно-эвакуационными (ремонтными) группами. Ремонтно-эвакуационные (ремонтные) группы в первую очередь ремонтируют вооружение и технику, наиболее важные для поддержания боеспособности батальона (роты), а также требующие наименьшего объема работ. Машины управления во всех случаях ремонтируются вне очереди. Если поврежденные машины отремонтировать на месте или в ближайшем укрытии невозможно, средствами полка они эвакуируются на сборные пункты поврежденных машин.

Ремонт вооружения в зависимости от характера неисправностей может производиться непосредственно в подразделении или ремонтной роте полка. Неисправные зенитные и противотанковые ракеты возвращаются на склад полка.

Отремонтированные (эвакуированные) вооружение и техника приводятся в готовность к боевому применению и немедленно возвращаются в свои подразделения.

3. Тыловое обеспечение

403. Тыловое обеспечение батальона (роты) организуется и осуществляется во всех видах боя и в повседневной деятельности в целях поддержания подразделений в боеспособном состоянии и создания им благоприятных условий для выполнения поставленных задач.

404. Непосредственным организатором тылового обеспечения в батальоне является заместитель командира батальона по тылу. Он несет ответственность за своевременное обеспечение подразделений материальными средствами, защиту, охрану и оборону тыла батальона и управление им.

Заместитель командира батальона по тылу обязан: знать задачу батальона; организовать получение и содержание установленных запасов материальных средств, развертывание и работу батальонных пунктов боевого питания, заправочного и продовольственного; принимать меры к своевременному подвозу (подаче) в подразделения запасов материальных средств; организовать приготовление, доставку и выдачу горячей пищи, а также подвоз и хранение питьевой воды и обеспечение ею личного состава; совместно с командирами подразделений обеспечивать заправ-

ку техники горючим; поддерживать постоянную связь с командирами подразделений и заместителем командира полка по тылу и докладывать ему и командиру батальона об обеспеченности подразделений, размещении и состоянии тыла.

405. Израсходованные запасы ракет, боеприпасов, горючего, продовольствия и других материальных средств должны пополняться до установленных норм.

Подвоз ракет, боеприпасов, горючего, продовольствия и других материальных средств в подразделения осуществляется по устным заявкам командиров рот и отдельных взводов и приказу (приказанию) командира (начальника штаба) батальона.

Пополнение танков, боевых машин пехоты (бронетранспортеров) боеприпасами и заправка их горючим в ходе боя производятся непосредственно в боевых порядках, а при совершении марша — в районах привалов, дневного (ночного) отдыха и по прибытии в назначенный район. При невозможности подвоза боеприпасов и горючего к танкам, боевым машинам пехоты (бронетранспортерам) непосредственно в боевые порядки транспортные средства с боеприпасами и горючим подходят как можно ближе к ним. Танки, боевые машины пехоты (бронетранспортеры) поочередно скрытно подходят к местам расположения транспортных средств для пополнения боеприпасами и заправки горючим. Ответственность за подвоз боеприпасов и горючего в подразделения несет командир взвода

обеспечения, а за своевременное пополнение боеприпасами и заправку техники горючим — командиры подразделений.

Подвоз материальных средств обычно производится: от роты материального обеспечения полка до батальона — полковыми транспортными средствами; от взвода обеспечения батальона до рот — транспортными средствами батальона.

В отдельных случаях по указанию старшего командира (начальника) для подвоза материальных средств от роты материального обеспечения полка до подразделений батальона используются транспортные средства батальона.

406. Запасы продовольствия содержатся в транспортных средствах взвода обеспечения батальона, а неприкосновенный запас продовольствия — в вещевых мешках, боевых машинах пехоты (бронетранспортерах) и танках.

Обеспечение личного состава горячей пищей организуется через батальонный продовольственный пункт, как правило, три раза в сутки. При невозможности организовать трехразовое питание с разрешения командира полка (батальона) личный состав обеспечивается горячей пищей два раза в сутки, при этом часть суточной нормы продуктов выдается в сухом виде.

Приготовление, доставку и выдачу подразделениям горячей пищи организует начальник продовольственного пункта в соответствии с

указаниями заместителя командира батальона по тылу (согласованными с командиром или начальником штаба батальона), который определяет, на какое количество личного состава, для каких подразделений и к какому времени готовить пищу, порядок доставки (выдачи) ее подразделениям батальона. Для доставки пищи подразделениям от них при необходимости выделяются подносчики.

Приготовление, выдача и прием пищи организуются, как правило, вне зон заражения. В случае вынужденной организации питания в зонах радиоактивного заражения приготовление, выдача и прием пищи осуществляются: при уровне радиации **до 1 рад/ч** — в обычном порядке; **от 1 до 5 рад/ч** — в дезактивированных сооружениях; **свыше 5 рад/ч** — в дезактивированных сооружениях закрытого типа.

Для приготовления пищи в зонах радиоактивного заражения используются только консервированные и концентрированные продукты в защищенной таре и упаковке.

В районах, зараженных отравляющими веществами, разрешается готовить и принимать пищу только в специальных сооружениях, оборудованных фильтровентиляционными установками.

В районах, зараженных биологическими (бактериальными) средствами, приготовление и прием пищи разрешаются только после тщательной дезинфекции территории, полевых кухонь и оборудования, а также полной санитарной обработки личного состава.

Продовольствие и воду, зараженные радиоактивными, отравляющими веществами и биологическими (бактериальными) средствами, употреблять в пищу запрещается.

407. Обеспечение подразделений водой для питья и хозяйственных нужд производится с пункта водоснабжения (водозаборного пункта). Использование воды из других источников запрещается. Подвоз воды в подразделения организуется, как правило, заместителем командира батальона по тылу. Вода для приготовления пищи в зонах заражения доставляется в герметических емкостях.

408. Отпуск вещевого имущества производится исходя из списочной численности личного состава батальона (роты) по действующим нормам. Помывка личного состава обычно производится один раз в неделю со сменой комплекта нательного белья и осуществляется в порядке, установленном старшим командиром (начальником). При необходимости производится санитарная обработка личного состава.

409. Медицинское обеспечение в батальоне (роте) в боевой обстановке организуется в целях розыска раненых и больных на поле боя (в очагах поражения), своевременного оказания им первой и доврачебной (фельдшерской) медицинской помощи, сбора, вывоза (выноса) их с поля боя (из очагов поражения) и подготовки к эвакуации, а также в целях предупреждения возникновения и распространения в подразделениях заболеваний.

Первая медицинская помощь раненым и больным оказывается в порядке само- и взаимопомощи, санитарными инструкторами рот и стрелками-санитарами взводов на месте ранения, в ближайшем укрытии или на медицинском посту роты, а также личным составом подразделений, выделенным для спасательных работ и лечебно-эвакуационных мероприятий в очагах массового поражения. Доврачебная (фельдшерская) медицинская помощь раненым и больным оказывается на медицинском пункте батальона, а первая врачебная помощь — на медицинском пункте полка и на медицинских пунктах батальонов, возглавляемых врачами.

Сбор, вывоз (вынос) раненых с поля боя (из очагов поражения) на медицинский пункт батальона осуществляются с их личным оружием и противогазами силами и средствами медицинского пункта батальона, а при необходимости личным составом и транспортными средствами, дополнительно выделяемыми командиром батальона (роты).

При наличии в батальоне значительного числа раненых и больных в первую очередь эвакуации подлежат тяжелораненые и тяжелобольные. Легкораненые, не нуждающиеся в госпитализации, после оказания им медицинской помощи направляются в свои подразделения.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И ВЕДЕНИЯ БОЕВЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. Боевые документы могут быть текстовыми, графическими или табличными. Они изготовляются вручную или с помощью технических средств и оформляются на бумаге, кальке, топографических (специальных) картах (планах, схемах), микродиапозитивах, микрофильмах, фотоснимках, фотограммах, а также фиксируются на промежуточных носителях (перфокартах, перфолентах, магнитных дисках, магнитных лентах и других).

2. В батальоне (роте) разрабатываются обычно графические боевые документы на топографических картах, бумаге или кальке. Полученные и отданные боевые приказы и распоряжения записываются, как правило, в рабочих тетрадях или на обороте топографических карт.

3. При разработке и ведении боевых документов необходимо соблюдать следующие правила:

— каждый боевой документ должен иметь служебный заголовок и подпись с указанием должности, воинского звания и фамилии лица, подписавшего документ; в заголовке письменного боевого документа кроме наименования документа указываются порядковый номер документа, место пункта управления, время и дата его составления (подписи), масштаб и год издания карты, по которой документ разработан;

— населенные пункты и местные предметы, рубежи, районы сосредоточения (расположения) или действий своих подразделений указываются начиная с правого фланга, а противника — с его левого фланга; рубежи указываются двумя, районы (опорные пункты) — тремя пунктами; названия населенных пунктов, рек и других местных предметов указываются в именительном падеже;

— разграничительные линии указываются не менее чем тремя пунктами, один из которых должен быть на переднем крае: в обороне и в наступлении — из тыла в сторону противника, при отходе — от противника в направлении отхода. Линии указываются сначала спра-

ва, затем слева: в обороне — на предельную досягаемость своих огневых средств, в наступлении — на глубину боевой задачи; разграничительные линии в тыл указываются на глубину боевого порядка;

— направление наступления указывается несколькими пунктами на всю глубину боевой задачи;

— маршрут движения указывается названиями местных предметов или населенных пунктов: первый — на исходном рубеже (пункте), затем — наиболее важные, через которые проходит маршрут, и последний — в районе сосредоточения или на рубеже перехода в атаку;

— данные обстановки наносят на карту установленными условными знаками, тонкими линиями, не забивая топографическую основу карты и надписи на ней; задачи и положения подразделений, а также вооружение и техника наносятся, как правило, знаками общего обозначения; при отсутствии необходимых знаков допускается применять дополнительные знаки с пояснением на карте (схеме);

— положение своих войск, их задачи и действия обозначаются красным цветом, ракетных войск, артиллерии, войск ПВО и специальных войск — черным цветом;

— положение и действия войск противника обозначаются синим цветом;

— нумерация, наименование частей (подразделений) и пояснительные надписи своих войск наносятся черным цветом, противника — синим;

— сокращения организационно-штатных формирований подразделений и частей — только строчными (малыми) буквами;

— при одноцветном исполнении графических документов все условные знаки и надписи наносятся черным цветом, знаки условных обозначений противника — двойной линией;

— условные знаки войск, вооружения и техники наносятся на карту (схему) в соответствии с действительным положением их на местности и располагаются по направлению действий или ведения огня; внутри или рядом с условными знаками при необходимости указываются количество и тип вооружения и техники;

— для обозначения войск противника применяются те же условные знаки, что и для своих войск, с необходимыми надписями;

— источники получения сведений о противнике обозначаются черным цветом, при этом наименования источников пишутся начальными буквами, например: наблюдение — Н, показания пленных — П, документы противника — ДП, войсковая разведка — ВР, воздушная разведка — ВзР, артиллерийская разведка — АР, инженерная разведка — ИР, химическая разведка — ХР; время и дата получения сведений о противнике подписываются под обозначением источника или в строку; сведения, требующие проверки, отмечаются знаком вопроса;

— второстепенные данные, а также данные, которые невозможно изобразить условными знаками, записываются на полях карты, в пояснительной записке (легенде) или в рабочей тетради;

— расположение и действия войск наносятся условными знаками сплошной линией, а предполагаемые или намечаемые действия, строящиеся дороги, аэродромы и другие сооружения — прерывистой линией (пунктиром); запасные районы расположения войск и запасные позиции обозначаются прерывистой линией (пунктиром) с буквой З внутри знака или рядом с ним; ложные районы, рубежи, ложные сооружения и объекты обозначаются зеленым цветом и дополняются буквой Л внутри знака или рядом с ним;

— при нанесении на карту (схему) положения подразделений к разному времени условные знаки дополняются штрихами, пунктирными линиями, точками, другими значками или подтушевываются разными цветами; время, к которому относится то или иное положение войск, указывается под наименованием подразделения или в строку;

— все надписи располагаются параллельно нижнему (верхнему) обрезу карты (схемы); буквы и цифры пишут без связок, сообразуя их размер с масштабом карты и войсковой инстанцией; надписи могут быть сделаны на свободном месте карты (схемы) со стрелкой к условному знаку;

— графический документ, выполненный на прозрач-

ной основе по карте, должен иметь не менее трех пунктов (для последующего совмещения), расположенных, как правило, по углам внутренней рамки листа карты или в пересечении координатной сетки, масштаб, номенклатуру и год издания карты, по которой он изготовлен, а выполненный в произвольном масштабе и не имеющий координатной сетки — стрелку для обозначения направления север — юг.

Приложение 2

ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В БОЕВЫХ ДОКУМЕНТАХ

Общевойсковые части и подразделения

Мотострелковый полк, батальон, рота, взвод, отделение	мсп, мсб, мср, мсв, мсо
Танковый полк, батальон, рота, взвод	тп, тб, тр, тв
Парашютно-десантный полк, батальон, рота, взвод, отделение	пдп, пдб, пдр, пдв, пдо
Пулеметно-артиллерийский батальон, рота	пулаб, пулар
Гранатометный взвод, отделение	гв, го
Пулеметная рота, взвод, отделение	пулр, пулв, пуло
Комендантская рота, взвод	кр, кв

Артиллерийские части и подразделения

Артиллерийский полк, дивизион, батарея	ап, адн, абатр
Самоходно-артиллерийский дивизион, батарея	садн, сабатр
Противотанковый артиллерийский дивизион, батарея, взвод	птадн, птабатр, птав
Противотанковый взвод, отделение	птв, пто
Реактивный артиллерийский дивизион, батарея	реадн, ребатр
Батарея противотанковых управляемых ракет	батр ПТУР
Минометная батарея, взвод	минбатр, минв
Взвод управления	ву

Части и подразделения ПВО

Зенитный ракетный полк, дивизион, батарея, взвод	зрп, зрдн, зрбатр, зрв

Зенитный артиллерийский полк, дивизион, батарея, взвод	зенап, зенадн, зенабатр, зенав
Зенитный дивизион, взвод, отделение	здн, зв, зо
Зенитная ракетно-артиллерийская батарея	зрабатр
Зенитный самоходно-артиллерийский взвод	зсав

Подразделения специальных войск

Разведывательный батальон, рота, взвод, отделение	рб, рр, рв, ро
Ремонтно-восстановительный батальон	рвб
Инженерно-саперный батальон, рота, взвод, отделение	исб, иср, исв, исо
Инженерно-штурмовая рота, взвод, отделение	ишр, ишв, ишо
Переправочно-десантная рота	пдеср
Понтонная рота, взвод	понр, понв
Взвод, отделение гусеничных плавающих транспортеров	вгпт, огпт
Взвод, отделение гусеничных самоходных паромов	вгсп, огсп
Отделение мостоукладчиков (танковых)	омту
Рота, взвод химической защиты	рхз, вхз
Взвод, отделение радиационной и химической разведки	врхр, орхр
Взвод, отделение специальной обработки	всо, осо
Огнеметная рота, взвод, отделение	ор, ов, оо
Рота, взвод, отделение связи	рс, вс, ос
Ремонтная рота, взвод	ремр, ремв
Взвод, отделение технического обслуживания	вто, ото

Подразделения тыла

Батальон, рота, взвод материального обеспечения	бмо, рмо, вмо

Автомобильная рота, взвод, отделение	автр, автв, авто
Хозяйственный взвод, отделение	хозв, хозо
Взвод обеспечения	воб
Взвод, отделение снабжения	всн, осн
Медицинский батальон, рота	медб, медр
Медицинский пункт полка, батальона	МПП, МПБ

Пункты управления

Командный (запасный командный) пункт	КП (ЗКП)
Воздушный пункт управления	ВзПУ
Тыловой пункт управления	ТПУ
Командно-наблюдательный пункт	КНП
Наблюдательный пункт (пост)	НП
Пункт (пост) обозначения	ПОб
Пост воздушного наблюдения	ПВН

Терминология общего назначения

Авангард (арьергард)	Ав (Ар)
Автомобильный бензин	АБ
Батальонный заправочный пункт (пункт боепитания, продовольственный пункт)	БЗП (БПБ, БПП)
Биологическое (бактериологическое), химическое оружие (заражение), ядерное оружие, радиоактивное заражение	БО (БЗ), ХО (ХЗ), ЯО, РЗ
Боевая машина (пехоты)	БМ (БМП)
Боевая разведывательная (бронированная разведывательная дозорная) машина	БРМ (БРДМ)
Боевой комплект	бк
Боевой разведывательный (разведывательный) дозор	БРД (РД)
Боковая (головная, тыльная) походная застава	БПЗ (ГПЗ, ТПЗ)
Бронегруппа	БнГ
Бронетранспортер	БТР
Взрывчатые вещества	ВВ

Высокоточное оружие	ВТО
Высота	выс.
Головной дозор	ГД
Группа разграждения (разминирования)	ГРазг (ГРазм)
Дистанционно установленное минное поле	ДУМП
Дозорное отделение (танк)	ДО (ДТ)
Долговременное огневое (фортификационное) сооружение	ДОС (ДФС)
Зажигательное оружие (зажигательные средства)	ЗжО (ЗжС)
Заправка	запр.
Защита от оружия массового поражения	ЗОМП
Зона радиоактивного (химического, биологического) заражения	ЗРЗ (ЗХЗ, ЗБЗ)
Зенитная пулеметная (самоходная) установка	ЗПУ (ЗСУ)
Зенитная управляемая ракета	ЗУР
Зенитный ракетный (пушечно-ракетный) комплекс	ЗРК (ЗПРК)
Инженерный (химический) наблюдательный пост	ИНП (ХНП)
Инженерный (химический) разведывательный дозор	ИРД (ХРД)
Исключительно	(иск)
Исходный рубеж (пункт)	исх. р-ж (исх. п.)
Килотонна	кт
Командно-штабная машина	КШМ
Комплект	компл.
Командир 1-го мотострелкового (2-го танкового) батальона, роты, взвода	кмсб-1, кмср-1, кмсв-1 (ктб-2, ктр-2, ктв-2)
Контрольно-пропускной пункт	КПП
Ложная тепловая цель	ЛТЦ
Малозаметное заграждение	МЗЗ
Массированный огонь	МО
Медицинский пост роты	МПР
Минно-взрывное заграждение	МВЗ

Морской (тактический воздушный) десант	МДес (ТакВД)
Неподвижный (подвижный) заградительный огонь	НЗО (ПЗО)
Неприкосновенный (неснижаемый) запас	НЗ (НСЗ)
Обходящий (рейдовый, специальный) отряд	ОбО (РейдО, СпО)
Общевойсковой (противотанковый, противодесантный) резерв	ОбщРез (ПТРез, ПДРез)
Огневая (разведывательная) засада	ОЗас (РЗас)
Огневая (стартовая) позиция	ОП (СП)
Окраина, отметка, отдельный	окр., отм., отд.
Отравляющие вещества (стойкие, нестойкие отравляющие вещества)	ОВ (СОВ, НОВ)
Отряд ликвидации последствий (обеспечения движения)	ОЛП (ООД)
Передовой (разведывательный) отряд	ПО (РО)
Переправочно-десантные средства	ПДесС
Подвижный отряд заграждений	ПОЗ
Полевой заправочный пункт	ПЗП
Последовательное сосредоточение огня	ПСО
Противник	пр-к
Противовоздушная (противотанковая) оборона	ПВО (ПТО)
Противопехотное (противотанковое) минное поле	ППМП (ПТМП)
Противотанковая управляемая ракета (противотанковый ракетный комплекс)	ПТУР (ПТРК)
Рубеж развертывания в батальонные (ротные, взводные) колонны	РРБК (РРРК, РРВК)
Пункт (рубеж) регулирования	п. рег. (р-ж рег.)
Пункт технического наблюдения (помощи)	ПТН (ПТП)

Радиационная и химическая разведка	РХР
Радионаправление (радиосеть)	р/н, р/с
Разведывательно-огневой (разведывательно-ударный) комплекс	РОК (РУК)
Разведывательный отряд	РО
Разграничительная линия	разгранлиния
Радиоэлектронная борьба (защита)	РЭБ (РЭЗ)
Радиоэлектронные средства	РЭС
Район	р-н
Пункт специальной обработки	ПуСО
Ремонтная (ремонтно-эвакуационная) группа	РемГ (РЭГ)
Сторожевой отряд (застава, пост)	СтО (СтЗ, СтП)
Северный, южный, восточный, западный, северо-западный, северо-восточный, юго-западный, юго-восточный	сев., южн., вост., зап., сев.-зап., сев.-вост., юго-зап., юго-вост.
Система дистанционного минирования	СДМ
Сосредоточенный огонь	СО
Сутодача	с/д
Танковый мостоукладчик	МТУ
Танкоопасное направление	ТОН
Техническое обслуживание	ТО
Узел связи	УС
Укрепленный район	УР
Штурмовой отряд (группа)	ШО (ШГ)
Ядерная мина	ЯМ

Приложение 3

ОСНОВНЫЕ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В БОЕВЫХ ДОКУМЕНТАХ*

Пункты управления и средства связи



Пункт управления (штаб) полка

Командно-наблюдательный пункт батальона: *1* – на месте, *2* – в движении

Командно-наблюдательный пункт роты: *1* – в обороне и в пешем порядке в наступлении, *2* – в движении на боевой машине пехоты (на другой технике – с соответствующим знаком). *Командно-наблюдательный пункт взвода – с одной черточкой*

Наблюдательный пункт (пост) с указанием принадлежности. С буквами внутри знака: В – воздушного наблюдения, И – инженерный, Т – технического наблюдения, Х – химический

Пункт (пост) обозначения. Другие пункты (посты) – с соответствующей надписью

Пост регулирования движения или регулировщик (К – комендантский пост, КПП – контрольно-пропускной пункт, КТП – контрольно-технический пункт)

* Цвет тактических знаков – по роду войск. Возле знаков или внутри них при необходимости могут наноситься дополнительные пояснительные надписи (время, состав, принадлежность и т.д.).

Узлы связи: *1* – полевой (подвижный), *2* – стационарный

Радиоприемник*



Радиостанции: *1* – подвижная, *2* – переносная, *3* – в танке (БМП, БТР, на автомобиле – с соответствующими знаками)*



Радиолокационные станции разведки: *1* – воздушных целей, *2* – наземных целей*

Радиосеть переносных радиостанций (других радиостанций – с соответствующими знаками)

Радионаправление подвижных радиостанций (других радиостанций – с соответствующими знаками)

Вооружение и техника

Пулеметы: *1* – ручной, *2* – ротный или станковый, *3* – крупнокалиберный

* Цифры внутри знака – в соответствии с типом станции (приемника).



Гранатометы: *1* – ручной противотанковый, *2* – станковый противотанковый, *3* – автоматический станковый

Комплексы ПТУР: *1* – переносной, *2* – на боевой машине

Огнеметы: *1* – легкий пехотный, *2* – тяжелый пехотный



Боевые машины: *1* – боевая машина пехоты (общее обозначение), *2* – боевая машина пехоты, оснащенная минным тралом, *3* – бронетранспортер, *4* – боевая разведывательная машина, *5* – бронированная разведывательная дозорная машина

Танки: *1* – общее обозначение, *2* – плавающий, *3* – оснащенный минным тралом, *4* – с навесным бульдозерным оборудованием

Автомобили: *1* – общее обозначение, *2* – с прицепом, *3* – санитарный (транспортер колесный)

Мотоцикл



Тягачи: *1* – танковый, *2* – гусеничный, *3* – автомобильный, *4* – автомобильный с большегрузным прицепом (автопоезд)



Противотанковые пушки: *1* – общее обозначение, *2* – калибра до 85 мм, *3* – калибра до 100 мм, *4* – калибра более 100 мм



Орудия: *1* – общее обозначение, *2* – калибра до 122 мм, *3* – калибра до 155 мм, *4* – калибра более 155 мм, *5* – применяющие ядерные боеприпасы (условный знак – в зависимости от калибра орудия)

Самоходное орудие – общее обозначение (знак орудия – в зависимости от калибра)



Боевые машины реактивной артиллерии: *1* – общее обозначение, *2* – среднего калибра, *3* – крупного калибра

Минометы: *1* – общее обозначение, *2* – малого калибра (до 82 мм), *3* – среднего калибра (до 120 мм)

Самоходный миномет (знак миномета – в зависимости от калибра)

Зенитная пулеметная установка

Зенитные орудия: *1* – общее обозначение, *2* – малого калибра, *3* – среднего калибра



Зенитные самоходные установки: *1* – общее обозначение, *2* – с радиолокационным комплексом

Зенитный пушечно-ракетный комплекс (установка)

Боевая машина зенитного ракетного комплекса ближнего действия. *Знак – в зависимости от типа комплекса и транспортного средства*



Зенитные ракетные комплексы: *1* – общее обозначение и типа "Стрела-2", *2* – ближнего действия, *3* – малой дальности, *4* – средней дальности

Вертолеты: *1* – общее обозначение, *2* – боевой, *3* – транспортный

Танковый мостоукладчик

Гусеничный плавающий транспортер

Гусеничный самоходный паром (паромно-мостовая машина)

Понтонный парк (ПМП – понтонно-мостовой парк, ТПП – тяжелый понтонный парк)

Инженерная техника на колесной базе (ТММ – тяжелый механизированный мост, ПКТ – путепрокладчик)

Инженерная техника на гусеничной базе (БАТ – путепрокладчик, ИМР – инженерная машина разграждения, ГМЗ – гусеничный минный заградитель, УР – установка разминирования)

Боевые действия и задачи войск

Рубеж (позиция) обороны, не занятый подразделениями



Расположение подразделения в обороне с соответствующими надписями: *1* – общее обозначение, *2* – район обороны (опорный пункт) танкового подразделения (мотострелкового подразделения – со знаками, соответствующими его технике)

Окоп с перекрытой щелью (блиндажом), занятый мотострелковым отделением

Траншея с ходом сообщения

Танк в окопе (орудие, миномет и другие огневые средства — с соответствующим знаком). *Цвет знака окопа такой же, как и цвет знака огневого средства*

Автомобиль в укрытии (другие виды техники — с соответствующими знаками и соответствующего цвета)

Открытая щель

Перекрытая щель

Блиндаж

Убежище



Огневой рубеж танкового батальона с указанием номера рубежа (мотострелкового подразделения на БМП — с соответствующими знаками и надписями)

Огневой рубеж бронегруппы с указанием номера рубежа (на другой технике — с соответствующими знаками)



Рубеж развертывания противотанкового взвода с указанием номера рубежа (других подразделений — с соответствующими знаками и надписями)



Рубеж перехода в атаку (ввода в бой, развертывания для контратаки) мотострелкового и танкового подразделений: *1* — общее обозначение, *2* — мотострелкового подразделения на БМП (на другой технике и танкового подразделения — с соответствующими знаками)

Кочующий танк (другое огневое средство — с соответствующим знаком)



Подразделение в засаде (с указанием его принадлежности): *1* – в огневой засаде; *2* – в разведывательной засаде

Граница полосы огня: *1* – основного сектора обстрела, *2* – дополнительного сектора обстрела



Рубежи открытия огня: *1* – ПТУР, *2* – из танковых пушек, *3* – из орудий БМП, *4* – из стрелкового оружия



Сосредоточенный огонь мотострелковой роты с указанием его номера и участков огня взводов (танковой роты, мотострелкового, танкового и гранатометного взводов – с соответствующими надписями)



Рубеж заградительного огня гранатометного взвода с указанием его номера и участков огня отделений

Фронт (рубеж), занимаемый подразделениями сторон в бою



Положения подразделения к определенному времени с соответствующими надписями и знаками

Боевой порядок гранатометного взвода в пешем порядке (других подразделений – с соответствующими знаками)

Направление наступления (атаки) и контратаки подразделения



Ближайшая задача батальона: *1* – общее обозначение, *2* – мотострелкового батальона на БМП (на другой технике и танкового батальона – с соответствующими знаками). *Ближайшая задача роты (взвода) – с двумя (одной) черточками*



Дальнейшая задача батальона: *1* – общее обозначение, *2* – танкового батальона (мотострелкового батальона на БМП и другой технике – с соответствующими знаками)

Рубеж спешивания мотострелкового подразделения

Рубеж посадки мотострелковых подразделений десантом на танки

Рубеж развертывания в батальонные колонны. *В ротные (взводные) колонны – с двумя (одной) черточками*

Исходный рубеж (пункт), рубеж (пункт) регулирования, исходный рубеж для форсирования

Участок и пункты высадки морского десанта

Разграничительные линии: *1* – между дивизиями (бригадами), *2* – между полками, *3* – между батальонами

Рубеж вероятной встречи с противником

Подразделение остановлено на достигнутом рубеже

Подразделение отходит с занимаемого рубежа



Район огневых позиций артиллерийского дивизиона с указанием расположения батарей (зенитного дивизиона — с соответствующими знаками и надписью)

Артиллерийская батарея на огневой позиции (знак орудия — в зависимости от типа и калибра)

Минометная батарея на огневой позиции (знак миномета — в зависимости от типа и калибра)

Огонь по отдельной цели с указанием ее номера

Удар ракетой в обычном снаряжении



Сосредоточенный огонь с указанием номера цели (участка): *1* – ствольной артиллерии, *2* – реактивной артиллерии. *Размеры цели (участка) – в масштабе карты*

Неподвижный заградительный огонь с указанием его условного наименования. *Длина участка – в масштабе карты*

Район высадки тактического воздушного десанта на вертолетах с указанием боевого состава, времени и даты высадки

Посадочная площадка (площадка приземления)

Участок форсирования части (подразделения). Указываются места и виды переправ, их количественные и качественные характеристики



Колонна подразделения: *1* – общее обозначение, *2* – мотострелковой роты на БМП, *3* – танковой роты. *Колонна батальона (взвода) – с тремя (одной) черточками*



Колонна подразделения рода войск (специальных войск): *1* – общее обозначение, *2* – артиллерийского дивизиона, *3* – зенитного ракетного дивизиона (других подразделений – с соответствующим знаком). *Колонна батареи (роты) и взвода – соответственно с двумя и одной черточками*



Районы, занимаемые подразделениями: *1* – мотострелковым (танковым), разведывательным подразделением или подразделением тыла, *2* – подразделением рода войск или специальных войск. *Возле надписи может наноситься знак, соответствующий технике или назначению подразделения*

Обеспечение боя



Разведывательный отряд (другие отряды, состоящие из подразделений специальных войск, – с соответствующими надписями возле знака)



Боевой разведывательный дозор с указанием его принадлежности, времени и даты (РД – разведывательный дозор, ОфРД – офицерский разведывательный дозор, РГ – разведывательная группа, ИРД – инженерный, ХРД – химический разведывательный дозор)

Подразделение (группа), проводящее поиск (налет), с указанием его принадлежности

Дозорное отделение на БМП (на другой технике и дозорный танк — с соответствующими знаками и надписями)



Место захвата пленного с указанием его принадлежности, времени и даты захвата



Место изъятия документов убитого с указанием его принадлежности, времени и даты изъятия документов

Пешие дозорные (2–3 военнослужащих)

Секрет с указанием принадлежности



Пешие патрульные (пунктиром указывается маршрут патрулирования)

Сторожевой пост

Район (зона) пожара и направление его распространения. *Участок задымления – черным цветом*



Рубеж маскировки аэрозолями (дымами) с указанием подразделения, выполняющего дымопуск, времени и даты



Применение зажигательного оружия с указанием средства применения, типа зажигательного вещества, времени и даты применения



Ядерный удар с указанием мощности взрыва (40 кт), вида взрыва (В – воздушный, Н – наземный или надводный, П – подземный или подводный), времени и даты взрыва. *Радиус внутреннего круга – сплошных разрушений, внешнего круга – поражения открыто расположенного личного состава*

Рубеж безопасного удаления (выступы – в сторону ядерного взрыва)

Зоны радиоактивного заражения по данным радиационной разведки (А – умеренного, Б – сильного, В – опасного, Г – чрезвычайно опасного) с указанием мощности, вида, времени и даты взрыва



Район разрушений от ядерного взрыва противника с указанием границ: сплошных разрушений (внутренняя окружность), сплошных завалов в лесах и населенных пунктах (средняя окружность), слабых разрушений (внешняя окружность) и при необходимости зоны нейтронного воздействия на открыто расположенный личный состав (пунктирной линией)



Точка замера уровня радиации с указанием уровня радиации, времени и даты замера



Ядерная мина противника с указанием мощности заряда (2 кт), глубины установки (10 м) или вида взрыва, времени и даты обнаружения (взрыва)

Поле химических фугасов противника с указанием времени и даты обнаружения. *Поле подорванных фугасов – закрашивается желтым цветом*

Участок местности (район), зараженный противником отравляющими веществами, с указанием средства применения (ав. – авиация, Р – ракеты, А – артиллерия, Ф – фугасы), типа ОВ, времени и даты применения (обнаружения), направления распространения зараженного воздуха (облака)

Участок местности (район), зараженный противником биологическими (бактериальными) средствами, с указанием возбудителя, числа заболевших, времени и даты применения (обнаружения)

Район специальной обработки с указанием его номера, времени и даты функционирования



Дегазированный проход с указанием его номера и ширины (3,5 м)

Рубеж минирования

Проволочное заграждение (количество штрихов – число рядов)

Участок заграждений из ежей с указанием количества рядов (2) и протяженности (400 м)



Десантная переправа с указанием количества (3) и типа переправочно-десантных средств (ПТС – плавающий транспортер средний)

Переправа танков под водой с указанием глубины (3 м), ширины водной преграды (180 м), ширины трассы (40 м), характера дна (П – песчаное, Т – твердое, К – каменистое) и скорости течения (0,8 м/с)

Паромная переправа с указанием количества паромов (3), грузоподъемности (60 т), типа парка (ПМП) или переправочного средства (ГСП – гусеничный самоходный паром, ПММ – паромно-мостовая машина)

Мост на жестких опорах с указанием его вида (Н – низководный, В – высоководный, П – подводный, Д – деревянный, К – каменный, М – металлический, ЖБ – железобетонный), длины (120 м), ширины (4 м) и грузоподъемности (60 т)

Мост на плавучих опорах с указанием типа парка (ПМП), длины моста (120 м) и грузоподъемности (60 т)

Брод с указанием его глубины (0,8 м), длины (120 м), характера дна (Т – твердое, П – песчаное, В – вязкое) и скорости течения (0,5 м/с)

Ледяная переправа с указанием ее номера и грузоподъемности (60 т)

Противотанковое минное поле (размеры – в масштабе карты)

Противопехотное минное поле (размеры – в масштабе карты)



Минные поля, установленные средствами дистанционного минирования: *1* – противотанковое, *2* – противопехотное



Фугасы: *1* – неуправляемый, *2* – управляемый по радио, *3* – управляемый по проводам

Проход в заграждении с указанием его номера и ширины (10 м)

Разрушенный противником мост (объект). *Разрушенный (уничтоженный) объект (цель) противника перечеркивается красными линиями*



Разрушенный (неисправный) участок дороги с указанием его протяженности (0,8 км) и объезда

Эскарп (контрэскарп) с указанием протяженности (0,5 км)



Малозаметное заграждение (проволочная спираль, сеть на низких кольях, проволока внаброс). *Для обозначения электризуемых заграждений ставится знак* ⚡



Противотанковый ров с указанием протяженности (0,7 км)

Надолбы с указанием их вида (М – металлические, ЖБ – железобетонные), количества рядов (2) и протяженности (150 м)



Минированный завал с указанием протяженности (0,4 км)

Пункт водоснабжения (С – скважина, Р – родник, К – колодец) с указанием производительности (8 м^3/ч)

Маршрут движения с указанием его номера (1) и расстояния (100 км) от исходного рубежа (пункта)



Сборный пункт поврежденных машин с указанием принадлежности (Д – дивизионный, П – полковой), номера и времени развертывания

Ремонтно-эвакуационная группа на БТР (на танковом тягаче, БМП или автомобиле – с соответствующим знаком) с указанием принадлежности (П – полковая, Б – батальонная)

Полковой склад с указанием его принадлежности и вида (Г – горючего, П – продовольственный, ВТИ – военно-технического имущества, АБТИ – автобронетанкового имущества, А – артиллерийский)

Медицинский пункт полка с указанием принадлежности

Медицинский пункт батальона с указанием принадлежности

Медицинский пост роты с указанием принадлежности

Стрелок-санитар

Заправочный пункт батальона с указанием принадлежности (П – продовольственный пункт, Б – пункт боепитания)



Пункт боепитания роты с указанием принадлежности

Пункт обслуживания на маршруте движения (Г – заправки горючим, П – продовольственный, Т – технической помощи, О – отдыха и обогрева, с красным крестом – медицинский)

ПОСТРОЕНИЕ ОБОРОНЫ



Приложение 4

БАТАЛЬОНА (вариант)



Приложение 5

СХЕМА ОПОРНОГО ПУНКТА МОТОСТРЕЛКОВОЙ РОТЫ (вариант)



Приложение 6

СХЕМА ОПОРНОГО ПУНКТА ТАНКОВОЙ РОТЫ (вариант)



ОБОРОНА БАТАЛЬОНА



Приложение 7

В ГОРОДЕ (вариант)



ПЕРЕХОД МОТОСТРЕЛКОВОГО ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО



Приложение 8

БАТАЛЬОНА В НАСТУПЛЕНИЕ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПРОТИВНИКОМ (вариант)



БОЕВОЙ ПОРЯДОК ТАНКОВОГО БАТАЛЬОНА



Приложение 9

И БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ
В НАСТУПЛЕНИИ С ХОДУ (вариант)



ФОРСИРОВАНИЕ МОТОСТРЕЛКОВЫМ ПРЕГРАДЫ



Приложение 10

БАТАЛЬОНОМ ВОДНОЙ С ХОДУ (вариант)



РЕШЕНИЕ КОМАНДИРА АВАНГАРДА ПОЛКА



Приложение 11

**ТАНКОВОГО БАТАЛЬОНА –
НА ВСТРЕЧНЫЙ БОЙ (вариант)**



МАРШ МОТОСТРЕЛКОВОГО



Приложение 12

БАТАЛЬОНА (вариант)



усиленного мотострелкового батальона в авангарде

Приложение 13

РАСПОЛОЖЕНИЕ БАТАЛЬОНА НА МЕСТЕ (вариант)



Приложение 14

РАЗВЕРТЫВАНИЕ БАТАЛЬОНА (РОТЫ) В ПРЕДБОЕВОЙ И БОЕВОЙ ПОРЯДКИ И ПЕРЕСТРОЕНИЯ

1. **Предбоевой порядок** батальона строится ротными или взводными колоннами, роты – взводными колоннами, а мотострелкового батальона (роты), действующего в пешем порядке, кроме того, и колоннами отделений.

Положение рот (взводов) в предбоевом порядке батальона (роты) может быть в линию, углом вперед, углом назад, уступом вправо или уступом влево (рис. 1–6).

Места рот в предбоевом порядке определяются командиром батальона с учетом намечаемого боевого порядка батальона. Места взводов (отделений) в предбоевом порядке роты (взвода) указываются только при необходимости, обычно они действуют в постоянном построении взводов (отделений); первый – в центре, второй – на правом фланге, третий – на левом. Интервалы и дистанции между ротными колоннами – 300–600 м, между взводными колоннами – 150–300 м, между колоннами отделений – 50–100 м. Рота, предназначенная для действий во втором эшелоне (резерве), следует на удалении 1,5–2 км.

Приданные мотострелковому батальону (роте) танковые подразделения следуют обычно впереди мотострелковых рот (взводов), а приданные танковому батальону (роте) мотострелковые подразделения – позади танковых рот (взводов).

Средства, остающиеся в непосредственном подчинении командира батальона (роты), следуют за направляющей ротой (взводом) или в указанных командиром батальона (роты) местах предбоевого порядка.

2. Батальон (рота) **из походного порядка в предбоевой** развертывается последовательно в ротные, взводные колонны и колонны отделений самостоятельно по достижении указанных рубежей (пунктов) развертывания или по команде (сигналу) командира батальона (роты) **"Батальон (рота), в направлении** такого-то предмета (на такой-то рубеж), **в линию ротных** (взводных) **колонн** (углом вперед, углом назад, уступом вправо, уступом влево), **направляющая** – такая-то **рота** (взвод), такая-то **рота** (взвод) – **вправо** (влево), такая-то **рота** (взвод) – **влево** (вправо) – **МАРШ"**.

Приняв команду (сигнал), направляющая рота (взвод) выдвигается в указанном направлении, а следующие за ней

(впереди) роты (взводы) в зависимости от указанного (установленного) места в предбоевом порядке с повышенной или уменьшенной скоростью – правее (левее) или углом вперед (назад), уступом вправо (влево), выдерживая интервалы и дистанцию относительно направляющей роты (взвода).

Батальон во взводные колонны и колонны отделений, а рота в колонны отделений развертываются по команде (сигналу) командира батальона (роты) **"Батальон (рота), во взводные колонны** (колонны отделений) – **МАРШ"**.



Рис. 1. Предбоевой порядок усиленного мотострелкового батальона ротными колоннами. Положение мотострелковых рот – в линию (вариант)



Рис. 2. Предбоевой порядок усиленного мотострелкового батальона взводными колоннами. Положение мотострелковых рот — в линию (вариант)



Рис. 3. Предбоевой порядок усиленного мотострелкового батальона взводными колоннами. Положение мотострелковых рот — уступом влево (вариант)



Рис. 4. Предбоевой порядок усиленного танкового батальона ротными колоннами. Положение танковых рот — углом назад (вариант)



Рис. 5. Предбоевой порядок мотострелковой роты. Положение мотострелковых взводов — в линию колонн (вариант)



Рис. 6. Предбоевой порядок усиленной танковой роты. Положение взводов – углом назад (вариант)

3. Рота **в боевой порядок** (рис. 7–10) **из предбоевого или из походного порядка** развертывается по команде (сигналу) командира роты **"Рота, в направлении** такого-то предмета (на такой-то рубеж), **в линию** (уступом вправо, уступом влево, углом вперед, углом назад), **направляющий** – такой-то **взвод – К БОЮ".**

Из предбоевого порядка танковая рота и мотострелковая рота, действующая на боевых машинах пехоты (бронетранспортерах), в боевую линию развертываются из взводных колонн, а мотострелковая рота, действующая в пешем порядке, развертывается в цепь из колонн отделений или взводных колонн. Взводы (отделения) с получением команды (сигнала) командира роты или по достижении указанных рубежей (пунктов) развертывания по командам своих командиров развертываются в боевую линию (цепь) и продолжают движение в указанном направлении с максимальной скоростью, обеспечивающей ведение эффективного огня.

Танки с мотострелками, действующими десантом на них, открывают огонь из пушек только после спешивания десанта.



Рис. 7. Боевой порядок мотострелковой роты, наступающей в пешем порядке. Положение взводов — в линию (вариант)



Рис. 8. Боевой порядок мотострелковой роты, наступающей в пешем порядке. Положение взводов — уступом вправо (вариант)



Рис. 9. Боевой порядок мотострелковой роты, наступающей на боевых машинах пехоты. Положение взводов — в линию (вариант)



Рис. 10. Боевой порядок усиленной танковой роты. Положение взводов — углом назад (вариант)

При развертывании роты в боевой порядок из колонны, минуя предбоевой порядок, взводы с получением команды (сигнала) командира роты по командам своих командиров выдвигаются на установленные или указанные направления и одновременно развертываются в боевую линию (цепь), выдерживая интервалы и дистанции по направляющему взводу; положение взводов в этом случае обычно в линию. В последующем оно может меняться по команде (сигналу) командира роты.

Для атаки в пешем порядке командир мотострелковой роты, действующей на боевых машинах пехоты (бронетранспортерах или десантом на танках), после развертывания взводов в боевую линию и выхода их на рубеж спешивания подает команду **"К МАШИНАМ"**.

Для отражения атаки противника огнем с места командир роты подает команду (сигнал) **"Рота – СТОЙ"**. По этой команде (сигналу) танки и боевые машины пехоты (бронетранспортеры), а при действиях в пешем порядке отделения занимают огневые позиции (залегают) в готовности к ведению огня. Для возобновления движения командир роты подает команду (сигнал) **"Рота – ВПЕРЕД"**, а при действиях в пешем порядке при необходимости добавляет **"БЕГОМ"**.

Командир роты после развертывания взводов находится за боевой линией (цепью) на удалении до 200 м в таком месте, откуда ему удобнее управлять ротой.

4. **Для отражения внезапного нападения противника** на колонну роты с фронта, справа (слева) или с тыла командир роты подает команду (сигнал) **"Противник с фронта** (справа, слева, с тыла) **– К БОЮ"**. Мотострелковая рота, действующая на боевых машинах пехоты (бронетранспортерах, десантом на танках), при необходимости (при действиях десантом на танках – во всех случаях) спешивается и развертывается в цепь.

При нападении противника с фронта головной взвод развертывается в боевую линию (цепь) прямо, следующий за ним – вправо, а замыкающий – влево от головного взвода.

При нападении противника справа (слева) все машины одновременно развертываются в сторону противника, а при действиях в пешем порядке взводы по командам своих командиров развертываются в цепь в сторону противника и открывают по нему огонь.

При нападении противника с тыла после поворота колонны роты кругом рота развертывается в боевую линию (цепь) в таком же порядке, как и для отражения внезапного нападения противника с фронта.

5. **Перемена направления движения** роты в предбоевом или боевом порядке производится по команде (сигналу) командира роты **"Рота, вправо** (влево, кругом), в **направлении** такого-то предмета (на такой-то рубеж), **направляющий** – такой-то **взвод – МАРШ"**.

При изменении направления движения вправо (влево) направляющий взвод выдвигается в указанном направлении, левофланговый (правофланговый) взвод с повышенной, а правофланговый (левофланговый) с пониженной скоростью, соблюдая интервалы и дистанции, выдвигаются на новое иаправление и продолжают движение, выдерживая равнение по направляющему взводу.

При повороте роты кругом в предбоевом порядке взводы (отделения) по командам своих командиров поворачиваются кругом и продолжают движение в новом направлении. При повороте роты кругом в боевом порядке все машины в боевой линии (отделения в цепи) одновременно разворачиваются кругом и продолжают движение в новом направлении.

При необходимости перемена направления движения роты в предбоевом или боевом порядке производится по команде (сигналу) **"Внимание, делай, что я"**. В этом случае командир роты указывает новое направление движения роты движением своей машины, а при действиях в пешем порядке – установленным сигналом.

6. Рота **из боевого порядка в предбоевой** перестраивается по команде (сигналу) командира роты **"Рота, в направлении** такого-то предмета (на такой-то рубеж), **во взводные колонны** (колонны отделений) – **МАРШ"**, а **из предбоевого или из боевого порядка в походный** – по команде (сигналу) **"Рота, в направлении** такого-то предмета **в колонну – МАРШ"** или **"Рота, за мной, в колонну – МАРШ"**. Взводы (отделения) по командам своих командиров перестраиваются во взводные колонны (колонны отделений) и продолжают движение в предбоевом порядке или перестраиваются в колонну роты в порядке номеров или в порядке, указанном командиром роты.

Личный состав мотострелковой роты, наступающей в пешем порядке, при необходимости производит посадку в боевые машины пехоты (бронетранспортеры) или действует десантом на танках. При выводе мотострелковой роты, оснащенной автомобилями, во второй эшелон личный состав, наступавший в пешем порядке, может производить посадку на автомобили.

7. **Перемена направления движения** батальона в предбоевом или боевом порядке и перестроение из предбоевого порядка в боевой и наоборот, а также в колонну производятся в порядке, изложенном для роты.

8. При действиях батальона (роты) на боевых машинах **на открытой равнинной местности,** когда обеспечивается наблюдение за действиями всех боевых машин, развертыванием и перестроением подразделений управляет лично командир батальона (роты), при этом командиры рот (взводов) команды не дублируют.

Приложение 15

ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ, КОМАНД И ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧ ПО РАДИО

1. **Передача сигналов, команд и постановка задач** по радио осуществляются в следующем порядке:

— позывной вызываемой радиостанции — два раза (при хорошем качестве связи — один раз);

— слово «я» и позывной своей радиостанции — один раз;

— сигнал (команда) — два раза (задача, а при хорошем качестве связи и команда — один раз);

— слово «я» и позывной своей радиостанции — один раз;

— слово «прием» — один раз.

Сигналы и команды передаются без предварительного вызова корреспондента и получения согласия на прием.

2. **Сигналы и общие команды** передаются, как правило, для всех корреспондентов радиосети с использованием циркулярного позывного.

В остальных случаях используются линейные или индивидуальные позывные. При хорошем качестве связи разрешается работа сокращенными позывными или без позывных.

При циркулярной передаче команда повторяется два раза. Перед этим корреспондент главной радиостанции обязан убедиться в том, что радиостанции сети не работают между собой.

3. На принятый сигнал (команду) немедленно дается обратная проверка (квитанция) путем точного повторения каждого сигнала (команды) или подтверждением получения команды передачей слова «понял». Квитанцией на принятый сигнал (команду) является также передача сигнала (команды) подчиненным, работающим в радиосети старшего начальника.

Обратная проверка (квитанция) на принятый сигнал (команду), передаваемый циркулярно, дается по требованию главной радиостанции.

4. **Пример циркулярной передачи сигнала «Каскад-389»:** «Альфа-45, Альфа-45, я Сокол-15, Каскад-389, Каскад-389, я Сокол-15, прием».

Пример передачи команды одному корреспонденту и выдачи от него квитанции на ее прием: «Ястреб-10, я Сокол-15, увеличить скорость движения, я Сокол-15, прием». — «Сокол-15, я Ястреб-10, понял, увеличить скорость движения, я Ястреб-10, прием», или «Сокол-15, я Ястреб-10, понял, я Ястреб-10, прием», или «Понял, я Ястреб-10, прием».

Пример работы между двумя корреспондентами сокращенными позывными: «10-й, я 15-й, уменьшить интервалы, я 15-й, прием». — «15-й, я 10-й, понял, я 10-й, прием» или «Понял, я 10-й, прием».

Пример работы между двумя корреспондентами без позывных: «Разрешите выполнять задачу, прием». — «Разрешаю, прием».

5. **Пример постановки задачи корреспонденту и выдачи от него квитанции на ее прием:** «Ястреб-10, я Сокол-15, прием». — «Я Ястреб-10, прием». — «10-й, я 15-й, атаковать с рубежа ..., уничтожить противника в ..., овладеть ..., продолжать наступление в направлении ..., артиллерия подавляет ..., «Ворон-20» наступает в направлении ..., готовность ..., я 15-й, прием». — «Понял, я 10-й, прием» (местные пункты, рубежи, направления, районы указываются по ориентирам, кодированной карте или по закодированным наименованиям местных предметов, соседи — по их позывным, время — по таблице сигналов).

Приложение 16

ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ И УСЛОВНЫЕ НОМЕРА БОЕВЫХ МАШИН

1. Для опознавания своих боевых машин и определения их принадлежности к соединению, части и подразделению на них наносятся опознавательные знаки и условные номера.

2. Опознавательный знак соединения (части) представляет собой изображение геометрической фигуры: круга, квадрата, прямоугольника, ромба, треугольника и других. Для увеличения количества вариантов опознавательных знаков допускается нанесение внутри знака линий в различном направлении, цифр, букв, условное изображение отдельных пород деревьев или их листьев, а также закрашивание одной из частей знака. Опознавательный знак соединения (части) назначается старшим командиром (начальником) и периодически меняется.

Условный номер представляет собой трехзначное число. Командир соединения на определенный период выделяет каждой воинской части одну-две сотни номеров, например: 200—299 или 800—999. Порядок нумерации боевых машин подразделений устанавливает командир части, при этом допускается повторение одних и тех же номеров для разной боевой техники. Например, танк командира полка (батальона) и командно-штабная (командирская) машина могут иметь один и тот же номер, а номера танков в танковых ротах мотострелкового полка могут повторять номера боевых машин пехоты (бронетранспортеров) в мотострелковых ротах.

3. Опознавательный знак наносится на правой и левой сторонах башни (бортах машины) впереди условного номера.

Условные номера наносятся:

— на танках — на башне с боков и сзади (разрешается на внешней стороне ящиков для запасных частей, принадлежностей, оборудования для подводного вождения и личных вещей экипажа, прикрепленных к башне на этих местах);

— на боевых машинах пехоты — справа и слева посередине бортов и в верхней части правой кормовой двери;

— на самоходно-артиллерийских орудиях — на башне с боков и на кормовом люке;

— на бронетранспортерах типа БТР-60ПБ, БТР-70, БТР-80 и командно-штабных машинах на их базе — справа и слева по бортам в передней части наклонных броневых листов ниже уровня смотровых приборов и поручней для посадки (в местах, свободных от скоб для навешивания запасных частей и принадлежностей);

— на остальной боевой технике — справа и слева посередине или в передней свободной части бортов.

Летом опознавательный знак и условный номер наносятся белой краской, зимой и при действиях в пустыне, когда боевые машины имеют маскирующую окраску, — красной или черной краской.

4. Высота цифр условного номера — 20—40 см в зависимости от конструктивных особенностей боевой машины. Ширина их составляет две трети высоты. Размер опознавательного знака должен быть не больше высоты цифр условного номера, но не меньше двух третей их высоты. Толщина линий опознавательного знака и условного номера равна одной шестой их высоты.

Приложение 11

ФОРТИФИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОЗИЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ


Ложный передний край
(траншея глубиной 0,6 м)
мсв
мср
N 1/птб
N2/птб
№3/птб
Д/мсв
В/минбатр
минбатр
3/гв
(без го)
3/мсв
БНГ мср
0,8
го



Рис. 1. Фортификационное оборудование района обороны мотострелкового батальона (вариант)

Фортификационное оборудование опорных пунктов рот на рисунке ие показано. Цифры в скобках обозначают количество сооружений

На оборудование требуется 18 600 чел.-час., 215 маш.-час. ПЗМ-2; 82 маш.-час. танка с бульдозерным оборудованием; 435 м³ круглого леса и 1250 кг проволоки. При устройстве одежды крутостей для 30% окопов, траншей и ходов сообщения дополнительно требуется: 3950 чел.-час., 240 м³ круглого леса и 1200 кг проволоки



Рис. 2. Фортификационное оборудование опорного пункта мотострелковой роты (вариант)

Цифры в скобках обозначают количество сооружений

На оборудование требуется 5600 чел.-час.; 38 маш.-час. ПЗМ-2; 20 маш.-час. танка с бульдозерным оборудованием; 140 м³ круглого леса и 410 кг проволоки. При устройстве одежды крутостей для 30% окопов, траншей и ходов сообщения дополнительно требуется: 950 чел.-час., 65 м³ круглого леса и 370 кг проволоки



Рис. 3. Фортификационное оборудование КНП батальона

На оборудование требуется 300 чел.-час., 3,0 маш.-час. ПЗМ-2. Материалы: круглый лес — 22,0 м³, проволока — 37 кг


Перекрытие (бревна d = 16 см, l = 225 см)
Дверной щит
Горизонтальная забирка амбразурной стены (бревна d = 16 см, l = 225 см)
Горизонтальная забирка
Вертикальная забирка стен (бревна d = 12 см, l = 180 см)
Герметизирующий занавес
Горизонтальная забирка стен входа (накатник d = 10 см, l = 180-200 см)
Перекрытый участок траншеи длиной 2,5 м (накатник d = 10 см, l = 220 см)
180
180
150
150
18
60
200
200
90
7-180
130
40
130
30
50

а



б

Рис. 4. Закрытое сооружение для наблюдения командира батальона:

а — общий вид; *б* — продольный разрез

На устройство сооружения требуется 40 чел.-час. Материалы: круглый лес — 4,5 м³, проволока диаметром 3—4 мм — 10 кг



Рис 5. Открытое сооружение для наблюдения командира батальона

На устройство сооружения требуется 22 чел.-час.



Рис. 6. Открытое сооружение для наблюдения командира роты

На устройство сооружения саперной лопатой требуется 12 чел.-час.


Перекрытие амбразуры
(бревна d=14 см, l=230 см)
Дерн
Перекрытие
ниши
(бревна d=14 см,
l=400 см)
Ход сообщения
+40
20
70
50
100
50
-130
-90
50
-150
-110
50
90
200
170
40
15
10
20-20
Перекрытие
(бревна d=14 см, l=300 см)
Перекрытие амбразуры
(бревна d=14см, l=350 см)
а



Рис. 7. Сооружение с противоосколочным покрытием для наблюдения командира роты:

а — общий вид; *б* — план раскладки элементов покрытий и амбразур

На устройство сооружения требуется 30 чел.-час. Материалы: круглый лес — 2,5 м³, проволока диаметром 3—4 мм — 4 кг



Рис. 8. Фортификационное оборудование КНП роты

На оборудование требуется 220 чел.-час., 2,0 маш.-час. ПЗМ-2. Материалы: круглый лес — 13,1 м³, проволока — 23 кг



Рис. 9. Окоп для гранатомета АГС-17

На устройство окопа требуется 15 чел.-час. Материалы: круглый лес — 0,7 м³, проволока — 1,5 кг



Рис. 10. Окоп для стрелка-зенитчика

На устройство окопа саперной лопатой требуется 8,5 чел.-час. Материалы: круглый лес — 0,5 м³, проволока — 1,5 кг



Рис. 11. Окоп для изделия 9К111 (9К115)

Для устройства окопа саперной лопатой требуется 16 чел.-час. Материалы: круглый лес — 0,7 м³, проволока — 1,5 кг



Рис. 12. Окоп для станкового противотанкового гранатомета СПГ-9М

На устройство окопа требуется 17 чел.-час. При наличии времени ниша для боеприпасов перекрывается жердями диаметром 5—7 см. Материалы: круглый лес — 0,7 м³, проволока — 1,5 кг



Рис. 13. Окоп для 120-мм миномета

На устройство окопа (без блиндажа) требуется 24 чел.-час.



Рис. 14. Окоп для изделия 9К11

На устройство окопа требуется 18 чел.-час. Материалы: круглый лес — 0,7 м³, проволока — 1,5 кг



Наименование и марка машин	Размеры укрытия, м				Объем вынутого грунта, м³	Потребное кол-во сил и средств		
						при отрывке механизмами		при отрывке вручную
	a	в	c	h		маш.-час. (ПЭМ-2)	чел.-час.	чел.-час.
БМП, БТР-60 ПБ	3,5	4,5	6,0	1,5	50	0,4	10,0	50,0
БРДМ-2	3,0	3,0	7,0	0,9	30	0,3	10,0	30,0
АТМЗ-4 на Урал-375	3,0	6,0	8,0	1,7	65	0,6	10,0	70,0
УАЗ-468А с 1-АП-0,5	2,0	3,0	8,0	1,1	25	0,3	7,0	30,0
ГАЗ-66, ЗИЛ-131 (с тентом)	3,0	6,5	5,0	2,0	60	0,5	12,0	70,0

Рис. 15. Укрытие для боевых и транспортных машин


Вентиляционное защитное устройство ВЗУ-50
Вентиляционный короб
Рулонный материал в 2 слоя
Верхняя опорная рама (бревна d=12 см, l=540 см, l=120 см)
Подвесные нары (жерди d=5-7 см)
Дымовое защитное устройство ДЗУ-100
Герметическая дверь
Перекрытый участок траншеи длиной 2,5 м (бревна d=12 см, l=530 см)
Герметизирующий занавес
Дверной блок ВД-50
Перекрытие тамбура и предтамбура (бревна d=12 см, l=120 см)
Уширенный элемент (накатник d=7-8 см, l=180 см)
Нижняя опорная рама (бревна d=12 см, l=540 см, l=126 см)
Печь ОПП
Стол
Места для сидения
Фильтровентиляционный агрегат ФВА 50/25
180
150
110
120
16

а



Рис. 16. Убежище безврубочной конструкции:

а — общий вид; *б* — плаи; *в* — разрез А — А

На устройство убежища требуется 100 чел.-час. Материалы: круглый лес — 8,3 м³, проволока диаметром 3—4 мм — 15 кг, гвозди — 4 кг, рулоиный материал — 50 м²



Рис. 17. Маскировка техники в окопе под фон местности (вариант)

На маскировку требуется 5 чел.-час., табельных маскировочных комплектов — 1 шт., маскировочного материала (местного) — 0,2 м³



Рис. 18. Имитация техники в укрытии (окопе) с применением маскировочных средств

На устройство требуется 20 чел.-час., маскировочных покрытий (12×18 м) — 1 шт., отражателей типа ОМУ — 4 шт., тепловых имитаторов — 2 шт.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Основы советской военной доктрины	3
Глава первая. **Основы общевойскового боя**	13
1. Современный общевойсковой бой, его характер, способы ведения и средства борьбы	—
2. Сухопутные войска, их состав и назначение	29
3. Управление подразделениями	37
Глава вторая. **Политическая работа**	53
Глава третья. **Оборона**	65
1. Общие положения	—
2. Подготовка обороны	86
3. Ведение обороны	103
4. Особенности действий батальона при ведении полком маневренной обороны . .	113
5. Оборона водных преград	118
6. Оборона ночью	120
7. Оборона в городе (населенном пункте)	123
8. Оборона в горах	127
9. Оборона в лесу	132
10. Оборона в пустыне	135
11. Оборона в северных районах и зимой	137
12. Смена подразделений	140
13. Выход из боя и отход	142

Стр.

Глава четвертая. **Наступление** 148

1. Общие положения . . . . . —
2. Подготовка наступления 165
3. Ведение наступления из положения непосредственного соприкосновения с противником 177
4. Ведение наступления на обороняющегося противника с ходу 199
5. Форсирование водных преград 203
6. Наступление ночью 211
7. Батальон в морском десанте 215
8. Наступление в городе (населенном пункте) 220
9. Наступление в горах 226
10. Наступление в лесу 233
11. Наступление в пустыне 236
12. Наступление в северных районах и зимой 239

Глава пятая. **Встречный бой** 243

Глава шестая. **Бой в окружении и выход из окружения** 252

Глава седьмая. **Мотострелковый батальон (рота) в тактическом воздушном десанте** . . 260

Глава восьмая. **Передвижение** 275

1. Марш . . . . . —
2. Перевозка подразделений 294

Глава девятая. **Расположение на месте** 306

1. Общие положения . . . . . —
2. Батальон (рота) в сторожевом охранении 315

	Стр.
Глава десятая. **Боевое обеспечение** . . .	319
1. Разведка	320
2. Охранение	335
3. Защита от оружия массового поражения	337
4. Радиоэлектронная борьба	344
5. Тактическая маскировка	346
6. Инженерное обеспечение	349
7. Химическое обеспечение	353
Глава одиннадцатая. **Техническое и тыловое обеспечение**	358
1. Общие положения	—
2. Техническое обеспечение	362
3. Тыловое обеспечение	367
Приложения:	
1. Порядок разработки и ведения боевых документов	375
2. Основные сокращения, применяемые в боевых документах	379
3. Основные условные обозначения, применяемые в боевых документах . .	385
4. Построение обороны батальона	406
5. Схема опорного пункта мотострелковой роты	408
6. Схема опорного пункта танковой роты	409
7. Оборона батальона в городе	410
8. Переход мотострелкового батальона в наступление из положения непосредственного соприкосновения с противником	412
9. Боевой порядок и боевые задачи танкового батальона в наступлении с ходу	414
10. Форсирование мотострелковым батальоном водной преграды с ходу	416

Стр.

11. Решение командира танкового батальона — авангарда полка на встречный бой 418
12. Марш мотострелкового батальона . . . 420
13. Расположение батальона на месте . . 422
14. Развертывание батальона (роты) в предбоевой и боевой порядки и перестроения 423
15. Порядок передачи сигналов, команд и постановки задач по радио 433
16. Опознавательные знаки и условные номера боевых машин 435
17. Фортификационное оборудование позиций и сооружений 437

Боевой устав Сухопутных войск
Под наблюдением полковников
В. Н. Смирнова и *Г. В. Рыбакова*
Редакторы *Н. Г. Аблясов, Н. Л. Коршунова*
Технический редактор *А. П. Бабина*
Корректор *А. А. Халилуллина*

Сдано в набор 30.06.89. Подписано в печать 4.07.89. Г-28548
Формат 70×90/32. Печ. л. 14½. Усл. печ. л. 16,97.
Усл. кр.-отт. 26,4. Уч.-изд. л. 16,36
Изд. № 5/5233 *Бесплатно* Зак. 637

Воениздат, 103160, Москва, К-160
2-я типография Воениздата
191065, Ленинград, Д-65, Дворцовая пл., 10